Webex Cisco için BroadWorks Yapılandırma Kılavuzu

Bırak 45.2

Belge Versiyon 1

İçerik Tablosu

1 Değişikliklerin Özeti 1
1.1 Sürüm için Değişiklikler45.2, Şubat 2025 1
1.2 Sürüm Değişiklikleri 45.1, Ocak 2025 1
1.3 Sürüm Değişiklikleri 44.12, Aralık 2024 1
1.4 Sürüm için Değişiklikler 44.11, Kasım 2024 1
1.5 Sürüm için Değişiklikler 44.10, Ekim 2024 1
1.6 Sürüm için Değişiklikler 44.9, Eylül 2024 1
1.7 Sürüm için Değişiklikler 44.8, Ağustos 2024 1
1.8 Sürüm için Değişiklikler44.7, Temmuz 2024 1
1.9 Sürüm için Değişiklikler 44.6, Haziran 2024 1
1.10 Sürüm için Değişiklikler44.5, Mayıs 2024 2
1.11 Sürüm için Değişiklikler44.4, Nisan 2024 2
1.12 Sürüm için Değişiklikler44.3, Mart 2024 2
1.13 Sürüm için Değişiklikler44.2, Şubat 2024 2
1.14 Sürüm için Değişiklikler44.1, Ocak 2024 2
2 Yapılandırma Dosyaları için Değişiklikler 3
2.1 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 45.2 3
2.2 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 45.1 3
2.3 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.12 3
2.4 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.11 3
2.5 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.10 3
2.6 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.9 4
2.7 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.8 4
2.8 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.7 4
2.9 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.6 4
2.10 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.5 4
2.11 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.4 5
2.12 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.3 5
2.13 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.2 6
2.14 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.1 7
3 Giriş 8
4 Yükleme 9
4.1 Yerelleştirilmiş İstemci İndir 9
4.2 Android İstemcisi 9
4.3 iOS Istemcisi 9
4.4 Masaüstü Istemcisi 9
5 Cihaz Yönetimi 10
5.1 Cihaz Yönetimi Etiketleri 10
5.2 Cihaz Tipi Seçimi için Kısmi Eşleşme Geliştirmeleri 11

Cisco'ya Özeldir

5.3 Istemci Yapılandırması ... 12
5.4 Dağıtımını: config-wxt.xml ... 12
5.5 Yapılandırma Dosyası (config-wxt.xml) ... 12
5.6 Sistem Varsayılan Etiketleri ... 13
5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri ... 13
6 Özel Etiketler ... 16
6.1 Ortak Özellikler ... 28
6.1.1 SIP Sunucu Ayarları ... 28
6.1.2 TLS Üzerinden SIP ve Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü ... 31
6.1.3 SRTP için 3GPP SIP Üstbilgileri ... 33
6.1.4 TCP, TLS veya UDP Kullanımını Zorlama ve Etkin Tutma ... 34
6.1.5 SIP Yuvasını Açmak için Yapılandırılabilir Zaman Aşımı ... 35
6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi ... 36
6.1.7 SIP için Tercih Edilen-Bağlantı Noktası Kullanımı ... 41
6.1.8 SIP Yük Devretme ve Geri Dönme ... 41
6.1.9 SIP SUBCSRIBE ve REGISTER Yenileme ve SUBSCRIBE Yeniden Deneme ... 46
6.1.10 REGISTER'da P-Ilişkili-URI'leri Kullanma ... 47
6.1.11 SIP P-Early Media (PEM) Üstbilgisi ... 47
6.1.12 SIP GÜNCELLEME Desteği ... 48
6.1.13 Eski SIP BILGISI FIR ... 48
6.1.14 NAT Geçişi için SIP rport Yönetimi ... 49
6.1.15 SIP Oturum Kimliği ... 50
6.1.16 Gelen Çağrı Reddetme Davranışı ... 50
6.1.17 Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü Bağlantı Noktası Aralığı ... 51
6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling) ... 51
6.1.19 RTCP MUX ... 52
6.1.20 Aktar ... 52
6.1.21 N-Yönlü Konferans Çağrıları ve Katılımcılar ... 54
6.1.22 Çağrı Devretme ... 55
6.1.23 çağrı parkı/Al ... 55
6.1.24 Arama İstatistikleri ... 55
6.1.25 Çağrı Otomatik Kurtarma / Sorunsuz Çağrı Aktarımı ... 56
6.1.26 Çağrı Kaydı ... 56
6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi ... 58
6.1.28 Şunun için Sesli Mesaj Dökümü: Webex Calling ... 59
6.1.29 Çağrı Ayarları ... 60
6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları ... 62
6.1.31 Çağrı Merkezi / Çağrı Sırası Oturum Açma/Oturumu Kapatma ... 65
6.1.32 XSI Kök ve Yolları ... 66
6.1.33 XSI Etkinlik Kanalı ... 66
6.1.34 Codec Yapılandırması ... 67
6.1.35 SIP-URI Arama ... 69

Cisco'ya Özeldir

6.1.36 Tüm Cihazlarda Çağrı Geçmişi ... 69
6.1.37 Görüntülü Çağrıları Devre Dışı Bırak ... 70
6.1.38 Acil Durum (911) Çağrısı - E911 Sağlayıcısı ile Konum Raporlama ... 71
6.1.39 Kimlik Olarak PAI ... 72
6.1.40 Ekran Paylaşımını Devre Dışı Bırak ... 72
6.1.41 Istenmeyen Çağrı Gösterimi ... 73
6.1.42 PSTN/Mobil Çağrılar Için Gürültü Giderme ve Bant Genişliği Uzantısı ... 73
6.1.43 QoS DSCP İşaretleme ... 74
6.1.44 Birincil Profil ... 74
6.1.45 Engellenenler Listesi (yalnızca Webex Calling) ... 76
6.1.46 Medya Adaptasyonu ve Dayanıklılık Uygulaması (MARI) ... 77
6.1.47 Aynı Kullanıcıyla Eş Zamanlı Çağrılar ... 78
6.1.48 RTCP-XR ... 79
6.1.49 Çağrı Yönlendirme Bilgileri ... 79
6.1.50 Arayan Kimliği ... 80
6.2 Yalnızca Masaüstü Özellikleri ... 83
6.2.1 Zorla Oturum Kapatma ... 83
6.2.2 Çağrı Alma ... 83
6.2.3 Patron-Yönetici (Yönetici-Asistan) Desteği ... 84
6.2.4 SIP Çağrılarını Toplantıya Iletme (yalnızca Webex Calling) ... 85
6.2.5 Masa Telefonu Kontrolü Çağrısı – Otomatik Yanıtlama ... 85
6.2.6 Sesli Bildirim ile Otomatik Yanıtlama ... 86
6.2.7 Masa Telefonu Kontrolü - Orta Çağrı Kontrolleri - Konferans ... 86
6.2.8 Çağrı Alma Bildirimleri ... 86
6.2.9 Uzaktan Kontrol Etkinlik Paketi ... 89
6.2.10 Çağrı Kuyruğu Temsilcisi CLID Seçimi ... 89
6.2.11 Hayatta Kalabilirlik Ağ Geçidi (yalnızca Webex Calling) ... 89
6.2.12 Çoklu Hat - Paylaşılan Hat Görünümü ... 90
6.2.13 Çoklu Hat - Sanal Hatlar (yalnızca Webex Calling) ... 90
6.2.14 Uzaktan Sessize Alma Kontrolü Etkinlik Paketi (yalnızca Webex Calling) ... 91
6.2.15 Çağrıyı Taşı ... 92
6.3 Yalnızca Mobil Özellikler ... 94
6.3.1 Acil Çağrı ... 94
6.3.2 Çağrılar için Anlık Bildirimler ... 95
6.3.3 Tek Uyarı ... 97
6.3.4 Aramak için Tıklayın (Geri Arama) ... 98
6.3.5 MNO Desteği ... 98
6.3.6 Gelen Arayan Kimliği ... 103
6.4 Kişisel Yardımcı (Uzakta Iletişim Durumu) ... 104
7 Erken Saha Denemesi (BETA) Özellikleri ... 106
7.1 AI Codec ... 106
7.2 Mobil için Çoklu Hat (yalnızca Webex Calling) ... 106

Cisco'ya Özeldir

8 Webex Cisco BroadWorks ve UC-One için Özel Etiketler Eşlemesi 108
9 Ek A: TLS Şifreleri 115
10 Ek B: DM Etiket Sağlama Komut Dosyası 116
10.1 Masaüstü 117
10.2 Mobil 119
10.3 Tablet 122
10.4 Sistem Etiketleri 125
11 Kısaltmalar ve Kısaltmalar 127

Cisco'ya Özeldir

1 Değişikliklerin Özeti

Bu bölümde, her sürüm ve belge sürümü için bu belgede yapılan değişiklikler açıklanmaktadır.

1.1 Sürüm için Değişiklikler45.2, Şubat 2025

Bu sürüm için bu belgede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1.2 Sürüm Değişiklikleri 45.1, Ocak 2025

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- *6.4 Kişisel Yardımcı (Uzakta Iletişim* Durumu) bölümü BETA'dan çıkarıldı.
- *6.3.2.3 Teslimat Modu (yalnızca Webex Calling)* bölümü BETA dışına taşındı.

1.3 Sürüm Değişiklikleri 44.12, Aralık 2024

Bu sürüm için bu belgede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1.4 Sürüm için Değişiklikler 44.11, Kasım 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- BETA'da *Mobil için Çoklu Hat (yalnızca Webex Calling)* bölümü eklendi.

1.5 Sürüm için Değişiklikler 44.10, Ekim 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- *Kişisel Yardımcı (Uzakta Iletişim Durumu)* bölümü eklendi.
- Beta sürümünde *Teslimat Modu (yalnızca Webex Calling)* bölümü eklendi.

1.6 Sürüm için Değişiklikler 44.9, Eylül 2024

Bu sürüm için bu belgede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

1.7 Sürüm için Değişiklikler 44.8, Ağustos 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- Güncellenen bölüm *6.1.34 Codec Yapılandırması* - DTMF'ler ve desteklenen iletim mekanizmaları hakkında açıklama eklendi.

1.8 Sürüm için Değişiklikler44.7, Temmuz 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- BETA'da *AI Codec* bölümü eklendi.
- Güncellenen bölüm *6.1.44 Birincil Profil* - 43.2 sürümünden önceki Webex uygulama davranışı hakkındaki ayrıntılar kaldırıldı.

1.9 Sürüm için Değişiklikler 44.6, Haziran 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

Cisco'ya Özeldir

- Güncellenmiş bölüm *6.3.6. Gelen Arayan Kimliği* - yerel deneyim ve özelliğin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla ayrıntı eklendi.

1.10 Sürüm için Değişiklikler44.5, Mayıs 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- Güncellenmiş bölüm *6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling)* – NAT64 üzerinden IPv6 desteği eklendi.
- Güncellenen bölüm *6.1.50 Arayan Kimliği* - eklenen alt bölüm *6.1.50.2 Uzak Arayan Kimliği Adı*.

1.11 Sürüm için Değişiklikler44.4, Nisan 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- Bölüm *6.1.50.1 Giden Arayan Kimliği* güncellendi.
- Güncellenen bölüm *Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.3* - 44.3 adresindeki keepalive güncellemeleri hakkında ayrıntılar eklendi.

1.12 Sürüm için Değişiklikler44.3, Mart 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- Güncellenmiş bölüm *6.3.6. Gelen Arayan Kimliği*
  - Masaüstü ve Mobil için yaygın olarak kullanılan *6.1.50.1 Giden Arayan Kimliği* bölümü taşındı ve daha fazla ayrıntıyla güncellendi.
- Bölüm güncellendi *6.1.4 TCP, TLS veya UDP Kullanımını Zorlama ve Etkin Tutma* - özel etiketler kullanılarak yapılandırılabilir bekletme süreleri hakkında ayrıntılar eklendi.

1.13 Sürüm için Değişiklikler44.2, Şubat 2024

Belgenin bu versiyonu aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

- Bölüm eklendi *6.3.6 Gelen Arayan Kimliği*
- Güncellenen bölüm *6.2.8 Çağrı Alma Bildirimleri*
  - Alt bölüm eklendi *6.2.8.1 Meşgul Lambası Alanı* - BLF özelliklerini içine taşıdı.
  - Alt bölüm *6.2.8.2 Çağrı Alma Grubu (yalnızca Webex Calling)* eklendi.
- Bölüm eklendi *6.1.49 Çağrı Yönlendirme Bilgileri*.
- Bölüm güncellendi *6.1.8.3 IP Sürümünü Zorla* - yeni *nat64* modu için ayrıntılar eklendi.
- Güncellenen bölüm *6.1.42 PSTN/Mobil Çağrılar Için Gürültü Giderme ve Bant Genişliği Uzantısı* - yeni Bant Genişliği Uzantısı desteği ve Gürültü Giderme güncellemeleri için ayrıntılar eklendi. Bölüm *PSTN Çağrıları için Konuşma Geliştirmeleri* BETA'dan kaldırılmıştır.

1.14 Sürüm için Değişiklikler44.1, Ocak 2024

Bu sürüm için bu belgede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Cisco'ya Özeldir

2 Yapılandırma Dosyaları için Değişiklikler

2.1 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 45.2

Bu sürüm için yapılandırma dosyalarında herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

2.2 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 45.1

Bu sürüm için yapılandırma dosyalarında herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

2.3 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.12

Bu sürüm için yapılandırma dosyalarında herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

2.4 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.11

- [BETA özelliği] [Yalnızca mobil] [Webex Calling yalnızca]
  <protocols><sip><lines> etiketine çok satırlı etkin öznitelik eklendi.
  <protocols><sip><lines> bölümünün altına ikincil hatlar için ve bölümleri eklendi.
  <personal><line>

```
<config>
<protocols><sip>
<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
   <personal>
      <line-port>%BWDISPLAYNAMELINEPORT%</line-port>
   </personal>
   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%">
      …
   </line>
   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%">
      …
   </line>
   …
   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%">
      …
   </line>
</lines>
```

2.5 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.10

- [BETA özelliği]
  <services> bölümünün altına <personal-assistant> etiketi eklendi.

```
<config>
<services>
   <personal-assistant enabled="%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%"/>
```

- [BETA özelliği] [Yalnızca mobil] [Webex Calling yalnızca]
  Etiketin altına teslimat modu özniteliği eklendi <services><push-notifications-for-calls>.

```
<config>
<services>
   <push-notifications-for-calls enabled="true" connect-sip-on-
accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%" ring-timeout-
seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%" delivery-
mode="%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%">
```


Cisco'ya Özeldir

Aşağıdaki %TAG%adresleri eklenmiştir:

- %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%
- %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%

2.6 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.9

Bu sürüm için yapılandırma dosyalarında herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

2.7 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.8

Bu sürüm için yapılandırma dosyalarında herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

2.8 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.7

- [BETA özelliği]
  <services><calls><audio><codecs> bölümünün altında yapay zeka codec'i (xCodec) eklendi.

```
<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
```

2.9 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.6

Bu sürüm için yapılandırma dosyalarında herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

2.10 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.5

- [Webex Calling yalnızca]
  Enable-ipv6-support özniteliği <protocols><rtp><ice> etiketine eklendi.

```
<config>
<protocols><rtp>
  <ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT%"
       enable-ipv6-support="%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%"
       mode="%RTP_ICE_MODE_WXT%"
       service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%"
       port="%RTP_ICE_PORT_WXT%"/>
```

- <remote-name> etiketi <services><calls><caller-id> bölümüne <machine> alt etiketi ile eklenmiştir.

```
<config>
<services><calls>
   <caller-id>
      <remote-name>
```


Cisco'ya Özeldir

```
        <machine mode="%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%"/>
```

Aşağıdaki %TAG%adresleri eklenmiştir:

- %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%
- %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%

2.11 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.4

- [Yalnızca masaüstü] [Webex Calling yalnızca]
  Bölüm <additional-numbers> altında <hunt-group> ve <clid-delivery-blocking> etiketler <caller-id><outgoing-calls> eklendi.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <additional-numbers
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
      <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
      <clid-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
    </outgoing-calls>
```

2.12 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.3

- [Yalnızca Masaüstü] [Webex Calling yalnızca]
  Alt etiket olarak <outgoing-calls> yeni <caller-id> bölümünün altına <call-center> eklendi.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
    </outgoing-calls>
```

- altındaki her taşıma için sabit kodlanmış canlı tutma etkin değerini değiştirmek için özel etiketler (%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%, %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% ve %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%) eklendi.<protocols><sip><transports>

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
  <udp>
    <keepalive enabled="%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      …
  </udp>
  <tcp>
    <keepalive enabled="%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      …
  </tcp>
  <tls>
    <keepalive enabled="%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      …
```


Cisco'ya Özeldir

```
  </tls>
```

Aşağıdaki %TAG%adresleri eklenmiştir:

- %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%
- %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%
- %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%

2.13 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.2

- [Mobile only]
  <services><calls> altına <caller-id> bölümü eklendi. Her ikisi için de yeni <append-number> alt etiketi ile <incoming-call> ve <missed-call> alt etiketleri eklendi.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <incoming-calls>
      <append-number
enabled="%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </incoming-calls>
    <missed-calls>
      <append-number
enabled="%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </missed-calls>
```

- [Yalnızca mobil] [Webex Calling yalnızca]
  Yeni <outgoing-calls> bölümü altında <caller-id> Eklendi.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <additional-numbers
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
      <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
      <clid-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
    </outgoing-calls>
```

- <call-forwarding-info><services><calls> bölümüne etiket eklendi.

```
<config>
<services><calls>
  <call-forwarding-info enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%"/>
```

- [Yalnızca Masaüstü] [Webex Calling yalnızca]
  Alt etiketler olarak <group-call-pickup-notifications> ve <services><calls> altında <display-caller> ve <max-timeout> bölüm eklendi. Ayrıca <protocols><sip><lines> bölümündeki her <line> etiketinin altına <group-call-pickup> etiketi eklendi.

```
<config>
<services><calls>
  <group-call-pickup-notifications enabled="%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%">
    <display-caller enabled="%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
    <max-timeout value="%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%"/>
  </group-call-pickup-notifications>
```


Cisco'ya Özeldir

```
  …
<protocols><sip>
  <lines>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
    …
```

Aşağıdaki %TAG%adresleri eklenmiştir:

- %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%
- %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%
- %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%
- %ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%
- %ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%
- %GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%
- %BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%

Aşağıdaki %TAG% kullanımdan kaldırılmıştır:

- %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%

2.14 Sürüm için Yapılandırma Dosyalarına Ilişkin Değişiklikler 44.1

Bu sürüm için yapılandırma dosyalarında herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

Cisco'ya Özeldir

3 Giriş

Bu belgenin amacı, Webex Cisco BroadWorks istemcisinin yapılandırmasının açıklamasını sağlamaktır.

Yapılandırma dosyası*config-wxt.xml* , biri mobil (Android ve iOS) ve diğeri masaüstü (Windows ve MacOS) için iki sürümde sağlanır.

İstemciler, son kullanıcı tarafından görülebilen bir yapılandırma kullanarak yapılandırılır. *config-wxt.xml* Sunucu adresleri ve bağlantı noktaları ile istemcinin çalışma zamanı seçenekleri (örneğin, *Ayarlar* ekranında görünen seçenekler) gibi sunucuya özel bilgiler sağlar.

Yapılandırma dosyaları, Cihaz Yönetimi'ne alındıktan sonra istemci tarafından başlatıldığında okunur. Yapılandırma dosyalarının bilgileri şifrelenir ve bu nedenle son kullanıcı tarafından görünmez ve erişilemez olur.

NOT: XML özellikleri boşluk içermemelidir (örneğin, <transfer-call enabled = "%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"/> yerine <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"/>).

Cisco'ya Özeldir

4 Yükleme

Webex Cisco istemcileri için BroadWorks aşağıdakilerden yüklenebilir:

https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html

4.1 Yerelleştirilmiş İstemci İndir

Webex Cisco BroadWorks istemcilerinin aşağıdaki yerelleştirilmiş sürümleri aşağıdaki şekilde indirilebilir:

https://www.webex.com/ko/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/fr/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/pt/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/zh-tw/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/zh-cn/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/ja/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/es/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/de/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/it/webexfromserviceproviders-downloads.html

4.2 Android İstemcisi

Android istemcisi, ayarlar ve yapılandırmayla ilgili verileri özel alanında tutan bir uygulama (Android uygulama paketi [APK]) olarak yüklenir.

Google Play prosedürlerine dayalı sürüm kontrolü vardır. Standart bir Google Play bildirimi sağlanır (yani Android, yazılımın yeni bir sürümünün mevcut olduğunu otomatik olarak gösterir).

Yeni sürüm indirildiğinde, eski yazılımın üzerine yazılır; ancak kullanıcı verileri varsayılan olarak saklanır.

Kullanıcının yükleme veya kaldırma için herhangi bir seçenek seçmesi gerekmediğini unutmayın.

4.3 iOS Istemcisi

iOS istemcisi, ayarlarla ilgili verileri "sandbox" içinde tutan bir uygulama olarak yüklenir ve yapılandırma dosyası verileri şifrelenmiş olarak depolanır.

Apple App Store prosedürlerine göre sürüm kontrolü vardır. App Store simgesi, yazılımın yeni bir sürümünün mevcut olduğunu belirtmek için vurgulanır.

Yeni sürüm indirildiğinde, eski yazılımın üzerine yazılır; ancak kullanıcı verileri varsayılan olarak saklanır.

Kullanıcının yükleme veya kaldırma için herhangi bir seçenek seçmesi gerekmediğini unutmayın.

4.4 Masaüstü Istemcisi

Masaüstü istemcisinin (Windows ve MacOS) yükleme ve sürüm kontrolü ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreste bulunabilir: https://help.webex.com/en-us/nw5p67g/Webex-Installation-and-Automatic-Upgrade.

Cisco'ya Özeldir

5 Cihaz Yönetimi

5.1 Cihaz Yönetimi Etiketleri

Cisco için WebexBroadWorks aşağıdaki şekilde gösterilen *Cihaz Yönetimi Etiket Setlerini* kullanır. Belirli cihaz/istemci ayarlarını sağlamak için *Sistem Varsayılanı* ve özel etiket setleri gereklidir. Bu etiket seti, müşterinin ağ/servis bağlantı ayarlarının yanı sıra özellik etkinleştirme kontrollerinin yönetilmesinde esneklik sağlar.

Bu özel etiket seti bir sistem yöneticisi tarafından *Sistem → Kaynaklar → Cihaz Yönetimi Etiket Setleri* seçeneği aracılığıyla sağlanır. Yönetici yeni etiket setleri eklemelidir:

- Cep Telefonu: Connect_Tags
- Tablet: ConnectTablet_Tags
- Masaüstü: BroadTouch_Tags

Her bir etiketi oluşturun ve değerini ayarlayın. Bölüm referansları her etiket için ayrıntılı açıklamalar sağlar. Özel etiketler işlevselliklerine göre gruplara ayrılmıştır ve bu belgenin ilerleyen bölümlerinde ele alınmaktadır.



Şekil 1 Masaüstü Cihaz Yönetimi Etiket Setleri

Cisco'ya Özeldir



Şekil 2 Mobil Cihaz Yönetimi Etiket Setleri

5.2 Cihaz Tipi Seçimi için Kısmi Eşleşme Geliştirmeleri

Kullanıcı grupları veya bireysel kullanıcılar için işlevsellik paketleri seçerken daha fazla esneklik sağlamak için, cihaz profili türü (ilk) kısmi eşleşmeye göre seçilir. Bu, müşterilerin farklı cihaz türlerini kullanmasına olanak tanır.

Genel Cihaz Yönetimi prosedürü, Cisco BroadWorks Uygulama Sunucusunun bir Cihaz Profil Türü sağladığını belirtir. Masaüstü için "Business Communicator - PC", mobil için "Connect - Mobile" ve tablet için "Connect - Tablet" olarak adlandırılmıştır. Bir Cihaz Profili oluşturulabilir ve kullanıcıya atanabilir. Uygulama Sunucusu daha sonra bir yapılandırma dosyası oluşturur ve bunu Profil Sunucusunda depolar.

Oturum açma sırasında, istemci Xsi aracılığıyla atanmış cihaz listesini sorgular ve ilgili cihaz tipi profilini arar. İstemci, ilgili cihaz türü adıyla başlayan ilk profili seçer. Ardından, bu cihaz profiliyle ilişkili cihaz profili yapılandırma verileri (yapılandırma dosyası) çeşitli özellikleri etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için kullanılır.

Bu, aynı istemci yürütülebilir dosyasının çeşitli cihaz profili türleriyle kullanılmasına olanak tanır; böylece hizmet sağlayıcı, bir kullanıcı veya kullanıcı grubu için DM'deki cihaz profili türünü değiştirerek tek tek kullanıcılar veya kullanıcı grupları için özellik paketlerini değiştirebilir.

Örneğin, hizmet sağlayıcı kullanıcı rollerine göre "İş İletişimcisi - PC Temel", "İş İletişimcisi - PC Yöneticisi" veya "İş İletişimcisi - PC Asistanı" gibi herhangi bir sayıda cihaz profili türüne sahip olabilir ve bireysel kullanıcılar için cihaz profili türünü değiştirerek onlar için mevcut işlevselliği değiştirebilir.

Cisco'ya Özeldir

Alınan cihaz listesi XML'inde birden fazla eşleşen cihaz profili türü olmasının beklenmediğini, yalnızca bir tane olması gerektiğini unutmayın.

5.3 Istemci Yapılandırması

Istemcinin Webex Cisco için BroadWorks sürümü, çağrı işlevini yapılandırmak üzere *config-wxt.xml* dosyayı kullanır. Webex için bu belgede ele alınmayan ayrı bir yapılandırma prosedürü vardır.

5.4 Dağıtımını: config-wxt.xml

İlgili *config-wxt.xml* dosyasını "Connect - Mobile", "Connect - Tablet" ve "Business Communicator - PC" cihaz profillerine ekleyin. Cisco için Webex , BroadWorks dağıtımı kolaylaştırmak için UC-One ile aynı cihaz profillerini kullanır.

NOT 1: Her cihaz profili için bir yapılandırma dosyası bulunmalıdır.

NOT 2: Şablonların Webex uygulamasının en son sürümüyle güncel tutulması ÖNEMLE TAVSİYE EDİLİR

5.5 Yapılandırma Dosyası (config-wxt.xml)

_WXT son ekine sahip yeni özel etiketler, yeni Webex Cisco BroadWorks yapılandırma dağıtımını eski istemcilerden ayırmak için kullanılır. Ancak yine de UC-One ve Webex arasında paylaşılan bazı (sistem) etiketler vardır.

Cisco BroadWorks Sistem Özel Etiketlerinden bazıları, *config-wxt.xml* yapılandırma dosyasında da kullanılır. Aşağıdaki etiketlerin her biri hakkında daha fazla bilgi için *5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik* Sistem Etiketleri bölümüne bakın.

- %BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
- %BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
- %BWLINEPORT-n%
- %BWAUTHUSER-n%
- %BWAUTHPASSWORD-n%
- %BWE164-n%
- %BWHOST-n%
- %BWNAME-n%
- %BWEXTENSION-n%
- %BWAPPEARANCE-LABEL-n%
- %BWDISPLAYNAMELINEPORT%
- %BWLINEPORT-PRIMARY%
- %BWE911-PRIMARY-HELDURL%
- %BWE911-CUSTOMERID%

Cisco'ya Özeldir

- %BWE911-SECRETKEY%
- %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%
- %BW-MEMBERTYPE-n%
- %BWUSEREXTID-n%
- %BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%" (Webex Calling yalnızca)

5.6 Sistem Varsayılan Etiketleri

Sistem yöneticisi olarak, Sistem Varsayılan etiketlerine *Sistem → Kaynaklar → Cihaz Yönetimi Etiket Setleri* seçeneği aracılığıyla erişebilirsiniz. VoIP Arama paketi yüklendiğinde aşağıdaki Sistem Varsayılan etiketleri sağlanmalıdır.

Etiket	Açıklama
%SBC_ADDRESS_WXT%	Bu, ağda konuşlandırılan oturum sınır denetleyicisinin (SBC) tam etki alanı adı (FQDN) veya IP adresi olarak yapılandırılmalıdır. Örnek: sbc.yourdomain.com
%SBC_PORT_WXT%	SBC_ADDRESS_WXT IP adresi ise, bu parametre SBC bağlantı noktasına ayarlanmalıdır. SBC_ADDRESS_WXT FQDN ise, ayarlanmamış olarak bırakılabilir. Örnek: 5075

5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri

Varsayılan sistem etiketlerine ve tanımlanması gereken özel etiketlere ek olarak, genellikle kullanılan ve önerilen Cihaz Türü Arşiv Dosyasının (DTAF) bir parçası olan mevcut Cisco BroadWorks Sistem Etiketleri vardır. Bu etiketler bu bölümde listelenmiştir. Yüklü çözüm paketine bağlı olarak, tüm sistem etiketleri kullanılmaz.

Etiket	Açıklama
%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%	Bu, N-Way konferansı etkinleştirmek için kullanılan sunucu URI'dır.
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%	Bu numara sesli mesaj için kullanılır. Istemci, sesli mesaj alırken bu numarayı çevirir.
%BWLINEPORT-n%	Örneğin kayıt sırasında SIP sinyalinde kullanılan SIP kullanıcı adı.
%BWHOST-n%	Bu, kullanıcıya atanan cihaz için sağlanan hat bağlantı noktasının etki alanı bölümüdür. Kullanıcının profilinden alınır. Genellikle SIP etki alanı olarak kullanılır.

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Açıklama
%BWAUTHUSER-n%	Bu, kimlik doğrulama kullanıcı adıdır. Aboneye kimlik doğrulama atanmışsa, bu, cihaz türünün seçilen kimlik doğrulama modundan bağımsız olarak Kimlik Doğrulama sayfasında sağlanan kullanıcı kimliğidir. Genellikle 401 ve 407 sinyallerinde kullanılan SIP kullanıcı adı. Varsayılan SIP kullanıcı adı farklı olabilir.
%BWAUTHPASSWORD-n%	Bu, kullanıcının kimlik doğrulama parolasıdır. Aboneye kimlik doğrulama atanmışsa bu, cihaz türünün seçilen kimlik doğrulama modu değerinden bağımsız olarak Kimlik Doğrulama sayfasında sağlanan paroladır. SIP sinyalinde kullanılan SIP parolası.
%BWE164-n%	Bu etiket, kullanıcının telefon numarasını uluslararası formatta sağlar.
%BWNAME-n%	Bu, abonenin kullanıcı profilindeki adı ve soyadıdır. Ad ve soyadlar bir araya getirilir. Çok satırlı yapılandırma durumunda, yapılandırılmış satır etiketi yoksa ve boş değilse, satır seçicide satırın görünen adı olarak kullanılır.
%BWEXTENSION-n%	Abonenin dahili numarası, kullanıcının profilinde sağlanan dahili numaradan alınır. Bir dahili numara sağlanmamışsa, etiket abonenin telefon numarası (DN) ile değiştirilir.
%BWAPPEARANCE-LABEL-n%	Bu, yapılandırılan hat etiketidir. Boş değilse satır adı olarak kullanılır.
%BWDISPLAYNAMELINEPORT%	Bu, paylaşılan bir hattın (Paylaşılan Çağrı Görünümü) aksine ilk özel hattın hattı/portudur. Bu, kullanıcıya atanan cihazda sağlanan hat bağlantı noktasıdır. Bu, kullanıcının profilinden alınır. Kullanıcının birincil hattını tanımlamak için kullanılır.
%BWLINEPORT-PRIMARY%	Birincil hat bağlantı noktası, kullanıcıya atanan cihazda sağlanır. Bu etiket, sağlanan hat bağlantı noktasının etki alanı bölümünü içermez. Kullanıcının profilinden alınır.
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%	HELD protokolünü destekleyen RedSky Acil Durum Konum Platformunun URL'sini belirtir.
%BWE911-CUSTOMERID%	RedSky HTTPS isteği için kullanılan müşteri kimliği (HeldOrgId, CompanyID).
%BWE911-SECRETKEY%	RedSky HTTPS isteğinin kimliğini doğrulamak için kullanılan sır.

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Açıklama
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%	RedSky tarafından desteklenen acil durum numaralarının listesi. Bu etiketi kullanmak için %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% ayrılan özel etiket, cihaz türü tarafından kullanılan etikete eklenmelidir. “Ayrılmış” etiketi, BroadWorks AS_CLI/System/CallP/CallTypes > altında 911, 0911, 933 gibi virgülle ayrılmış bir biçimde tanımlanan acil durum numaralarını içermelidir. **NOT:** Webex istemcisi acil durum numaralarında joker karakterleri desteklemez; bu nedenle "ayrılmış" özel etiketine yalnızca tam acil durum numaraları eklenmelidir. Aşağıdaki örnek, ayrılmış etiket işlevinin nasıl kullanılmak üzere olduğunu gösterir: 1) Yerel etiket %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% cihazın şablon dosyasına eklenir 2) Ayrılmış özel etiket %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% , cihaz tarafından kullanılan etiket setine 911, 0911, 933 değerleriyle eklenir 3) Dosya yeniden oluşturulduğunda, %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% yerel etiketi 911, 0911, 933 olarak çözümlenir
%BW-MEMBERTYPE-n%	Bu, her satır için tiptir. "Sanal Profil", "Kullanıcı" veya "Yer" seçeneklerinden biri olabilir.
%BWUSEREXTID-n%	Bu, verilen hattın harici kimliğidir (yalnızca Webex Calling)
%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%"	İlgili hattın yapılandırılmış çağrı alma grubu varsa bilgi sağlar. (Webex sadece arama)

Cisco’ya Özeldir

6 Özel Etiketler

Bu bölümde, Webex Cisco için BroadWorkskullanılan özel etiketler açıklanmaktadır. Hem Masaüstü hem de Mobil/Tablet platformları için kullanılan tüm özel etiketleri listeler.

Ancak, bu bölümde açıklanan bazı ayarların yalnızca istemcinin belirli bir sürümü için desteklendiğini unutmayın. Bir ayarın eski bir istemci sürümü için geçerli olup olmadığını belirlemek için ilgili sürüme özgü yapılandırma kılavuzuna bakın.

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	E	E	doğru	*6.1.16 Gelen Çağrı Reddetme Davranışı*
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	N	Y	decline_false	*6.3.2 Çağrılar için Anlık Bildirimler*
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	N	Y	meşgul	*6.3.2 Çağrılar için Anlık Bildirimler*
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	E	E	False	*6.1.20 Aktar*
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	E	E	False	*6.1.21 N-Yönlü Konferans Çağrıları ve Katılımcılar*
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	E	E	False	*6.1.21 N-Yönlü Konferans Çağrıları ve Katılımcılar*
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	E	E	10	*6.1.21 N-Yönlü Konferans Çağrıları ve Katılımcılar*
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	E	E	False	*6.1.24 Arama İstatistikleri*
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	E	E	False	*6.1.22 Çağrı Devretme*
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	N	Y	False	*6.3.2 Çağrılar için Anlık Bildirimler*
%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%	E	E	False	*6.1.28 için Şunun için Sesli Mesaj Dökümü*: Webex Calling
%ENABLE_MWI_WXT%	E	E	False	*6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi*
%MWI_MODE_WXT%	E	E	boş	*6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi*
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	E	E	False	*6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	E	E	False	*6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi*
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	E	H	False	*6.2.1 Zorla* Oturum Kapatma
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	E	H	boş	*6.2.1 Zorla* Oturum Kapatma
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	E	E	False	*6.1.29.1 Tüm Çağrıları Yönlendirme*
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	E	E	doğru	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	E	E	False	*6.1.29.3 BroadWorks Her* Yerde
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	N	Y	False	*6.3.1 Acil Çağrı*
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	N	Y	911, 112	*6.3.1 Acil Çağrı*
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	E	E	False	*6.1.14 NAT Geçişi için SIP rport Yönetimi*
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	E	E	False	*6.1.14 NAT Geçişi için SIP rport Yönetimi*
%USE_TLS_WXT%	E	E	False	*6.1.2 TLS Üzerinden SIP ve Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü*
%SBC_ADDRESS_WXT%	E	E	boş	*5.6 Sistem Varsayılan Etiketleri*
%SBC_PORT_WXT%	E	E	5060	*5.6 Sistem Varsayılan Etiketleri*
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	E	E	False	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	E	E	doğru	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	E	E	doğru	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	E	E	doğru	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	E	E	boş	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%	E	E	doğru	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*
%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%	Y (Yalnızca Windows)	N	False	*6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	E	E	5000	*6.1.5 SIP Yuvasını Açmak için Yapılandırılabilir Zaman Aşımı*
%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	E	E	10000	*6.1.5 SIP Yuvasını Açmak için Yapılandırılabilir Zaman Aşımı*
%SOURCE_PORT_WXT%	E	E	5060	*6.1.7 SIP için Tercih Edilen-Bağlantı Noktası Kullanımı*
%SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT%	E	H	doğru	*6.1.8.2 SIP Yeniden* Çalışma
%SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%	E	H	900	*6.1.8.2 SIP Yeniden* Çalışma
%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	E	H	False	*6.1.8.2 SIP Yeniden* Çalışma
%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%	E	E	DNS	*6.1.8.3. IP Sürümünü Zorla*
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	E	E	False	*6.1.10 REGISTER'da P-Ilişkili-URI'leri Kullanma*
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	E	E	18000	*6.1.4 TCP, TLS veya UDP Kullanımını Zorlama ve Etkin* Tutma
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	E	H	False	*6.1.8.4 DNS TTL Yönetimi*
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	E	E	False	*6.1.12 SIP GÜNCELLEME Desteği*
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	E	E	False	*6.1.11 SIP P-Early Media (PEM) Üstbilgisi*
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	E	E	False	*6.1.15 SIP Oturum Kimliği*
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	E	E	False	*6.1.13 Eski SIP BILGISI FIR*
%SRTP_ENABLED_WXT%	E	E	False	*6.1.2 TLS Üzerinden SIP ve Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü*
%SRTP_MODE_WXT%	E	E	False	*6.1.2 TLS Üzerinden SIP ve Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü*
%ENABLE_REKEYING_WXT%	E	E	doğru	*6.1.2 TLS Üzerinden SIP ve Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	E	E	8000	*6.1.17 Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü Bağlantı Noktası Aralığı*
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	E	E	8099	*6.1.17 Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü Bağlantı Noktası Aralığı*
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	E	E	8100	*6.1.17 Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü Bağlantı Noktası Aralığı*
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	E	E	8199	*6.1.17 Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü Bağlantı Noktası Aralığı*
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	E	E	doğru	*6.1.19 RTCP MUX*
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	E	E	doğru	*6.1.33 XSI Etkinlik Kanalı*
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	E	E	10000	*6.1.33 XSI Etkinlik Kanalı*
%XSI_ROOT_WXT%	E	E	boş (orijinal URL'yi kullanır)	*6.1.32 XSI Kök ve Yolları*
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	E	E	/com.broadsoft.xsi-actions/	*6.1.32 XSI Kök ve Yolları*
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	E	E	/com.broadsoft.xsi-events/	*6.1.32 XSI Kök ve Yolları*
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	E	E	False	*6.1.25 Çağrı Otomatik Kurtarma / Sorunsuz Çağrı Aktarımı*
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	N	Y	cs-only	*6.3.1 Acil Çağrı*
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	E	H	False	*6.2.2 Çağrı Alma*
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	E	H	False	*6.2.2 Çağrı Alma*
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	E	E	boş	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	E	E	boş	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	E	E	False	*6.1.31 Çağrı Merkezi / Çağrı Sırası Oturum Açma/Oturumu Kapatma*
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	E	E	Dış	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	E	E	doğru	*6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*
%USE_MEDIASEC_WXT%	E	E	False	*6.1.3 SRTP için 3GPP SIP Üstbilgileri*
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	N	Y	False	*6.3.4 Aramak için Tıklayın (Geri Arama)*
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	N	Y	10	*6.3.4 Aramak için Tıklayın (Geri Arama)*
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	E	H	False	*6.2.3 Patron-Yönetici (Yönetici-Asistan) Desteği*
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	N	Y	35	*6.3.2 Çağrılar için Anlık Bildirimler*
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	E	E	False	*6.1.26 Çağrı Kaydı*
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	N	Y	False	*6.3.3 Tek Uyarı*
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	E	E	False	*6.1.23 çağrı parkı/Al*
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	E	E	10	*6.1.23 çağrı parkı/Al*
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	E	E	False	*6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling)*
%RTP_ICE_MODE_WXT%	E	E	icestun	*6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling)*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	E	E	boş	*6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling)*
%RTP_ICE_PORT_WXT%	E	E	3478	*6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling)*
%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%	E	E	False	*6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling)*
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	E	H	False	*6.1.8.4 DNS TTL Yönetimi*
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	E	H	False	*6.2.4 SIP Çağrılarını Toplantıya Iletme*
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	E	H	False	*6.2.5 Masa Telefonu Kontrolü Çağrısı – Otomatik Yanıtlama*
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	N	Y	doğru	*6.3.5 MNO Desteği* *Yerel Çevirici ile Arama*
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	N	Y	False	*6.3.5 MNO Desteği* *Yerel Çevirici ile Arama*
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	E	E	doğru	*6.1.35 SIP-URI Arama*
%ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT%	E	E	doğru	*6.1.37 Görüntülü Çağrıları Devre Dışı Bırak*
%ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT%	E	E	doğru	*6.1.37 Görüntülü Çağrıları Devre Dışı Bırak*
%VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT%	E	E	Masaüstü - true Mobil, Tablet - false	*6.1.37 Görüntülü Çağrıları Devre Dışı Bırak*
%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	E	E	False	*6.1.38 Acil Durum (911) Çağrısı - E911 Sağlayıcısı ile Konum Raporlama*
%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	E	E	0	*6.1.38 Acil Durum (911) Çağrısı - E911 Sağlayıcısı ile Konum Raporlama*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	E	E	-1	*6.1.38 Acil Durum (911) Çağrısı - E911 Sağlayıcısı ile Konum Raporlama*
%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	E	E	once_per_login	*6.1.38 Acil Durum (911) Çağrısı - E911 Sağlayıcısı ile Konum Raporlama*
%ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT%	E	H	False	*6.2.6 Sesli Bildirim ile Otomatik Yanıtlama*
%ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%	E	E	False	*6.1.41 Istenmeyen Çağrı Gösterimi*
%ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%	E	E	False	*6.1.42 PSTN/Mobil Çağrılar Için Gürültü Giderme ve Bant Genişliği Uzantısı*
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	E	E	False	*6.1.46.2 Yönlendirme Hata Düzeltme (FEC) ve Paket Yeniden Aktarımı (RTX)*
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	E	E	False	*6.1.46.2 Yönlendirme Hata Düzeltme (FEC) ve Paket Yeniden Aktarımı (RTX)*
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	E	E	False	*6.1.46.2 Yönlendirme Hata Düzeltme (FEC) ve Paket Yeniden Aktarımı (RTX)*
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	E	E	False	*6.1.46.2 Yönlendirme Hata Düzeltme (FEC) ve Paket Yeniden Aktarımı (RTX)*
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	E	E	False	*6.1.45 Engellenenler Listesi (yalnızca Webex Calling)*
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	N	Y	doğru	*6.3.5.6 MNO Mobilite - Çağrı Içi Pencere* Öğesi
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	N	Y	doğru	*6.3.5.6 MNO Mobilite - Çağrı Içi Pencere* Öğesi
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N	Y	doğru	*6.3.5.6 MNO Mobilite - Çağrı Içi Pencere* Öğesi
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	E	E	False	*6.1.47 Aynı Kullanıcıyla Eş Zamanlı Çağrılar*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%	E	H	False	*6.2.14 Uzaktan Sessize Alma Kontrolü Etkinlik Paketi (yalnızca Webex Calling)*
%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%	E	E	doğru	*6.1.29.2 Çağrı Sesli Mesaja Yönlendirme*
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	E	E	doğru	*6.1.8.1 SIP Yük devretme*
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	E	H	False	*6.2.15 Çağrıyı Taşı*
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	E	E	False	*6.1.42 PSTN/Mobil Çağrılar Için Gürültü Giderme ve Bant Genişliği Uzantısı*
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	N	Y	boş	*6.3.5.1 Yerel Çevirici ile Arama*
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	E	E	False	*6.1.20 Aktar*
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	E	E	doğru	*6.1.48 RTCP-XR*
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N	Y	False	*6.3.6 Gelen Arayan Kimliği*
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N	Y	False	*6.3.6 Gelen Arayan Kimliği*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	N	Y	False	*6.1.50 Arayan Kimliği Giden Arayan Kimliği*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	N	Y	False	*6.1.50 Arayan Kimliği Giden Arayan Kimliği*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	N	Y	False	*6.1.50 Arayan Kimliği Giden Arayan Kimliği*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	N	Y	False	*6.1.50 Arayan Kimliği* *Giden Arayan Kimliği*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	N	Y	False	*6.1.50 Arayan Kimliği* *Giden Arayan Kimliği*
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	E	E	False	*6.1.49 Çağrı Yönlendirme Bilgileri*
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	E	H	False	*6.2.8.1 Meşgul Lambası Alanı*
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	E	H	doğru	*6.2.8.1 Meşgul Lambası Alanı*
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	E	H	0	*6.2.8.1 Meşgul Lambası Alanı*
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	E	H	False	*6.2.8.2 Çağrı Alma Grubu (yalnızca Webex Calling)*
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	E	H	False	*6.2.8.2 Çağrı Alma Grubu (yalnızca Webex Calling)*
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	E	H	120	*6.2.8.2 Çağrı Alma Grubu (yalnızca Webex Calling)*
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	E	E	doğru	*6.1.4 TCP, TLS veya UDP Kullanımını Zorlama ve Etkin* Tutma
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	E	E	False	*6.1.4 TCP, TLS veya UDP Kullanımını Zorlama ve Etkin* Tutma
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	E	E	False	*6.1.4 TCP, TLS veya UDP Kullanımını Zorlama ve Etkin* Tutma
%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%	E	E	False	*6.2.12 Çoklu Hat - Paylaşılan Hat Görünümü* *Mobil için Çoklu Hat (yalnızca Webex Calling)*
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N	Y	False	*6.2.4 SIP Çağrılarını Toplantıya Iletme (Webex Calling)*
%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	N	Y	False	*6.3.5.3 Giden Çağrı Hattı Kimliği (CLID) – Çift Kişilik*

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Masaüstünde kullanılır	Mobil/Tablette kullanılır	Varsayılan Değer	Bölüm
%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%	N	Y	False	*6.3.5.36.3.5.3 Giden Çağrı Hattı Kimliği (CLID)*
%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%	E	E	çözümlendi	*6.1.50.2 Uzak Arayan Kimliği Adı*
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	E	E	False	*6.3.2.3 Kişisel Yardımcı (Uzakta İletişim Durumu)*
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	N	Y	nps	*6.4 Teslimat Modu (yalnızca Webex Calling)*

Webex Cisco için BroadWorks içinde kullanılan özel etiketlerin UC-One tarafından kullanılan etiketlerle eşlenmesi hakkında daha fazla bilgi için *8 Webex Cisco BroadWorks ve UC-One*.

Cisco'ya Özeldir

6.1 Ortak Özellikler

6.1.1 SIP Sunucu Ayarları

İstemci genellikle bir SIP ağı kullanacak şekilde yapılandırılır, bu da *config-wxt.xml* dosyası değiştirilerek yapılır. Tipik olarak, aşağıdaki parametreler değiştirilmelidir:

- SIP etki alanı. Bu, genel olarak SIP başlıklarında ve uzak (XSI) aramalarda kendi SIP URI'sinin (kendi SIP URI'si bazen hat bağlantı noktası olarak da adlandırılır) etki alanı kısmı olarak kullanılır. Kendi SIP URI'sinin kullanıcı kısmı SIP kimlik bilgileri yapılandırmasından gelir (<credentials> altındaki <username> parametresi).
- DNS çözümlemesinin başarısız olması durumunda SIP sunucusu URI'si veya SIP proxy sunucusunun IP adresi. TLS kullanmak için, TLS sertifika doğrulaması başarısız olacağından proxy parametresinde IP adreslerinin kullanılamayacağını unutmayın. Proxy bağlantı noktası hakkında daha fazla bilgi için %SOURCE_PORT_WXT% adresindeki DM etiketine bakın. Proxy adresi parametresinde bir IP adresi kullanıldığında DNS TTL yönetimi özelliğinin kullanılamayacağını unutmayın. Genel olarak, bu nedenlerden dolayı bu alanda bir IP adresi kullanılması önerilmez.

Arama için çeşitli özellikleri etkinleştirmek üzere diğer parametreler de değiştirilebilir. Ancak, önceki ayarlar aşağıdakiler için temel işlevselliği etkinleştirir:

- SIP ağına kaydolma.
- Sesli veya görüntülü arama yapma.
- Birkaç proxy kullanılmasına izin veren DNS tabanlı proxy keşfi gerçekleştirme.

SIP kaydı etkinleştirildikten sonra, MWI için SIP SUBSCRIBE etkinleştirilmesi ayrı yapılandırma parametreleri aracılığıyla yapılmalıdır. Sesli posta hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm *6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi*.

SIP aramaları devre dışı bırakılsa bile MWI için temel SIP yapılandırmasının her zaman gerekli olduğunu unutmayın. MWI, SIP NOTIFY'lere dayanır.

SIP sunucularının kurulumu bu temel şemayı takip eder:

- Proxy adresi SIP sunucusu URI'sini içerir.
- Yalnızca bir proxy tanımlanabilir.
- DNS proxy bulma, DNS'nin düzgün bir şekilde kurulmasını gerektiren birçok proxy için destek sağlar.

Ayrıca, SIP zamanlayıcıları yapılandırma dosyasında gösterilir (bunların değiştirilmesi önerilmez).

```
<config>
<protocols>
<sip>
    <timers>
        <T1>500</T1>
        <T2>4000</T2>
        <T4>5000</T4>
    </timers>
```

- T1 - ağ gidiş dönüş gecikmesi için milisaniye cinsinden süre.

Cisco'ya Özeldir

- T2 - davet edilmeyen isteklerin ve davet yanıtlarının yeniden iletilmesinden önce milisaniye cinsinden maksimum süre.
- T4 - bir mesajın ağda kalması için milisaniye cinsinden maksimum süre.

Her hattın sesli posta numarası, konferans URI'si ve etki alanı gibi kendi parametrelerinin yanı sıra SIP kimlik doğrulama bilgileri vardır. Gerekirse 401 ve 407 sinyalleri için ayrı kimlik bilgileri yapılandırılabilir.

Aşağıdaki örnek ve tablo SIP yapılandırması için kullanılan en tipik DM etiketleri hakkında bilgi vermektedir.

```
<config>
<protocols><sip>
<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
       <line>
              <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label>
              <name>%BWNAME-1%</name>
              <phone-number>%BWE164-1%</phone-number>
              <extension>%BWEXTENSION-1%</extension>
              <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
              <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</voice-mail-number>
              <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-
1%</conference-service-uri>
              <domain>%BWHOST-1%</domain>
              <credentials>
                     <username>%BWLINEPORT-1%</username>
                     <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                     <auth>
                            <auth401>
                                   <default>
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </default>
                                   <realm id="%BWHOST-1%">
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </realm>
                            </auth401>
                            <auth407>
                                   <default>
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </default>
                                   <realm id="%BWHOST-1%">
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </realm>
                            </auth407>
                     </auth>
              </credentials>
       </line>
       …
</lines>
<proxy address="%SBC_ADDRESS_WXT%" port="%SBC_PORT_WXT%" />
<preferred-port>%SOURCE_PORT_WXT%</preferred-port>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%BWLINEPORT-n%	boş	Dize	Tipik olarak SIP kullanıcı adı. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm *5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri*. Örnek: johndoe
%BWAUTHPASSWORD-n%	boş	Dize	Tipik olarak SIP şifresi. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm *5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri*. Örnek: secretpassword
%BWE164-n%	boş	telefon numarası	Kullanıcı için uluslararası formatta varsayılan telefon numarası. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm *5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri*. Örnek: 12345678
%SBC_ADDRESS_WXT%	boş	Dize	Daha fazla bilgi için *5.6 Sistem Varsayılan Etiketleri* bölümüne bakın. Örnek: sbcexample.domain.com
%SBC_PORT_WXT%	5060	numara	Daha fazla bilgi için *5.6 Sistem Varsayılan Etiketleri* bölümüne bakın. Örnek: 5060
%BWHOST-n%	boş	Dize	Genellikle SIP etki alanı olarak kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm *5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri*. Örnek: exampledomain.com
%SOURCE_PORT_WXT%	5060	numara	Genellikle *preferred-port* parametresi için kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm *6.1.7 SIP için Tercih Edilen-Bağlantı Noktası Kullanımı*. Örnek: 5061
%BWUSEREXTID-n%	boş	Dize	(yalnızca Webex Calling) Hattın harici kimliğini tutar Daha fazla bilgi için *6.2.13 Çoklu Hat - Sanal Hatlar (yalnızca Webex Calling)* seçeneğini işaretleyin. Örnek: 30f69bf7-710b-4cd0-ab4b-35ab393a1709

NOT: Mobil cihazlarla standart SIP bağlantı noktasının (5060) kullanımıyla ilgili bilinen sorunlar nedeniyle SIP bağlantı noktasının 5060'tan (örneğin, 5075) farklı olması önemle tavsiye edilebilir.

Cisco'ya Özeldir

6.1.2 TLS Üzerinden SIP ve Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü

İstemci, TLS üzerinden SIP sinyalleşmesi ve ortam şifrelemesi için Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (SRTP) kullanacak şekilde yapılandırılabilir. Ancak, bu özellikler aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi yapılandırmada etkinleştirilmelidir. Ayrıca, dinamik SIP proxy bulma kullanıldığında, DNS SRV önceliklerinin bunun gibi statik parametreleri geçersiz kıldığını (%USE_TLS_WXT%) ve DNS SRV'de daha yüksek bir önceliğe sahipse TLS olmayan aktarımın kullanıldığını unutmayın. Dinamik SIP proxy bulma hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm *6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi.*

Dinamik proxy bulma kullanılmadığında, SIP için TLS'nin etkinleştirilmesi onu kullanıma alır.

Ağda SIP ALG'leri kullanıldığında SIP bağlantı noktası ve aktarım protokolü önerileriyle ilgili ayrıntılar için *Webex Cisco BroadWorks Çözüm Kılavuzu*'na bakın.

Kullanılan sertifikanın geçerli olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, ara sertifikanın da bağlantılı olması için sertifika zincirinin sağlam olması gerekir. Cihazlarda varsayılan olarak zaten mevcut olması için yaygın olarak kullanılan bir sertifikanın kullanılması önerilir. Genellikle yapılmasa da, sertifikaları masaüstü makineye yerel olarak manuel olarak veya toplu provizyon kullanarak eklemek de mümkündür.

Medya şifreleme için ilgili SRTP'yi etkinleştirmek için ayrı bir ayar vardır.

RTP'ye ek olarak, RTCP trafiği de önceki yapılandırma kullanılarak RTP ile aynı mekanizmalarla güvence altına alınabilir.

SIP/TLS şifreleri için bkz. *Ek A: TLS Şifreleri.*

SRTP, medya akışı için üç farklı açıdan güvenlik sağlamak için kullanılır:

- Gizlilik (veriler şifrelenir)
- Kimlik doğrulama (diğer tarafın veya tarafların kimliğinin güvence altına alınması)
- Bütünlük (örneğin tekrar saldırılarına karşı önlemler)

Medya çerçevesinin mevcut sürümü koruma için AES 128 Karşı Modunu ve kimlik doğrulama için Hash Message Authentication Code (HMAC)-SHA-1'i desteklemektedir. Ana anahtar boyutu 16 bayt ve ana tuz 14 bayttır.

Medya çerçevesi hem tam (80 bit) hem de kısa (32 bit) kimlik doğrulama etiketini destekler. İstemci, SIP sinyalleşmesinin bir parçası olarak SDP içinde anahtarları değiş tokuş eder, çağrının her iki tarafı da kullandıkları anahtarı diğer tarafa gönderir.

SRTP, aşağıdaki örnekte gösterilen yapılandırma kullanılarak etkinleştirilebilir. Mevcut uygulama yalnızca SDP güvenli RTP profilini kullanır ve Audio Visual Profile (AVP) ve Secure Audio Visual profile (SAVP) girişleri için çok satırlı SDP'yi destekler. SRTP uygulaması, çeşitli SBC'lerle olağan dağıtım yapılandırmasında başarıyla test edilmiştir. Yalnızca AVP profilini kullanarak şifrelemeyi destekleyen uç noktalarla Birlikte Çalışabilirlik Testi (IOT) desteklenmez.

SRTP ile ilgili çok hatlı SDP prosedürleri uygulanır, böylece birden fazla m-hattı her zaman kullanılır. AVP ve SAVP için ayrı m-hatları kullanılır.

Bununla birlikte, SBC yapılandırmasına dikkat edilmelidir; özellikle SDP'de RTP/SAVP ile ilişkilendirilen gelen "m=" satırının kaldırılmadığından emin olun, çünkü bazı durumlarda SRTP çağrıları engellenebilir.

Cisco'ya Özeldir

Bununla birlikte, birkaç farklı ağ yapılandırması mümkündür; bazı dağıtımlarda SBC medya trafiğine dahil olmazken, diğer dağıtımlarda SBC'ye yönelik her istemci RTP medya ayağı ayrı olarak şifrelenir ve SBC aracılığıyla müzakere edilir. Bazı dağıtımlarda, SBC birden fazla SDP hattına izin vermez.

SBC ayrıca çağrı kurulumunda SDP m-hatlarının sırasını değiştirerek AVP (şifrelenmemiş) veya SAVP (şifrelenmiş) m-hattını ilk sıraya koyabilir. Bu nedenle, ilk çalışan m-hattını seçen istemcilerin şifreli ya da şifresiz trafiği tercih etmeleri sağlanır. Çeşitli SRTP yapılandırma seçenekleri aşağıdaki gibidir:

- Zorunlu - Çağrı kurulumunda, ilk SDP teklif ederken yalnızca SAVP m-hattını içerir ve istemci yanıtlarken SDP'de yalnızca SAVP m-hattını kabul eder, bu nedenle yalnızca SRTP çağrıları mümkündür.
- Tercih Edilen - Çağrı kurulumunda, ilk SDP hem AVP hem de SAVP m-hatlarını içerir, ancak tercih sırasını belirten SAVP teklif edilirken ilk sıradadır. Cevap verirken, istemci ilk m-hattı olmasa bile varsa SAVP'yi seçer (SIP spesifikasyonlarına göre cevap verirken m-hatlarının sırası değişmez).
- Isteğe bağlı – Çağrı kurulumunda, ilk SDP teklif ederken hem SAVP hem de AVP m hatlarını içerir, ancak AVP önce tercih sırasını belirtir. Müşteri cevap verirken ilk m-line'ı, AVP'yi veya SAVP'yi seçer.
- SRTP etkin değil - Teklif sırasında ilk SDP'de SAVP m satırı yoktur. Cevaplama sırasında SAVP kabul edilmez, bu nedenle sadece RTP aramaları mümkündür.
- Aktarım - Aktarım protokolüne göre SRTP modunu otomatik olarak seçin. TLS kullanılıyorsa, zorunlu SRTP modu etkinleştirilir. TCP veya UDP kullanılıyorsa SRTP kullanılmaz.

SRTP ve RTP, aramanın her iki yönünde de simetriktir, yani gönderen ve alan profiller aynıdır.

```
<config>
<protocols><sip>
<secure>%USE_TLS_WXT%</secure>
```

```
<config>
<protocols><rtp>
<secure enabled="%SRTP_ENABLED_WXT%" mode="%SRTP_MODE_WXT%" rekey-
always="%ENABLE_REKEYING_WXT%"/>
```

SRTP etkinleştirilmişse Güvenli Gerçek Zamanlı Kontrol Protokolü (SRTCP) de kullanılır.

Bazı dağıtımlarda SRTP için yeniden anahtarlama desteklenmez. Bu nedenle, SRTP yeniden anahtarlamayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir yapılandırma parametresi vardır. Ancak, yeni anahtarlar rfc3264'e göre güncellenmiş bir SDP'de alındığında her zaman kullanıma alınır. Yapılandırılabilirlik yalnızca yeni anahtarların gönderilmesiyle ilgilidir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%USE_TLS_WXT%	False	doğru, yanlış	"false" olarak ayarlandığında, SIP TLS devre dışı bırakılır. “true” olarak ayarlandığında, SIP TLS etkinleştirilir.

Cisco’ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
			Lütfen *6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi* kullanılıyorsa bu parametrenin göz ardı edildiğini unutmayın.
%SRTP_ENABLED_WXT%	False	doğru, yanlış	“false” olarak ayarlandığında, SRTP devre dışı bırakılır. “true” olarak ayarlandığında, SRTP etkinleştirilir.
%SRTP_MODE_WXT%	isteğe bağlı	zorunlu, tercih edilen, isteğe bağlı, taşıma	SRTP'nin çağrı kurulumunda ne kadar tercih edildiğini tanımlar. Varsayılan değer "isteğe bağlı "dır.
%ENABLE_REKEYING_WXT%	doğru	doğru, yanlış	SRTP için SIP (SDP) yeniden anahtarlamayı etkinleştirir.

NOT: ICE desteği etkinse (bkz. *6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling*)), yeniden arama her zaman gerçekleştirilir (%ENABLE_REKEYING_WXT% yapılandırmadan gelen değer yoksayılır).

6.1.3 SRTP için 3GPP SIP Üstbilgileri

Daha yeni 3GPP spesifikasyonları Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (SRTP) kullanmak için ek SIP başlıkları gerektirir. Daha fazla bilgi için *3GPP TS 24.229* adresinin yanı sıra aşağıdakilere de bakın:

https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-dispatch-mediasec-parameter-07

Bu belirtimin gerektirdiği başlıklar, bu belirtimin kullanılmadığı dağıtımlarda SIP aramasını bozabilir. Bu nedenle, bu başlıkların yalnızca sunucu tarafının bunları desteklediği ortamlarda kullanılması önerilir.

Yalnızca başlıkların kullanımını etkinleştirmek yapılandırılabilir. Ayrı başlıklar için daha fazla yapılandırılabilirlik mevcut değildir. Tüm başlıklar ya etkinleştirilir ya da devre dışı bırakılır.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-mediasec enabled="%USE_MEDIASEC_WXT%"/>
```

Aşağıdaki etiket bu özelliği kontrol eder.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%USE_MEDIASEC_WXT%	False	doğru, yanlış	SRTP anlaşması için 3GPP SIP başlıklarını etkinleştirir.

Cisco’ya Özeldir

6.1.4 TCP, TLS veya UDP Kullanımını Zorlama ve Etkin Tutma

Webex Cisco içinBroadWorks istemcisi, hem SIP sinyali hem de RTP medyası için TCP, TLS veya UDP kullanacak şekilde yapılandırılabilir. İstemcinin varsayılan olarak TCP olduğunu unutmayın. TCP keepalive olmadan, SIP TCP bağlantılarının bir süre işlem yapılmadığında kapatıldığını da unutmayın.

Aşağıdaki örnekte bu yapılandırma düğümü gösterilmektedir.

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
    <tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold>
```

Aşağıdaki etiket, istemcinin TCP mi yoksa UDP mi kullanacağını kontrol eder.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler (Bayt)	Açıklama
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	0	0	TCP'nin kullanılmasını zorlar. İstemci için TCP veya UDP kullanma kararı servis sağlayıcıya bağlıdır; ancak tavsiye edilen varsayılan değer "0" ile TCP kullanılmasıdır.
	0	1 ila 99.000	Mesaj boyutu burada belirtilen değerin altında olduğunda UDP'nin kullanılmasını zorlar. Mesaj boyutu ayarlanan değerden büyük olduğunda bu varsayılan olarak TCP'dir. UDP kullanmak için 1500 varsayılan öneridir.
	0	100000	Kullanılacak UDP'yi zorlar.

Aynı yapılandırma düğümü, aşağıdaki örnekte gösterilen UDP, TCP ve TLS keepalive parametrelerine de sahiptir.

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
        …
        <udp>
                <keepalive enabled="%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
                        <timeout>20</timeout>
                        <payload>crlf</payload>
                </keepalive>
        </udp>
        <tcp>
                <keepalive enabled="%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
                        <timeout>0</timeout>
                        <payload></payload>
                </keepalive>
        </tcp>
        <tls>
                <keepalive enabled="%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
                        <timeout>0</timeout>
                        <payload></payload>
                </keepalive>
        </tls>
</transports>
```


Cisco'ya Özeldir

Olası parametreler şunlardır:

- TCP veya TLS keepalive'ı etkinleştirme, olası değerler - true/false, düğüm eksikse varsayılan değer "false" olur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, SIP için UDP aktarımı kullanılıyor olsa bile TCP sürekli yaşamlarının gönderildiğini unutmayın.
- UDP canlı tutma etkinleştiriliyor, olası değerler - doğru/yanlış, düğüm eksikse varsayılan olarak “true” olur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, SIP için TCP aktarımı kullanılsa bile UDP etkin tutmaları gönderildiğini unutmayın. Ayrıca, SIP için TCP kullanılsa bile, istemci *RFC 3261* uyarınca UDP üzerinden trafiği de kabul eder.
- Zaman aşımı, keepalive mesajının gönderilmesinden sonra saniye cinsinden maksimum hareketsizlik süresini belirtir. Değer yok, protokol için keepalive'ın devre dışı bırakıldığı anlamına gelir.
- Keepalive mesajları için yük, olası değerler (değer olmaması protokol için keepalive'ın devre dışı olduğu anlamına gelir):
  - Crlf
  - Null (kullanılmayacak)
  - Özel dize (**kullanılmamalıdır**)

Keepalives, NAT bağlarını çok az ekstra trafikle açık tutmak için NAT traversal amaçları için kullanılabilir.

Keepalive'lar için sunucu IP adresi ve portu, SIP proxy bulma için normal prosedürler kullanılarak belirlenir. SIP dinamik proxy bulma yoluyla elde edilen SIP bağlantı noktalarının ve aktarım protokolü seçiminin herhangi bir statik bağlantı noktası veya aktarım yapılandırmasını geçersiz kıldığını unutmayın. Dinamik proxy keşfi hakkında daha fazla bilgi için *6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi bölümüne bakın.*

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	doğru	doğru, yanlış	UDP aktarımı için canlı tutma paketlerinin gönderilip gönderilmeyeceğini kontrol eder.
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	False	doğru, yanlış	TCP aktarımı için etkin tutma paketlerinin gönderilip gönderilmeyeceğini kontrol eder.
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	False	doğru, yanlış	TLS aktarımı için etkin tutma paketlerinin gönderilip gönderilmeyeceğini kontrol eder.

6.1.5 SIP Yuvasını Açmak için Yapılandırılabilir Zaman Aşımı

Önceden, bir SIP soketi açmak için zaman aşımı TCP için 5 saniye ve TLS için 10 saniye olarak sabit kodlanmıştı. Bu zaman aşımları artık yapılandırılabilir.

Cisco’ya Özeldir

```
<config>
    <protocols>
        <sip>
            <transports>
                <udp>
                    …
                </udp>
                <tcp>
                    …
                    <connect-
timeout>%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout>
                </tcp>
                <tls>
                    <connect-
timeout>%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout>
                </tcp>
            </transports>
```

Aşağıdaki etiketler soket bağlantı zaman aşımını (milisaniye cinsinden) kontrol eder.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	5000	<integer> - milisaniye cinsinden zaman aşımı	TCP aktarımı kullanıldığında soket bağlantısı zaman aşımı.
%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	10000	<integer> - milisaniye cinsinden zaman aşımı	TLS aktarımı kullanıldığında soket bağlantısı zaman aşımı.

6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi

SIP dinamik proxy bulma işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki örneğe bakın.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy-discovery enabled="%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%” tcp=”%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%"
udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%" tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%">
    <record-name>%SBC_ADDRESS_WXT%</record-name>
    <domain-override>%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%</domain-override>
</proxy-discovery>
```

Bu bölümde verilen prosedürleri izleyerek çok sayıda mevcut olduğunda DNS SRV'den hangi aktarım protokolü girişlerinin kullanılacağını kontrol etmek mümkündür.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	False	doğru, yanlış	Sesli ve görüntülü aramalar için dinamik SIP proxy bulmayı etkinleştirir. Önerilen değer "true "dur.

Cisco’ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SBC_ADDRESS_WXT%	boş	Dize	Bu Cisco BroadWorks etiketi, genellikle kayıt adı parametresi için kullanılır. Geçerli bir URL olmalıdır - bir IP adresi olmamalıdır. Daha fazla bilgi için *5.6 Sistem Varsayılan Etiketleri* bölümüne bakın. Örnek: sbc.domain.com
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	boş	Dize	Bu özel etiket, etki alanı geçersiz kılma için kullanılır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bölüme bakın. Örnek: other.domain.com
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Bu parametre değeri "false" ise, bu aktarım protokolü (TCP) için DNS SRV sonuçları atılır. "true" ise, bu aktarım protokolü (TCP) için DNS SRV'den alınan sonuçlar kullanılır. SRV önceliklerine bağlı olarak, yine de başka bir aktarım seçilebilir.
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Bu parametre değeri “false” ise bu aktarım protokolü (UDP) için DNS SRV sonuçları atılır. “true” ise bu aktarım protokolü (UDP) için DNS SRV sonuçları kullanılır. SRV önceliklerine bağlı olarak, yine de başka bir aktarım seçilebilir.
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Bu parametre değeri “false” ise bu aktarım protokolü (TLS) için DNS SRV sonuçları atılır. “true” ise bu aktarım protokolü (TLS) için DNS sonuçları kullanılır. SRV önceliklerine bağlı olarak, yine de başka bir aktarım seçilebilir.
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%	doğru, yanlış	doğru	DNS yedekleme hizmetini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Etkinleştirilirse, SIP proxy adresi için A/AAAA çözümlemesi gerçekleştirilir. Yalnızca SRV/NAPTR hizmet keşfi etkinleştirildiğinde dikkate alınır.
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%	doğru, yanlış	doğru	"true" olarak ayarlanırsa ve NAPTR hizmet keşfi başarısız olursa veya sonuç döndürmezse, yapılandırılan ana bilgisayar için SRV hizmet keşfi gerçekleştirilir. "false" olarak ayarlanırsa, SRV keşfi gerçekleştirilmez.
%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%	doğru, yanlış	False	İşletim sistemi DNS önbelleğinin atlanmasına izin verir.

DNS, istemcinin RFC 3263 uyarınca SIP proxy için IP adresini, bağlantı noktasını ve aktarım protokolünü almasını sağlar.

DNS SRV, Naming Authority Pointer (NAPTR) ve A-record sorguları desteklenir. Girişte, 3 adımlı akış aşağıdaki gibidir:

Cisco’ya Özeldir

1. Sunucu URI'lerini varsa aktarım protokolleriyle birlikte almak için yukarıdaki *<record-name>* alanını kullanarak bir NAPTR sorgusu gerçekleştirin. *<record-name>* parametresinin değeri, DNS'nin çözümleyeceği tam etki alanı olmalıdır ve bir IP adresi olamaz.
2. Son sunucu URI'sini ve bağlantı noktasını elde etmek için bir SRV sorgusu kullanarak NAPTR sorgusunda bulunan öğeleri çözün. SRV sorgusunda kullanılan etki alanı kısmı, nihai sunucu URI'sini (ve bağlantı noktasını) bulmak için NAPTR sorgusunun sonucundan alınır. DNS SRV sorgusundan alınan bağlantı noktası, DNS SRV girişleri mevcut olduğunda kullanılır. Yalnızca yapılandırma dosyasındaki bağlantı noktasının, SRV kullanılarak çözümlenen URI'ler için değil, yapılandırma dosyasındaki statik proxy için geçerli olduğunu unutmayın. Çeşitli kayıt adlarının kullanımı için aşağıdaki örneklere bakın.

   NAPTR bulunamazsa, istemci *<domain-override>* parametresi yoksa *<domain>* parametresinden alınan kayıt adıyla bir SRV sorgusu dener, bu durumda *<domain-override>* kullanılır ve otomatik olarak TCP, UDP ve TLS için ayrı girişler bulmaya çalışır (*_sip_protocol* [UDP, TCP veya TLS]). Akış Kontrol İletim Protokolü'nün (SCTP) desteklenmediğini unutmayın. SRV sorguları herhangi bir sonuç vermezse, proxy bulma başarısız olur ve son kullanıcıya çağrıların mevcut olmadığını belirten bir hata sunulur. Bu durumda, SIP kaydı yoktur. Ancak, tüm SRV sorguları başarısız olsa veya buradan alınan sunucular çalışmasa bile, geri dönüş olarak, istemci yapılandırılmış statik proxy'nin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye devam eder, yalnızca çalışan bir SIP kaydı sağlayan bir IP adresi verip vermediğini görmek için <proxy address> adresinde belirtilen URI'ye A sorguları ile. Bu son çare durumunda port ve aktarım *tcp-threshold* ve *<secure>* parametrelerinden gelir.
3. Bulunan URI'leri A-record sorgusunu kullanarak çözün. Alınan son IP adresleri, SIP proxy'ye çalışan bir bağlantı elde etmek için alındıkları sırayla denenir. Bu sıra servis sağlayıcı tarafından DNS'de tanımlanabilir. Başarılı bir A kaydı araması olan ilk SIP proxy URI seçilir ve artık çalışmayana veya istemci oturumu kapatana kadar kullanılır. A sorgusu adımında, çok sayıda IP adresi alınsa bile bir seferde yalnızca bir IP adresi kullanılır. Ancak, tüm SRV girişleri oturum kapatılana veya ağ kaybedilene kadar çözümlenir.

Önemli Notlar

NOT 1: DNS proxy bulma, bir aktarım protokolü için çalışan bir SIP proxy URI'si alarak SRV adımında aktarım protokolü seçimiyle sonuçlanırsa, yapılandırma dosyasında UDP veya TCP seçmek için tipik olarak kullanılan *tcp-threshold* parametresini geçersiz kılar. Aynı durum SIP/TLS yapılandırması için de geçerlidir. DNS'deki önceliğe bağlı olarak TCP veya UDP kullanılır.

NOT 2: SRV aracılığıyla alınan öğeler, yapılandırma dosyasındaki statik proxy'ye göre önceliklendirilir. NAPTR sırasına bakılmaz; yalnızca SRV önceliği önemlidir. SRV eşit aktarım protokolü, öncelik ve ağırlığa sahip birkaç öğe ile sonuçlandığında, alınan herhangi biri rastgele seçilir. NAPTR ağırlıkları bu sürümde desteklenmemektedir ancak SRV ağırlıkları desteklenmektedir. İlk olarak SRV önceliğine bakılır ve eşit önceliğe sahip öğeler için, belirli bir sunucunun daha sonra denenme olasılığını belirlemek için ağırlığa bakılır.

NOT 3: İsteğe bağlı *domain-override* parametresi, NAPTR sonuçları atlandığında SIP etki alanı yapılandırma parametresindekinden farklı bir A-record adının SRV ile çözümlenmesini sağlar. *domain-override* parametresinin kullanımı için aşağıdaki örneklere bakın.

NOT 4: İstemci, DNS işlemleri için işletim sistemi ilkellerini kullanır ve genellikle DNS yanıtları, DNS yanıtının TTL'sini onurlandırmak için önbelleğe alınır.

NOT 5: NAPTR kayıtları için DNS türü (hizmeti) *RFC 3263* prosedürlerini izlemelidir, aksi takdirde DNS çözümlemesi başarısız olabilir. Örneğin, TLS üzerinden SIP için SIPS+D2T kullanılması gerekmektedir.

Cisco'ya Özeldir

NOT 6: İstemci, NAPTR hizmetleri için yalnızca belirli önekleri destekler. Aşağıda desteklenen önekler listelenmektedir:

SIP+D2U -> _sip._udp

SIP+D2T -> _sip._tcp

SIPS+D2T -> _sips._tcp

SIPS+D2T -> _sips._tls

NAPTR yanıtı, hizmet türüyle eşleşmeyen ön eke sahip bir kayıt içeriyorsa, bu kayıt yok sayılır.

Örnek 1: Etki alanı geçersiz kılma yapılandırma parametresi olmadan DNS proxy bulmayı kullanma

Aşağıda, yalnızca TCP üzerinden SIP kullanıldığında ve 1. adımdaki NAPTR sorgusu sonuç verdiğinde SIP proxy bulmayı kullanan bir yapılandırma örneği verilmiştir.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true" >
    <record-name>record-domain.com</record-name>
     <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Bu, protokol seviyesinde aşağıdaki adımlarla sonuçlanır.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.
2. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.
3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

Sonuç olarak, SIP kaydı TCP üzerinden 5061 numaralı bağlantı noktasını (SRV adımında alınan) kullanarak ve 1.2.3.4 IP adresine doğru gerçekleşir.

Örnek 2: **Yapılandırma dosyasında domain-override parametresini kullanma**

Aşağıda, SIP etki alanının proxy etki alanından farklı olduğu ve yalnızca UDP üzerinden SIP'nin kullanıldığı ve NAPTR sorgusunun sonuç döndürmediği SIP proxy bulma kullanan bir yapılandırmanın ikinci bir örneği verilmiştir.

```
<config>
<protocols><sip
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true">
    <record-name>record-domain.com</record-name>
     <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```


Cisco'ya Özeldir

Bu, protokol seviyesinde aşağıdaki adımlarla sonuçlanır.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, no answer.
2. SRV query for _sip._tcp.override-domain.com (from configuration file), answer
_sip._tcp.override-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.override-domain.com.
3. A-record query for test.override-domain.com, answer:
test.sipgeooverride-domain.com. 16 IN A 4.3.2.1
```

Sonuç olarak, SIP kaydı 5061 bağlantı noktası (SRV adımında alınan) kullanılarak ve 4.3.2.1 IP adresine doğru UDP üzerinden gerçekleşir.

Örnek 3: **SRV önceliklerini kullanma**

Aşağıda, yalnızca TCP üzerinden SIP kullanıldığında ve 1. adımdaki NAPTR sorgusunun sonuçları döndürdüğü, ancak farklı önceliklere sahip birkaç NAPTR ve SRV kaydı alındığında SIP proxy keşfi kullanan bir yapılandırmanın başka bir örneğidir. Bu durumda, farklı önceliklere sahip birkaç NAPTR kaydı da alınmasına rağmen, bu sürüm olayında yalnızca SRV önceliği önemlidir.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true">
   <record-name>record-domain.com</record-name>
    <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Bu, protokol seviyesinde aşağıdaki adımlarla sonuçlanır.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.
28591 IN NAPTR 120 10 "S" "SIPS+D2U" "" _sip._udp.test.sip.record-domain.com.

2. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.

SRV query for _sip._udp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR query),
answer
_sip._udp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
20 10 5062 test.sipgeo.record-domain.com.

3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

Sonuç olarak, SIP kaydı 5061 bağlantı noktası (SRV adımında alınan) kullanılarak TCP üzerinden ve hem UDP hem de TCP'yi destekleyecek 1.2.3.4 IP adresine doğru gerçekleşir.

Örnek 4: Hizmet, hizmet türüyle eşleşmediğinde NAPTR ile DNS proxy bulmayı kullanma

Aşağıda, TCP ve TLS üzerinden SIP kullanıldığında SIP proxy keşfi kullanan bir yapılandırma örneği verilmiştir ve 1. adımdaki NAPTR sorgusu sonuçları döndürür.

Cisco'ya Özeldir

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true" tcp="true" udp="false" tls="true">
    <record-name>record-domain.com</record-name>
     <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Bu, protokol seviyesinde aşağıdaki adımlarla sonuçlanır.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tls.test.sip.record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.

2. For the first record we have service type "SIPS+D2T" and the prefix is
"sip._tls.". Since this prefix doesn't match the service type (see Note 6 above)
it will be ignored.

3. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.

3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

Sonuç olarak, SIP kaydı TCP üzerinden 5061 numaralı bağlantı noktasını (SRV adımında alınan) kullanarak ve 1.2.3.4 IP adresine doğru gerçekleşir.

6.1.7 SIP için Tercih Edilen-Bağlantı Noktası Kullanımı

İstemci ile aynı makinede başka bir yazılım paketinin çalıştığı ve varsayılan SIP bağlantı noktasını işgal ettiği bazı durumlar olmuştur. İstemciyi SIP için başka bir bağlantı noktası kullanacak şekilde yapılandırmak için *preferred-port* parametresi kullanılabilir. İstemci, *preferred-port* parametresinde belirtilen yapılandırılmış bağlantı noktası değerini kullanmaya çalışır, ancak bu değer alınırsa, istemci yapılandırılmış değerin üzerindeki bağlantı noktası değerlerini aşamalı olarak dener. Örneğin, *preferred-port* adresinin değeri "6000" ise ve bu bağlantı noktası alınmışsa, istemci kullanılmayan bir bağlantı noktası bulana kadar 6001, 6002, 6003 ve benzerlerini dener. Kullanılmayan bir bağlantı noktası bulunduğunda, bunu kendi SIP iletişimi için kullanır.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SOURCE_PORT_WXT%	5060	numara	İletişim için tercih edilen yerel SIP bağlantı noktasını belirtir. Örnek: 5060

6.1.8 SIP Yük Devretme ve Geri Dönme

SIP yük devretme ve geri dönüş, Cisco BroadWorks prosedürlerini izler. Bunun için birden fazla proxy (tipik olarak SBC) yapılandırılmalıdır.

Cisco'ya Özeldir

İstemci tarafında, proxy birden fazla IP adresine çözümlenmelidir. Bu, şunlardan biri yapılarak sağlanabilir:

- SIP Proxy Bulma etkinleştirilmiştir ve DNS sunucusunda SBC FQDN için NAPTR ve/veya SRV kayıtları vardır (bkz. bölüm *6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*), VEYA
- SIP proxy adresi bir FQDN olarak sağlanır ve birden fazla IP adresine çözümlenir (bkz. bölüm *6.1.1 SIP Sunucu Ayarları*).

Gereksiz DNS trafiğini önlemek için işletim sistemi DNS önbelleği kullanılır. Listedeki maksimum IP adresi sayısı için
sabit kodlu bir sınır yoktur.

Oturum açma sırasında, birden fazla IP adresi çözümlenirse, bunlar önceliğe göre sıralanır. İstemci ilk kullanılabilir IP adresini kullanmaya başlar.

6.1.8.1 SIP Yük devretme

SIP yük devretme, bir soket hatası, bir istek zaman aşımı hatası veya sunucudan aşağıdaki gibi kesin bir hata yanıtı ile tetiklenebilir:

- Soket hatası - ağ bağlantısı kaybı durumunda olduğu gibi, istemci ve sunucu arasındaki soket bozulursa veya kapanırsa, istemci hemen tepki verir ve bir yük devretmeyi tetikler.
- Zaman aşımı (örneğin, SBC kilitlendiğinde) - SIP T1'e bağlı olarak:
  - SIP INVITE - INVITE isteği zaman aşımına uğrarsa, istemci bir sonraki kullanılabilir SBC'ye (IP) kaydolur ve INVITE'ı yeniden dener.
  - Başka bir SIP isteği - istemci bir sonraki kullanılabilir SBC'ye (IP) kaydolmaya çalışır.
- Sunucudan kesin hata yanıtı alındı:
  - Sunucudan bir SIP KAYDEDİCİ'ye gelen aşağıdaki SIP hata yanıtları bir yük devretmeyi tetikler:
    - 5xx
    - 6xx
  - Aşağıdaki SIP *4xx* SIP REGISTER yanıtları yük devretmeye neden olmaz:
    - 401 Onaylanmamış
    - 403 Yasak
    - 404 Bulunamadı
    - 407 Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekli
    - 423 Aralık Çok Kısa
  - Ayrıca, *4xx* SIP INVITE hata yanıtları yük devretmeyi tetiklemez, ancak *5xx* ve *6xx* tetikler.

Cisco'ya Özeldir

Bir yük devretme tetiklendiğinde, istemci listeden bir sonraki kullanılabilir IP adresini alır. SIP T1 zamanlayıcısı, listedeki bir proxy'nin bir sonrakine geçmeden önce ne kadar süreyle deneneceğini tanımlar, genellikle 32 saniye değeri kullanılır (64*T1). Tüm IP adresleri başarısız olursa, istemci SIP bağlantısı için bir kullanıcı arayüzü hatası görüntüler. Yük devretme gerçekleştiğinde bir VoIP araması devam ediyorsa, arama sonlandırılır.

SIP yük devretme mantığı birkaç yapılandırma parametresine dayanır:

- SIP Yük Devretme Zamanlayıcıları - SIP zamanlayıcıları T1, T2 ve T4 yapılandırma dosyasında gösterilir, ancak bunların değiştirilmesi önerilmez.

```
<config><protocols><sip>
<timers>
    <T1>500</T1>
    <T2>4000</T2>
    <T4>5000</T4>
</timers>
```

  - T1 - ağ gidiş dönüş gecikmesi için milisaniye cinsinden süre.
  - T2 - davet edilmeyen isteklerin ve davet yanıtlarının yeniden iletilmesinden önce milisaniye cinsinden maksimum süre.
  - T4 - bir mesajın ağda kalması için milisaniye cinsinden maksimum süre.
- SIP Proxy Adresi ve SIP Proxy Bulma
  - Bkz. bölüm *6.1.1 SIP Sunucu Ayarları*.
  - Bölüm *6.1.6 Dinamik SIP Proxy Keşfi*'ne bakın.
- Yük devretme yapılandırmasını kaydedin (aşağıya bakın)

Yük devretme durumunda Webex uygulaması, biri eski oturum için diğeri yeni cihaz bilgilerini içeren iki İletişim başlığı ile SIP REGISTER gönderir. Eski oturum için İletişim başlığı, SBC'ye verileri temizlemesini bildirmek için eklenir. Bu başlık expires=0 ve q=0.5 içerir.

Yeni cihaz bilgilerini içeren İletişim başlığında ayrıca <*q-value*> etiketinden okunan q değeri de bulunur. <*q-value*> etiket değeri, belirli bir iletişim adresinin tercihini veya önceliğini belirtmek için kullanılır. 0 ile 1,0 arasında değişir; 1,0 en yüksek tercih ve 0 en düşük tercihtir. Bu etiketin değeri kontrol etmek için özel bir etiketi yoktur - 1.0 olarak sabit kodlanmıştır. Dağıtımda kullanılan SBC ters mantığa sahipse ve q=0.0'a maksimum öncelik veriyorsa, değer manuel olarak ayarlanabilir.

Sürüm 42.11'den itibaren, yapılandırma şablonunda yeni bir <*register-failover*> bölüm sunulur. Uygulamanın eski cihaz bilgilerini temizlemek için İletişim başlığı gönderip göndermeyeceğini kontrol etmek için yeni bir yapılandırılabilir parametre <*registration-cleanup*> eklenmiştir. Bazı SBC'ler soket bağlantısı kesildiğinde eski oturumu hemen temizler, bu nedenle eski oturum için İletişim başlığının varlığına gerek yoktur. Varsayılan olarak, kayıt temizleme mantığı etkindir.

Tutarlılık için <*q-value*> etiketi de aynı <*register-failover*> bölümünün altına taşınmıştır.

Örnek:

```
<config>
<protocols><sip>
   <q-value>1.0</q-value> <!-- DEPRECATED -->
```


Cisco'ya Özeldir

```
   <register-failover>
      <registration-
cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-cleanup>
      <q-value>1.0</q-value>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	doğru	doğru, yanlış	SIP yük devretme durumunda eski cihaz bilgilerinin temizlenmesini kontrol eder.

6.1.8.2 SIP Yeniden Çalışma

İstemci önceliğe göre ilk sırada olmayan bir proxy'ye bağlanırsa, en yüksek önceliğe sahip IP'ye yeniden bağlanmaya çalışır. Geri dönüş süresi DNS TTL yönetimi yapılandırmasına bağlıdır (bkz. bölüm *6.1.8.4 DNS TTL Yönetimi*). Geri dönüş zamanlayıcısına ulaşıldığında bir çağrı devam ediyorsa, istemci tüm çağrılar tamamlanana kadar bekler ve geri dönüş prosedürünü tetikler. Bunun yalnızca masaüstü istemciler için geçerli olduğunu unutmayın, çünkü SIP bağlantısı yalnızca mobil cihazda bir arama sırasında etkindir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT%	doğru	doğru, yanlış	SIP failback'i etkinleştirir/devre dışı bırakır.
%SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%	900	60 yaş üstü	Saniye cinsinden SIP geri dönüş zaman aşımı.
%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	False	doğru, yanlış	SIP geri dönüşüne rastgele bir [0-10]% periyodu ekler.

6.1.8.3 IP Sürümünü Zorla

Webex istemcisi, DNS aracılığıyla çözümlenen ana bilgisayar listesinin nasıl sıralanacağı ve ardından SIP yük devretme durumunda bunlar arasında nasıl yineleneceği yapılandırılabilir. Tüm modlarda öncelik ve ağırlığa saygı gösterilir.

Desteklenen yapılandırmalar şunlardır:

- dns - DNS sorguları tarafından döndürülen tüm adresleri kullanır
- ipv4 - IPv6 adreslerini filtreler
- ipv6 - IPv4 adreslerini filtreler
- prefer-ipv4 – IPv6'dan önce IPv4 adreslerini sipariş eder (sürüm 42.9)
- prefer-ipv6 – IPv6 adreslerini IPv4'ten önce sipariş eder (sürüm 42.9)
- nat64 – IPv6 adreslerini yoksayar, IPv4 adreslerini sipariş eder (sürüm 44.2)

Ortam/ağ yapılandırması farklı bir mod gerektirmediği sürece varsayılan değerin (dns) kullanılması önerilir.

Cisco'ya Özeldir

“dns” yapılandırması ile, belirli ana bilgisayar için IPv4 adresleri IPv6 adreslerine göre önceliklidir. Hem IPv4 hem de IPv6 adreslerine sahip iki ana bilgisayar varsa, sipariş IPv4(host1), IPv6(host1), IPv4(host2), IPv6(host2) olur.

“Prefer-ipv4” modunda, IPv4 adresleri IPv6 adreslerinden önce sıralanır (IPv4 ve IPv6 grupları içindeki sıra kalır)

Örnek: IPv4 (ana bilgisayar1), IPv4 (ana bilgisayar2), IPv6 (ana bilgisayar1), IPv6 (ana bilgisayar2).

"Prefer-ipv6" modu ile sıra tersidir - IPv6 adresleri IPv4 adreslerinden önce yerleştirilir

Örnek: IPv6 (ana bilgisayar1), IPv6 (ana bilgisayar2), IPv4 (ana bilgisayar1), IPv4 (ana bilgisayar2).

“nat64” modu ile, IPv6 adresleri yoksayılır, IPv4 siparişine uyulur. IPv6 ön ekleri keşfedildi. Her IPv4 adresi için, her Pref64 öneki ve/veya sonekiyle bir kombinasyon oluşturulur.

Örnek: Pref64(1)::IPv4(host1), Pref64(2)::IPv4(host1)::Suff64(2), IPv4(host1)::Suff64(3), Pref64(1)::IPv4(host2), Pref64(2)::IPv4(host2)::Suff64(2), IPv4(host2)::Suff64(3).

```
<config>
<protocols><sip><transports>
<enforce-ip-version>%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%</enforce-ip-version>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%	DNS	ipv4 ipv6 DNS prefer-ipv4 tercih-ipv6 nat64	SIP oturumunu bağlamak için istemcinin kullandığı IPv4/IPv6 Webex adreslerinin sırasını kontrol eder.

6.1.8.4 DNS TTL Yönetimi

O anda kullanılan sunucunun DNS kaydının TTL'si sona erdiğinde DNS çözümlemesinin yeniden yapılma şeklini yönetmek için ayrı bir yapılandırma parametresi eklendi. Aşağıdaki tabloda yer alan parametre etkinleştirildiğinde, o anda kullanılan sunucunun DNS SRV veya A kaydının TTL'si sona erdiğinde istemciyi DNS işlemlerini yeniden yapmaya zorlar.

DNS çözümlemesi yeniden yapıldıktan sonra, bu parametre ayrıca istemciyi, mevcut bağlantının tam olarak çalıştığı durumda bile, o anda kullanılan sunucudan farklıysa alınan en yüksek öncelikli sunucuya yeniden bağlanmaya zorlar. Ancak, yeniden bağlanma yalnızca devam eden aramalar bittikten sonra yapılır.

Sunucuların A ve SRV kayıtları için TTL'ler farklıysa, daha küçük olan değer seçilir.

Bu parametre devre dışı bırakıldığında, DNS işlemleri TTL sona erdiğinde değil, her 15 dakikada bir yeniden yapılır.

Cisco’ya Özeldir

Bu parametre yalnızca SIP için çalışır.

Proxy adresi parametresinde bir IP adresi kullanıldığında DNS TTL yönetimi özelliğinin kullanılamayacağını unutmayın.

> **NOT**: Mobil istemciler yalnızca bir arama sırasında SIP bağlantısına sahip olduğundan, bu yalnızca masaüstüne özel bir özelliktir.

```
<config>
<protocols><sip>
<refresh-on-ttl enabled="%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%"
  use-random-factor="%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	False	yanlış, doğru	"false" olarak ayarlandığında, SIP için DNS TTL yönetimi devre dışı bırakılır. “true” olarak ayarlandığında, DNS TTL yönetimi SIP için etkinleştirilir.
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"	False	yanlış, doğru	Etkinleştirilirse, DNS TTL'ye %0-10 arasında rastgele bir süre ekler.

> **NOT**: DNS'ye yapılan isteklerin ani artışlarını ve Uygulama Sunucusuna yeniden bağlanma girişimlerinin ani artışlarını önlemek için DNS TTL rastgele faktörünün etkinleştirilmesi önemle tavsiye edilir.

6.1.9 SIP SUBCSRIBE ve REGISTER Yenileme ve SUBSCRIBE Yeniden Deneme

Communicator, SIP SUBSCRIBE ve REGISTER için yenileme aralıklarının yapılandırılmasını destekler. SIP SUBSCRIBE için, yenileme aralığı (saniye cinsinden) ve hata olması durumunda istemcinin SIP SUBSCRIBE'yi yeniden denemeden önce ne kadar bekleyeceği (saniye cinsinden) için ayrı bir parametre vardır. *subscription-retry-interval* için önerilen maksimum değer 2000000 saniyedir, herhangi bir negatif, 0 veya boş değer 1800 saniyenin kullanılmasına neden olur. Abone yenileme için herhangi bir negatif değer *Expires* başlığını dışarıda bırakır ve böylece tek seferlik bir SUBSCRIBE oluşturur.

İstemci tarafından önerilen SIP REGISTER yenileme zamanlayıcısı saniye cinsinden yapılandırılabilir, ancak SIP özelliklerine göre sunucu bu değeri geçersiz kılabilir. Şu anda istemci, her zaman yapılandırılmış değeri kullanmak yerine sonraki yenilemeler için sunucu tarafından önerilen değeri hatırlamaktadır.

Son olarak, SIP oturumları (SIP INVITE ve SUBSCRIBE için) için süre sonu değeri de yapılandırılabilir (saniye cinsinden).

```
<config>
<protocols><sip>
<subscription-refresh-interval>10800</subscription-refresh-interval>
<subscription-retry-interval>60</subscription-retry-interval>
```


Cisco’ya Özeldir

```
<registration-refresh-interval>300</registration-refresh-interval>
<session>
       <expires-value>3600</expires-value>
</session>
```

6.1.10 REGISTER'da P-Ilişkili-URI'leri Kullanma

İlgili *200 OK* yanıtı kaydedilirken ve işlenirken aşağıdaki parametre kullanılır.

Parametre "false" olarak ayarlanırsa, istemci *P-Associated-URI* adresini kullanmaz ve bunun yerine kendi SIP URI'sindeki kimliği kullanır.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-alternative-identities>%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%</use-alternative-
identities>
```

Parametre "true" olarak ayarlanırsa, istemci kendi kimliğini tüm giden SIP istekleri (INVITE, SUBSCRIBE, CANCEL, INFO ve REFER) için son *P-Associated-URI* başlığından, REGISTER'daki *200 OK* yanıtından alır. Ayrıca, bu URI'ler kişi listesinde kişi olarak gösterilmez.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	False	doğru, yanlış	SIP REGISTER'da alternatif kimliklerin kullanılmasını sağlar. "true" olarak ayarlanırsa, istemci kendi kimliğini giden SIP istekleri için son *P-Associated-URI* başlığından alır. "false" olarak ayarlanırsa, giden SIP istekleri için kendi kimliği kendi SIP URI'sinden alınır.

6.1.11 SIP P-Early Media (PEM) Üstbilgisi

SIP *P-Early Media* (PEM) başlığı, örneğin başka bir ağın tüm erken medyaya izin verdiği durumlarda ağın birden fazla SIP erken medya iletişim kutusunu yetkilendirmesine izin vermek için bir güven alanı içindeki IMS ortamlarında kullanılabilir.

Yapılandırma parametresi, SIP sinyalleşmesinde reklam PEM desteğini etkinleştirir. Gerçek erken medya işleme mantığı hem PEM hem de PEM olmayan durumlar için aynıdır ve desteklenen PEM başlık değerlerine göre hareket eder.

```
<config>
<protocols><sip>
<support-p-early-media>%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%</support-p-early-media>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	False	doğru, yanlış	SIP sinyalleşmesinde istemci reklam PEM desteğini etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın. SIP sinyalinde istemci reklam PEM desteğini devre dışı bırakmak için “false” olarak ayarlayın.

6.1.12 SIP GÜNCELLEME Desteği

Örneğin bazı IMS dağıtımlarında alternatif re-INVITE yerine SIP UPDATE gereklidir. Bir istemcinin medya akışları ve kodekleri gibi bir oturumun parametrelerini güncellemesine izin verir, ancak bir SIP diyaloğunun durumu üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Tipik kullanım durumları, örneğin geri çalma tonu ve ön uyarıyı aynı anda kullanırken erken medya ile ilgilidir.

SIP UPDATE şu anda yalnızca diyalog öncesi kullanım durumlarında (erken medya) alındığında desteklenmektedir ve aktif diyalog sırasında desteklenmemektedir; örneğin, re-INVITE'ın hala kullanıldığı çağrı bekletme/devam ettirme için.

Bu sürümde SIP UPDATE (medya değişikliği) kullanarak sese video eklemek mümkün değildir. Ayrıca, istemci kaynak rezervasyonu ile tam IMS uzun çağrı akışını desteklemez.

```
<config>
<protocols><sip>
<support-update enabled="%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	False	doğru, yanlış	"false" olarak ayarlandığında, SIP UPDATE desteği devre dışı bırakılır. "true" olarak ayarlandığında, SIP GÜNCELLEME desteği etkinleştirilir.

6.1.13 Eski SIP BILGISI FIR

Bu istemci, SIP INFO ortam kontrol isteği aracılığıyla video ana karelerini talep etmenin eski yolunu destekler. Bu gereklidir çünkü bazı cihazlar RTCP-FB FIR'a yanıt vermekte sorun yaşar ve bazen RTCP uzak uç noktaya ulaşamaz, bu da videonun olmamasına veya tek yönlü videoya yol açabilir. Daha fazla bilgi için bkz. *RFC 5168*.

```
<config>
<protocols><sip>
<force-sip-info-fir enabled="%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%"/>
```


Cisco’ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	False	doğru, yanlış	"false" olarak ayarlandığında, SIP INFO FIR desteği devre dışı bırakılır. "true" olarak ayarlandığında, SIP INFO FIR desteği etkinleştirilir.

6.1.14 NAT Geçişi için SIP rport Yönetimi

İstemci, NAT geçişi için SIP rport mekanizmasını kullanacak şekilde yapılandırılabilir. Tipik olarak NAT geçişi için tek çözüm olamayacağını ve SBC'nin esas olarak bu amaç için kullanıldığını unutmayın. rport belirtiminin açıklaması için bkz. *RFC 3581*.

Ağda SIP Uygulama Katmanı Ağ Geçitleri (ALG'ler) kullanıldığında SIP bağlantı noktası ve aktarım protokolü önerileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Webex Cisco BroadWorks Çözüm Kılavuzu*.

"rport" dizesinin yapılandırmadan bağımsız olarak giden SIP isteklerinde her zaman mevcut olduğunu unutmayın. Parametre yalnızca SIP "received" ve "rport" başlıklarında sunucudan alınan IP adresi ve bağlantı noktasının kullanımını etkiler. Bu özellik etkinleştirildiğinde, "received" ve "rport" başlıklarındaki değerler SIP isteklerinin SIP İletişim başlığında kullanılır ("received" başlığı REGISTER yanıtında eksik olsa bile).

Preferred-port parametresi, aksi takdirde SIP İletişim başlığında kullanılan bağlantı noktasını tanımlamasıyla ilgilidir. SIP bağlantı noktası ataması hakkında daha fazla bilgi için *6.1.7 SIP için Tercih Edilen-Bağlantı Noktası Kullanımı* bölümüne bakın.

İstemci soketinin yerel bağlantı noktasının *Contact* başlığında ayarlanmasını zorlayan *use-local-port* ayrı bir yapılandırma parametresi vardır. Bu, istemcinin gerçek bir IP'ye sahip olduğunu tespit eden bazı SBC'ler için kullanılır (*Contact* başlığından) ve SBC, istekleri için istemciye ayrı bir soket kurmaya çalışır. Çoğu durumda, SBC ile istemci arasında bir güvenlik duvarı bulunur ve istemciye gelen bağlantıları reddeder.

> **NOT**: IPv6 ortamlarında, tüm adresler gerçektir ve SBC, dinleyen istemci adresine (*Kişi* üstbilgisinden) bir bağlantı kurmaya çalışır.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-rport enabled="%ENABLE_USE_RPORT_WXT%" use-local-
port="%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	False	doğru, yanlış	Sesli ve görüntülü aramalar için rport'u etkinleştirir.

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	False	doğru, yanlış	İstemci soketinin yerel bağlantı noktasının SIP *Contact* başlığına eklenip eklenmeyeceğini kontrol eder.

6.1.15 SIP Oturum Kimliği

Etkinleştirildiğinde, ilk kayıt sırasında yerel bir Oturum Kimliği oluşturulur. Oturum Kimliği, söz konusu cihaz için bağlantının/oturumun ömrü boyunca, tüm çağrı dışı iletişim kutuları, KAYIT, ABONE OL, BİLDİRİM vb. için kullanılır. Bağlama kaybolana kadar aynı Oturum Kimliği kullanılır. Kayıt bağı kaybolduğunda (DNS araması, bağlantı sıfırlama, telefon sıfırlama vb.), yeni bir yerel Oturum Kimliği oluşturulur.

Oturum Kimliği değeri, söz konusu cihazla ilişkili tüm iletişim kutularını bulmak için kullanılabilir.

```
<config>
<protocols><sip>
<sip-sessionid enabled="%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	False	doğru, yanlış	SIP oturum kimliğinin kullanımını kontrol eder.

6.1.16 Gelen Çağrı Reddetme Davranışı

Müşteri, *486* veya *603* ile bir çağrıyı reddetme esnekliği sunar.

İstemci bir çağrıyı *603 Decline* ile reddedecek şekilde yapılandırılmışsa, Meşgul Çağrı Yönlendirme ve Cevapsız Çağrı Yönlendirme hizmetlerinin beklendiği gibi çalışmayabileceğini unutmayın.

```
<config>
<services><calls>
<reject-with-486 enabled="%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Gelen SIP çağrılarını reddetmek için kullanılan SIP hata kodunu ve nedenini kontrol eder. Etkinleştirilirse, *486 Geçici Olarak Kullanılamıyor* kullanılır. Aksi takdirde, *603 Reddet* kullanılır.

Cisco'ya Özeldir

6.1.17 Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü Bağlantı Noktası Aralığı

İstemci, SRTP için de geçerli olan Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (RTP) akışları için tanımlanmış bir bağlantı noktası aralığı kullanacak şekilde yapılandırılabilir. Bu yapılandırma, hem ses hem de video akışları için bağlantı noktası aralığı sınır değerlerini aşağıdaki örnekte gösterilen etiketlerle ayarlayarak yapılır.

```
<config>
<protocols><rtp>
<preferred-audio-port-start>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-audio-port-start>
<preferred-audio-port-end>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-audio-port-end>
<preferred-video-port-start>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-video-port-start>
<preferred-video-port-end>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-video-port-end>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	8000	numara	Ses bağlantı noktası aralığının başlangıcı.
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	8099	numara	Ses bağlantı noktası aralığının sonu.
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	8100	numara	Video bağlantı noktası aralığının başlangıcı.
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	8199	numara	Video bağlantı noktası aralığının sonu.

NOT: Port aralıkları asla çakışmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

6.1.18 ICE Desteği (yalnızca Webex Calling)

İstemci, uç noktalar arasında (eşler arası bir şekilde) medya yolu optimizasyonunu sağlayan Etkileşimli Bağlantı Kurulumu (ICE) anlaşmasını destekler. Bu, veri gecikmesini azaltmak, paket kaybını azaltmak ve uygulamayı dağıtmanın operasyonel maliyetlerini düşürmek için yapılır.

Mevcut uygulamanın STUN sunucusunu desteklediğini, TURN'un ise desteklenmediğini unutmayın.

ICE desteği etkinleştirildiğinde, SRTP için yeniden anahtarlama her zaman gerçekleştirilecektir (bkz. bölüm *6.1.2 TLS Üzerinden SIP ve Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü*).

44.5 Sürümünden itibaren, Webex uygulama NAT64 kullanarak IPv6 üzerinden ICE için destek ekler.

```
<config>
<protocols><rtp>
   <ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT%"
        enable-ipv6-support="%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%"
        mode="%RTP_ICE_MODE_WXT%"
        service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%"
        port="%RTP_ICE_PORT_WXT%"/>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	False	doğru, yanlış	ICE desteğini Etkinleştir / Devre Dışı Bırak.
%RTP_ICE_MODE_WXT%	icestun	icestun	ICE destek modu. Şu anda desteklenen tek değer "icestun "dır.
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	(boş)	geçerli STUN sunucu URI'si veya (boş)	STUN sunucu URI'si.
%RTP_ICE_PORT_WXT%	3478	Numara (0-65535)	STUN sunucusu bağlantı noktası.
%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%	False	doğru, yanlış	IPv6 üzerinden ICE'yi etkinleştirir.

6.1.19 RTCP MUX

RTCP MUX yapılandırılabilir. Bu özellik, istemcinin RTP ve RTCP için aynı bağlantı noktasını kullanmasını sağlar. SIP/SDP sinyalleşme seviyesinde, a=rtcp-mux satırı SDP'ye eklenir. Ayrıca farklı modlar da mümkündür:

- Geriye dönük uyumluluk modu (yani, a=rtcp-mux satırı SDP'de görünmez)
- Çoklama modu (a=rtcp-mux satırı SDP'de iki kez görünecektir: bir kez m=audio bölümünde ve ikinci kez m=video bölümünde)

Video ve ses aynı bağlantı noktasını kullanmaz.

```
<config>
<protocols><rtp>
<mux enabled="%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%"/>
```

RTCP MUX'un SRTP çağrıları ile kullanılamayacağını unutmayın.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	doğru	doğru, yanlış	RTPC MUX'u etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın. RTCP MUX'u devre dışı bırakmak için "false" olarak ayarlayın.

6.1.20 Aktar

Webex Cisco için BroadWorks istemcisi katılımlı (danışmanlık), yarı danışmanlık ve Doğrudan (kör) çağrı aktarımını destekler.

Cisco'ya Özeldir

Yarı istişareli çağrı aktarımı, çağrı uzak arayan tarafından alınmadan önce arayanın aktarımı tamamlamasına olanak tanır. Yarı danışma tamamlama düğmesi arayan için ancak arayan tarafta zil çalmaya başladıktan ve arayan tarafta ilgili SIP bildirimi (*180 Ringing*) alındıktan sonra etkinleştirilir. Kör aktarım kullanıcı arayüzünde "Şimdi Aktar" olarak adlandırılır.

> **NOT**: SIP *180 Çalıyor* bazı ortamlarda, bazı numaralar için veya bazı sunucular arası iletişim senaryolarında tetiklenmeyebilir.

Webex uygulamasının 43.9 sürümü, aynı türde devam eden başka bir bağımsız çağrıya aktarma özelliğini getirmektedir. Webex uygulamasında sonlandırılan çağrılar, yerel uç noktada sonlandırılan diğer çağrılara aktarılabilir. Ve uzak bir cihazda sonlandırılan aramalar, uzak bir uç noktada sonlandırılan aramalara aktarılabilir. Bu özellik yapılandırılabilir seçeneklere sahip değildir.

43.12 Sürümünden itibaren, Webex uygulama Aktarım menü öğesi seçildiğinde geçerli çağrının otomatik olarak beklemeye alınıp alınmayacağını kontrol etmeye yönelik yapılandırma seçeneği ekler. Bu davranış yeni *auto-hold* niteliği tarafından kontrol edilir. Varsayılan olarak, otomatik tutma devre dışıdır.

```
<config>
<services><calls>
   <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"
                  xsi-enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%"
                  type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%"
                  auto-hold="%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	False	doğru, yanlış	"true" olarak ayarlandığında, çağrı aktarımı etkinleştirilir. “false” olarak ayarlandığında çağrı aktarımı devre dışı bırakılır.
%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%	False	doğru, yanlış	Başka bir konumda sonlandırılan uzak (XSI) çağrılar için aktarım seçenek(ler)ini etkinleştirir.
%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%	dolu	önce konuş, kör, tam	BroadWorks yapılandırmasında kullanıcı için kullanılabilen aktarım türlerini belirtir.
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	False	doğru, yanlış	Kullanıcı çağrı içi ekran menüsünden Aktar seçeneğini seçtiğinde aktif çağrının otomatik olarak beklemeye alınıp alınmayacağını kontrol eder.

Cisco’ya Özeldir

6.1.21 N-Yönlü Konferans Çağrıları ve Katılımcılar

Aşağıdaki özel etiket, Webex Cisco BroadWorks istemcisinde SIP üzerinden Anlık (N-Way) konferans çağrısının kullanılabilirliğini kontrol etmek için kullanılabilir. Buna ek olarak, N-way sahibi SIP SUBSCRIBE/NOTIFY ve konferans etkinlik paketi aracılığıyla katılımcıların tam listesini görebilir. Konferans sahibinin istemcisi SIP SUBSCRIBE göndereceği URI'yi konferans URI'sine INVITE'a yanıt olarak gönderilen *200 OK* mesajının önceki SIP *Contact* başlığı aracılığıyla öğrenirken, katılımcılar için aynı bilgi önceki call-info NOTIFY'de yer alır.

Cisco BroadWorks sistem ayarı (*maxConferenceParties)* , konferans taraflarının maksimum sayısını ayarlamak için kullanılır. Belirli bir çağrı için, bir kullanıcının çağrı sırasında “Katılımcı ekle” seçeneği veya Cisco BroadWorks N-way Calling özelliği aracılığıyla sahip olabileceği veya ekleyebileceği aktif eş zamanlı tarafların sayısını gösterir.

Bu bilgiler, aşağıdaki komut satırı arayüzü (CLI) komutu kullanılarak Uygulama Sunucusundan (AS) alınır.

```
AS_CLI/SubscriberMgmt/Policy/CallProcessing/Conferencing> get

Example output:
maxConferenceParties = 6
conferenceURI =
```

maxConferenceParties için değer elde edildiğinde (4 ila 15 aralığına sahiptir), %MAX_CONF_PARTIES_WXT% etiketi buna göre ayarlanmalıdır.

```
<config>
<services><calls>
<conference enabled=”%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%”>
   <service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%</service-uri>
   <subscribe-conference-info enabled=”%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%”/>
      <max-nway-participants>%MAX_CONF_PARTIES_WXT%</max-nway-participants>
</conference>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	False	doğru, yanlış	Konferans seçeneğinin kullanıcı için etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini kontrol eder.
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	False	doğru, yanlış	N-yollu sahip katılımcı listesini etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın. N-yönlü sahip katılımcı listesini devre dışı bırakmak için “false” olarak ayarlayın.
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	10	4 ile 15 arasında sayı (boş)	İstemci tarafından zorlanan maksimum N-yollu katılımcı sayısını belirtir, örneğin 10. Sunucu tarafının kendi sınırları vardır. Boş değer, N-yollu katılımcı sınırının istemci tarafında zorlanmasını devre dışı bırakır.

Cisco’ya Özeldir

6.1.22 Çağrı Devretme

Çağrı Çekme özelliği, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi tek bir yapılandırma parametresi kullanılarak etkinleştirilebilir.

```
<config>
<services><calls>
<call-pull enabled="%ENABLE_CALL_PULL_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	False	doğru, yanlış	Çağrı Çekmeyi etkinleştirir.

6.1.23 çağrı parkı/Al

Grup Çağrı Parkı özelliği, devam eden VoIP çağrılarının bir Çağrı Parkı sunucusuna aktarılmasını sağlayarak arayanın başka bir şey yapmasına ve aynı kullanıcı veya başka bir kullanıcı tarafından geri alınmasına olanak tanır. Devam eden bir çağrı, Çağrı Park Grubu içindeki ilk uygun dahili numaraya park edilecektir.

Çağrı geri alma işlemi, kullanıcının çağrıyı park ettikten hemen sonra yapılandırılabilir bir saniye boyunca çağrıyı iletişim kutusuna park etmesiyle gerçekleştirilebilir. Ya da park edilmiş çağrı, çağrı alma seçeneği seçilip numara veya dahili numara girilerek kullanıcı veya başka bir kullanıcı tarafından geri alınabilir.

```
<config>
<services><calls>
<call-park enabled="%ENABLE_CALL_PARK_WXT%"
timer="%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	False	doğru, yanlış	Çağrı Bekletmeyi/Almayı etkinleştirir.
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	10	5 ile 30 arasında numara	Başarılı Çağrı Park Edildi iletişim kutusunun otomatik olarak kapatılmadan önce kullanıcı için görünür olduğu saniye sayısını belirtir.

6.1.24 Arama İstatistikleri

Oturum Başlatma Protokolünde (SIP) Çağrı Sonu İstatistiklerinin Raporlanması BYE mesajı, bir çağrı sonlandığında çağrı istatistiklerinin uzak bir uca gönderilmesini sağlar. Çağrı istatistikleri, SIP BYE mesajında veya BYE mesajına karşılık gelen *200 OK* yanıtında yeni bir başlık olarak gönderilir. İstatistikler, gönderilen veya alınan Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü (RTP) paketlerini, gönderilen veya alınan toplam baytları, kaybolan toplam paket sayısını, gecikme titreşimini, gidiş-dönüş gecikmesini ve çağrı süresini içerir.

```
<config>
<services><calls>
```


Cisco'ya Özeldir

```
<call-statistics enabled="%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	False	doğru, yanlış	Çağrı ölçümlerinin yakalanmasını etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın. Çağrı ölçümlerinin yakalanmasını devre dışı bırakmak için "false" olarak ayarlayın.

6.1.25 Çağrı Otomatik Kurtarma / Sorunsuz Çağrı Aktarımı

İstemci, kullanıcının devam eden bir VoIP çağrısı varken ağ değiştirirken çağrı otomatik kurtarma desteğine sahiptir. Çağrı otomatik kurtarma her iki yönde de çalışır - Hücresel Veriden WiFi'ye ve WiFi'den Hücresel Veriye ve WiFi ağları arasında geçiş yaparken. Çağrı bir dakikalık bir zaman dilimi içinde kurtarılmaya çalışılır ve ardından durdurulur. Devam eden birden fazla VoIP çağrısı varsa, sadece aktif olan çağrı kurtarılır.

Hücresel Veriden WiFi'ye geçişte, istemci devam eden VoIP çağrılarını sonlandırılana veya hücresel veri ağı kaybolana kadar hücresel veri üzerinde tutacaktır.

```
<config>
<services><calls>
<auto-recovery enabled="%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	False	doğru, yanlış	Kullanıcı için otomatik kurtarma mekanizmasının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini kontrol eder.

6.1.26 Çağrı Kaydı

Çağrı Kaydı özelliği istemci tarafından desteklenir ve özelliğin sunucu tarafında kullanılabilirliğinin yanı sıra yapılandırma seçeneğine bağlıdır. Bu özellik, etkin XSI olay kanalına (bkz. bölüm *6.1.33 XSI Etkinlik Kanalı*) ve *X-BroadWorks-Correlation-Info* SIP üstbilgisi gönderecek şekilde yapılandırılmış Uygulama Sunucusuna (AS) bağlıdır (bkz. *Webex Cisco BroadWorks Çözüm Kılavuzu* için).

Özellik devre dışı bırakılırsa, kullanıcı için hiçbir kayıt düğmesi ve seçeneği bulunmaz. Çağrı kaydının çağrı bazında değil, kullanıcı bazında çalıştığını unutmayın - bu, bir çağrıdaki katılımcılardan biri çağrı kaydını destekliyorsa, çağrının kaydedilebileceği anlamına gelir.

Arama kaydetme özelliği etkinse, arama kaydedilirken her zaman görsel bir gösterge vardır. Aşağıdaki çağrı kaydı modları Cisco BroadWorks tarafından desteklenir:

Her zaman

- Çağrı kaydı, çağrı kurulduğunda otomatik olarak başlatılacaktır.

Cisco'ya Özeldir

- Kullanıcı **DEĞİL** çağrı kaydını durdurabilir/duraklatabilir.

Her zaman Duraklat/Sürdür Desteğiyle

- Çağrı kaydı, çağrı kurulurken otomatik olarak başlatılır ancak kullanıcı çağrıyı duraklatabilir ve sürdürebilir.
- Olası kullanıcı etkileşimleri:
  - Kayıt devam ediyor - **Duraklat** Kayıt eylemi.
  - Kayıt duraklatıldı – **Sürdür** Kayıt eylemi.

Talep Üzerine

- Çağrı kurulduktan sonra sunucuda çağrı kaydı başlar.
- Kullanıcı çağrı sırasında Kayda Başla seçeneğine basarsa, çağrı kaydı saklanacak ve çağrıyı başlangıcından itibaren tutacaktır. Aksi takdirde, kullanıcı tarafından kayıt başlatılmazsa, çağrı kaydı sunucuda silinecektir.
- Olası kullanıcı etkileşimleri:
  - Henüz kayıt başlamadı - **Start** Recording eylemi.
  - Kayıt devam ediyor - **Duraklat** Kayıt eylemi.
  - Kayıt duraklatıldı – **Sürdür** Kayıt eylemi.

Talep Üzerine Kullanıcı Tarafından Başlatılan Başlatma

- Kullanıcı çağrı kaydını istediği zaman, bir çağrı sırasında birkaç kez başlatabilir, durdurabilir, duraklatabilir ve devam ettirebilir.
- Her bir çağrı kaydı başlangıcı için ayrı çağrı kayıtları olacaktır.
- Olası kullanıcı etkileşimleri:
  - Henüz kayıt başlamadı - **Start** Recording eylemi.
  - Kayıt devam ediyor – **Durdur** ve **Duraklat** Kayıt eylemi.
  - Kayıt duraklatıldı – **Durdur** ve **Sürdür** Kayıt eylemi.

Kullanıcıya atanan çağrı kayıt modu Kontrol Merkezinden seçilebilir.

```
<config>
<services><calls>
<record enabled="%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	False	doğru, yanlış	Çağrı Kaydı kontrollerini etkinleştirir.

Cisco'ya Özeldir

6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi

Aşağıdaki özel etiketler, BroadWorks Cisco Webex istemcisinde BroadWorks Cisco Sesli Posta ve Görsel Sesli Postanın kullanılabilirliğini kontrol etmek için kullanılabilir. Sesli posta ile bir Cisco BroadWorks sistem etiketinin (%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%) kullanıldığını unutmayın.

Görsel Sesli Posta (VVM) yalnızca ses için desteklenir. Desteklenen formatlar wav, ulaw ve H264 video içeren mov'dur (yalnızca ses olarak oynatılır). Kullanıcıların gelen sesli mesajları bir liste görünümünde görüntülemesine olanak tanır ve öğeler tek tek oynatılabilir. Bu özellik Xsi tabanlıdır, ancak yeni sesli posta bildirimleri SIP üzerinden sağlanır; bu nedenle bildirimlerin çalışması için SIP etkinleştirilmelidir. Ayrıca, bildirimlerin ulaşması için Mesaj Bekletme Göstergesi (MWI) yapılandırması için SIP SUBSCRIBE gereklidir ve Görsel Sesli Posta'nın çalışması için MWI etkinleştirilmelidir. SIP yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm *6.1.1 SIP Sunucu Ayarları*.

Görsel Sesli Posta için Cisco BroadWorks sürümü ve yama gereksinimleri için *Webex Cisco BroadWorks Çözüm Kılavuzu*'na bakın.

Görsel Sesli Posta yapılandırmada ayrıca etkinleştirilmelidir.

Görsel Sesli Posta'ya sahip olmak için CommPilot portalında aşağıdaki ayarlar gereklidir:

- Sesli mesajlaşma etkin
- "Mesaj geldiğinde birleşik mesajlaşmayı kullan" seçeneği etkin
- "Telefon Mesaj Bekleme Göstergesini Kullan" seçeneği etkin

Kullanıcı için Cisco BroadWorks tarafında Görsel Sesli Posta hizmetinin atanmaması, hizmetin yapılandırmasını otomatik olarak devre dışı bırakır.

SIP kaydının devre dışı bırakılmasının yeni sesli mesajlar için MWI'yi de devre dışı bıraktığını unutmayın. MWI'nin etkinleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Sesli posta mesajı bilgilerini kullanıcı arayüzünde göstermek için istemcinin sunucudan SIP MWI bildirimleri (yani sesli posta olay paketi) alması gerekir. Abonelik seçenekleri için aşağıdaki tabloya bakın. Görsel Sesli Posta bildirimlerinin çalışması için MWI'nin gerekli olduğunu da unutmayın.

Sesli posta olay paketine SIP aboneliği başarısız olursa, istemcinin bunu yapmak üzere yapılandırıldığında yeniden denemeye devam ettiğini unutmayın. SIP SUBSCRIBE yeniden deneme yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için bkz. bölüm *6.1.9 SIP SUBCSRIBE ve REGISTER Yenileme ve SUBSCRIBE Yeniden Deneme.*

```
<config>
<services><calls>
<mwi enabled="%ENABLE_MWI_WXT%" type="%MWI_MODE_WXT%"/>
<voice-mail enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%" visual-
voicemail="%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%">
    <center-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</center-number>
</voice-mail>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	False	doğru, yanlış	Sesli Posta desteğini etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın. Sesli mesaj desteğini devre dışı bırakmak için “false” olarak ayarlayın.
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	False	doğru, yanlış	“false” olarak ayarlandığında, VVM devre dışı bırakılır. “true” olarak ayarlandığında, VVM etkinleştirilir. Gerçek VVM özniteliğinden önce voice-mail enabled=false ifadesinin geriye dönük uyumluluk için hala kullanıldığını unutmayın.
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%	boş	numara	Istemci, sesli mesaj ararken genellikle mevcut bir Cisco BroadWorks sistem etiketi kullanılarak belirtilen bu numarayı arar.
%ENABLE_MWI_WXT%	False	doğru, yanlış	MWI'yi etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın. MWI'yi devre dışı bırakmak için "false" olarak ayarlayın.
%MWI_MODE_WXT%	boş	örtük, açık	MWI etkinleştirildiğinde MWI olay paketi için SIP SUBSCRIBE göndermek üzere "açık" olarak ayarlayın. "Örtük" kullanmak, MWI etkinleştirildiğinde MWI etkinlik paketi için SIP ABONELİĞI göndermez. Boş bırakılırsa MWI devre dışı bırakılır.

6.1.28 Şunun için Sesli Mesaj Dökümü: Webex Calling

Bu özellik sayesinde sesli posta mesajları metne dönüştürülür ve Webex Calling masaüstü ve mobil uygulamalardaki görsel sesli posta mesajı görünümünde görüntülenir.

Bu özellik bir kullanıcı için yalnızca aşağıdaki durumlarda etkinleştirilmelidir:

1. Uygulama dağıtımda Webex Calling çalışıyor.
2. Görsel Sesli Posta özelliği kullanıcı için etkinleştirilmiştir.
3. Özellik yapılandırmada etkinleştirilir (<services><voice-mail><transcription> etiketindeki enabled niteliği "true" olarak ayarlanmalıdır).

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%	False	doğru, yanlış	[Webex Calling Yalnızca] Yalnızca Görsel Sesli Mesaj etkinse sesli mesaj dökümünün kullanılabilirliğini kontrol eder.

Cisco’ya Özeldir

6.1.29 Çağrı Ayarları

6.1.29.1 Tüm Çağrıları Yönlendirme

Aşağıdaki özel etiket, BroadWorks Cisco istemcisinde Webex Her Zaman Çağrı Yönlendirme BroadWorks hizmetinin kullanılabilirliğini kontrol etmek için kullanılabilir.

```
<config>
<services><supplementary-services>
<call-forwarding-always enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	False	doğru, yanlış	Her Zaman Çağrı Yönlendirme hizmetinin kullanılabilirliğini kontrol eder. Özellik, varsayılan olarak devre dışıdır.

NOT: Her Zaman Çağrı Yönlendirme ve Sesli Mesaja Çağrı Yönlendirme (*6.1.29.2 Çağrı Sesli Mesaja Yönlendirme*), Webex uygulamalarında "Çağrı Yönlendirme" ayarını görüntülemek veya gizlemek için birlikte kullanılabilir. Her iki etiket de devre dışı bırakıldığında, Webex uygulamalarındaki "Çağrı Yönlendirme" ayarı gizlenir.

6.1.29.2 Çağrı Sesli Mesaja Yönlendirme

43.9 sürümünden itibaren, Webex uygulaması Sesli Mesaja Yönlendirmenin kullanılabilirliğini kontrol etme seçeneği sunar. Varsayılan olarak bu özellik etkindir ve devre dışı bırakmak için aşağıdaki yapılandırma seçeneği kullanılabilir.

```
<config>
<services>
   <voice-mail>
      <forwarding enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Sesli Postaya Yönlendirmenin kullanılabilirliğini kontrol eder. Özellik varsayılan olarak etkindir.

NOT 1: Bu özellik, kullanıcıya atanacak "Sesli Mesajlaşma Kullanıcısı" veya "Üçüncü Taraf Sesli Posta Desteği" hizmetlerinden birine bağlıdır.

NOT 2: Çağrıyı Sesli Postaya Yönlendirme ve Her Zaman Çağrı Yönlendirme (*6.1.29.1 Tüm Çağrıları Yönlendirme*), Webex uygulamalardaki "Çağrı Yönlendirme" ayarını görüntülemek veya

Cisco'ya Özeldir

gizlemek için birlikte kullanılabilir. Her iki etiket de devre dışı bırakıldığında, Webex uygulamalarındaki "Çağrı Yönlendirme" ayarı gizlenir.

6.1.29.3 BroadWorks Her Yerde (Tek Numarayla Ulaşma)

Aşağıdaki özel etiketler, BroadWorks Her Yerde'in kullanılabilirliğini ve Webex Cisco BroadWorks istemcisinde ayarlarının kullanılabilirliğini kontrol eder. Bu özelliğin istemci içindeki adının *Manage My Numbers* olduğunu unutmayın.

```
<config>
<services><supplementary-services>
<broadworks-anywhere enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%">
       <description enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%"/>
       <alert-all-locations
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%"/>
       <call-control enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%"/>
       <diversion-inhibitor
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%"/>
       <answer-confirmation
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%"/>
</broadworks-anywhere>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	False	doğru, yanlış	BroadWorks Her Yerde (BWA) yapılandırma seviyesinde etkinleştirir.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	doğru	doğru, yanlış	BWA konumunun açıklamasının kullanıcı için kullanılabilir olup olmayacağını kontrol eder.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	False	doğru, yanlış	BWA hizmeti için Tüm Konumları Uyar seçeneğini kullanıcı için kullanılabilir hale getirmek için "true" olarak ayarlayın. BWA hizmeti için Tüm Konumları Uyar'ı kullanıcı tarafından kullanılamaz hale getirmek üzere "false" olarak ayarlayın.
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	False	doğru, yanlış	Uygulamanın, ikinci veya sonraki her yeni BWA konumu eklendiğinde Tüm Konumları Uyar durumunu etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini kontrol eder.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	False	doğru, yanlış	BWA konumunun Çağrı Kontrolünün kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılamayacağını kontrol eder.
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	False	doğru, yanlış	BWA konumu için Çağrı Kontrolünün varsayılan durumunu kontrol eder.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	False	doğru, yanlış	BWA konumunun Sapma Inhibitörünün kullanıcı tarafından kullanılabilir olup olmadığını kontrol eder.

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	False	doğru, yanlış	BWA konumunun Sapma Inhibitörünün varsayılan durumunu kontrol eder.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	False	doğru, yanlış	BWA konumunun Yanıt Onayının kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılamayacağını kontrol eder.
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	False	doğru, yanlış	BWA konumunun Yanıt Onayının varsayılan durumunu kontrol eder.

6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları

Webex Cisco için BroadWorks istemcisi, kullanıcının uygulama ve hizmet ayarlarından bazılarını yapılandırabileceği bir ayarlar (Otomatik Bakım) portalına erişim sağlar.

Ayrıca, istemci bunun yerine Çağrı Ayarları Web Görünümü'nü (CSWV) kullanma seçeneği sunar. Bu, kullanıcının sunucu tabanlı çağrı ayarlarını daha fazla kontrol etmesini sağlar. Belirli hizmetlerin web tabanlı çağrı ayarlarında görünür olup olmayacağını kontrol etmek için ayrı etiketler kullanılabilir.

> **NOT**: Çağrı Merkezi (bkz. bölüm *6.1.31 Çağrı Merkezi / Çağrı Sırası Oturum Açma/Oturumu* Kapatma) ve BroadWorks Her Yerde (bkz. bölüm *6.1.29.3*) gibi uygulamada zaten görünür olan ayarları gizlemek önerilir.*BroadWorks Her* Yerde). BroadWorks Her Yerde hizmeti başarılı olduğundan, Remote Office hizmetinin gizli kalması da önerilir.

Aşağıdaki özel etiket, ayarlar (Self Care veya CSWV) portalının URL'sini yapılandırmak için kullanılabilir. Etiket boşsa, ayarlar portalının bağlantısı uygulamadaki kullanıcı için görünmez.

```
<config>
<services>
<web-call-settings target="%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%"
 <url>%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%</url>
<branding-enabled="%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%">
  <service-settings>
   <service name="Call Forwarding Always"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Forwarding Busy"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Forwarding Not Reachable"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Forwarding No Answer"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Do Not Disturb" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Anonymous Call Rejection"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Simultaneous Ring Personal"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Sequential Ring"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Automatic Callback"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%"/>
```


Cisco'ya Özeldir

```
   <service name="Call Waiting" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Calling Line ID Delivery Blocking"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Personal Assistant"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Center - Standard"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="BroadWorks Anywhere"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="BroadWorks Mobility"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Remote Office" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Voice Messaging User"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%"/>
 </service-settings>
<userportal-settings> <url>%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%</url></userportal-
settings>
</web-call-settings>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	Dış	harici, csw	Yönetici portalı modunu kontrol eder. Yapılandırılmış ayar portalı URL'sini harici bir tarayıcıda açmak için "harici" olarak ayarlayın. POST isteğini oluşturmak için <services><web-call-settings> ekstra parametreler bölümünü kullanarak CSW portalını gömülü bir tarayıcıda açmak için "csw" olarak ayarlayın.
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	boş	URL dizesi	Ayarlar portalı için URL. Örnek: https://settings.webex.com
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrı Yönlendirme Her Zaman seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcı için görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Rahatsız Etmeyin (DND) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Bilinmeyen Çağrıyı Reddetme (ACR) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrı Yönlendirme Meşgul (CFB) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Ulaşılamayan Çağrı Yönlendirme (CFNR) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcı tarafından görünür olup olmayacağını kontrol eder.

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Yanıtsız Çağrı Yönlendirme (CFNA) seçeneğinin kullanıcı tarafından web tabanlı ayarlarda görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Kişisel Eşzamanlı Çalma (SIMRING) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcı tarafından görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Sıralı Çaldırma (SEQRING) seçeneğinin kullanıcı tarafından web tabanlı ayarlarda görünür olup olmadığını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Remote Office (RO) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Otomatik Geri Arama (ACB) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrıyı Bekletme (CW) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Arayan Numara Kimliği Dağıtımı Engelleme (CLIDB) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcı tarafından görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Kişisel Yardımcı (PA) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	BroadWorks Her Yerde (BWA) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcı tarafından görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrı Merkezi seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	BroadWorks Mobilite (BWM) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcı tarafından görünür olup olmayacağını kontrol eder. Şu anda, önerilen değer, Webex Cisco BroadWorks ve BroadWorks Mobility arasındaki birlikte çalışabilirlik sorunları nedeniyle “yanlış” düzeydedir.
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Ses Yönetimi (VM) seçeneğinin web tabanlı ayarlarda kullanıcıya görünür olup olmayacağını kontrol eder.

Cisco’ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%	False	doğru, yanlış	Yeni Çağrı Ayarları WebView markasının kullanılıp kullanılmayacağını kontrol eder. Sunucu tarafı CSWV sürümü 1.8.6 veya üzerindeyse etkinleştirin. Aksi takdirde, yanlış kalsın.
%WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	E-posta/sesli posta mesajları seçeneklerinin web tabanlı ayarlarda görünür olup olmadığını kontrol eder.
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	boş	URL dizesi	Kullanıcı ayarları portalının URL'sini belirtir. Özelliği etkinleştirmek ve Kullanıcı Portalına Eriş düğmesini kullanıcı arayüzünde göstermek için bu özel etiket boş olmamalıdır. Örneğin: https://settings.webex.com.
%USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT%	Dış	harici, dahili	URL'nin gömülü veya harici bir tarayıcıda açılması gerektiğini belirtir.
%USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT%	False	doğru, yanlış	Yalnızca gömülü tarayıcı yapılandırıldığında uygulanabilir (USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT=internal). Etkinleştirildiğinde, HTTP POST isteği kullanılır ve BroadWorks gövdenin bir parçası olarak kısa süreli belirteç eklenir. Devre dışı bırakıldığında, URL HTTP GET ile açılır.

NOT 1: Çağrı Ayarları WebView URL'sinde her zaman sonda bir "/" yapılandırılmış olmalıdır. Örneğin: http(s)://<XSP-FQDN>/<CSW-Context-Path>/

NOT 2: Çağrı Ayarları WebView uygulamasının desteklenen minimum sürümü 1.7.5'tir.

Cisco BroadWorks Sürüm 21.0'a yüklemek için *Webex Cisco için BroadWorks Çözüm Kılavuzu*'nda açıklanan ek adımlara bakın.

6.1.31 Çağrı Merkezi / Çağrı Sırası Oturum Açma/Oturumu Kapatma

Webex uygulaması, Çağrı Merkezi (Çağrı Kuyruğu) temsilci ayarlarına erişim sağlar. Bir kullanıcı Çağrı Merkezi için sağlanmışsa, bu özellik kullanıcının bir çağrı merkezinde oturum açmasını ve mevcut çağrı kuyruklarını görüntülemesinin yanı sıra kuyruklara katılmasını/ayrılmasını ve Otomatik Çağrı Dağıtımı (ACD) durumunu ayarlamasını sağlar.

Masaüstü Sürümü 42.8 ve Mobil Sürümden 42.12itibaren, Çağrı Merkezi (Çağrı Sırası) temsilcisi artık Çağrı Ayarları Web Görünümü'nü (bkz. bölüm *6.1.30 Ayarlar Portalı ve Web Tabanlı Çağrı Ayarları*) temel almaz. Çağrı Merkezi (Çağrı Kuyruğu) temsilci yapılandırmasına Masaüstünün altbilgisinden ve Mobil Webex uygulamasının Ayarlarından erişilebilir.

```
<config>
<services>
```


Cisco'ya Özeldir

```
<call-center-agent enabled="%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	False	doğru, yanlış	Çağrı Merkezi desteğini etkinleştirir.

6.1.32 XSI Kök ve Yolları

Webex Cisco için BroadWorks istemcisi, oturum açmak için kullanılan etiketlerden farklı olacak şekilde yapılandırılması gerekiyorsa XSI Kök, Eylemler ve Etkinlikler yolunu kontrol etmek için aşağıdaki etiketleri kullanır.

XSI Kökünü değiştirmenin ana nedeni yapılandırma düzeyinde yük dengeleme uygulamaktır, ancak bunun yerine HTTP katmanında yük dengeleme kullanılması önerilir.

Olaylar ve Eylemler yolları genellikle *com.broadsoft* etki alanı referansını istemci tarafından gerçekleştirilen XSI HTTP isteklerinin URL yollarından kaldırmak için marka gereksinimleri nedeniyle değiştirilir.

```
<config>
<protocols><xsi>
        <paths>
                <root>%XSI_ROOT_WXT%</root>
                <actions>%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%</actions>
                <events>%XSI_EVENTS_PATH_WXT%</events>
        </paths>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%XSI_ROOT_WXT%	Yapılandırma getirme için kullanılan orijinali kullanmaya devam eder.	URL dizesi	Tüm XSI işlemleri için XSI kökü. Örnek: https://domain.com/
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	/com.broadsoft.xsi-actions/	Dize	XSI Eylemleri yolunu belirtir. "/" ile başlayıp bitmeli ve yalnızca eylem bağlamını içermelidir. Örnek: /com.domain.xsi-actions/
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	/com.broadsoft.xsi-events/	Dize	XSI Olayları yolunu belirtir. "/" ile başlamalı ve bitmelidir ve yalnızca etkinlik bağlamını içermelidir. Örnek: /com.domain.xsi-events/

6.1.33 XSI Etkinlik Kanalı

XSI Olay kanalı aşağıdaki gibi çeşitli hizmetler için kullanılır:

- XSI çağrı ortası kontrolleri

Cisco'ya Özeldir

- Çağrı Ayarları durum bildirimleri
- Çağrı Kaydı

XSI Olayları kalp atışı, XSI Olay kanalını açık tutmak için kullanılır ve kalp atışı aralığı aşağıdaki parametre kullanılarak belirtilebilir.

```
<config>
<protocols><xsi>
<event-channel enabled="%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%">
    <heartbeatInterval> %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%</heartbeatInterval>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	doğru	doğru, yanlış	XSI Olay kanalının etkin olup olmadığını kontrol eder. Örneğin çağrı ortası kontrol hizmetiyle ilgili olayları almak için "true" olarak ayarlanmalıdır. Önerilen değer "true "dur.
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	10000	numara	Bu, XSI Olay kanalı kalp atışıdır (milisaniye cinsinden). Varsayılan değer "10000 "dir.

6.1.34 Codec Yapılandırması

Cisco için Webex , BroadWorks çeşitli ses ve video codec'leri sunar. İlgili kodek listeleri *config/services/calls/* altında *audio/codecs* ve *video/codecs* bölümlerinde yer almaktadır. Her bir codec bileşeninin önceliği 0.0 (en düşük) ile 1.0 (en yüksek) arasında bir değer olan *XML-özniteliği priority* aracılığıyla değiştirilebilir.

Webex Uygulama aşağıdaki codec'leri resmi olarak destekler:

- Ses
  - Opus
  - G.722
  - G. 729
  - PCMU (G.711U)
  - PCMA (G.711A)
  - iLBC
- Video
  - H.264

Cisco'ya Özeldir

```
<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
    …
  <video>
    <codecs>
      <codec name=”H264” payload=”109” resolution=”CIF” framerate=”25”
bitrate=”768000” priority=”1.0”>
        <packet-mode>0</packet-mode>
```

İstemci video codec'i olarak H.264'ü destekler. Video çözünürlüğü özelliği aşağıdaki mevcut değerlerden birini ayarlamak için kullanılabilir: SUBQCIF, QCIF, CIF, 4CIF, VGA ve HD.

Yapılandırmada bit hızı girilmezse, varsayılan bit hızı değerleri kullanılır. Çözünürlük ve kare hızı başına varsayılan bit hızı değerleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Çözünürlük	Video Boyutu *	FPS (Saniye Başına Kare Sayısı)	Çözünürlük ve FPS başına Varsayılan Bit Hızı Değerleri
SUBQCIF	128 x 96	15	128000
QCIF	176 x 144	30	192000
CIF	352 x 288	15	384000
CIF	352 x 288	30	768000
VGA	640 x 460	15	2000000
4CIF	704 x 576	25	2000000
HD	960 x 720	30	2000000

***** Reklamı yapılan maksimum video çözünürlüğü. Webex Cisco BroadWorks istemcileri için iki arasında yapılan bir çağrı sırasında gerçek video çözünürlüğü her iki istemcinin de özelliklerine bağlıdır. Bu iki istemciden daha düşük olacak ve her iki istemcide de aynı olacaktır.

Bir video araması için video çözünürlüğü, oturum kurulumu sırasında müzakere edilir ve iki uç noktanın yeteneklerine dayanır. Görüntülü arama çözünürlüğü her iki uç noktada da aynıdır. Yani, Webex Cisco BroadWorks uç noktaları farklı özelliklere sahipse (ve bu nedenle farklı çözünürlükleri destekliyorsa), çağrı için daha düşük çözünürlük kararlaştırılır. Şebeke koşulları kötüleşirse video çözünürlüğü bir arama sırasında değişebilir. Bu durumda, iki mobil uç nokta farklı video çözünürlükleri kullanıyor olabilir.

Paketleştirme modu SingleNAL (0) veya Non-interleaved (1) olarak yapılandırılabilir. Şablon varsayılan olarak SingleNAL kullanır (<packet-mode>0</packet-mode>).

Cisco’ya Özeldir

Tekli veya çoklu telefon olayı yapılandırması da desteklenmektedir. Kodek anlaşması sırasında istemci, telefon olayı da dahil olmak üzere yapılandırılmış tüm kodekleri gönderir. Ses codec'i seçildikten sonra, teklifte telefon olayını arar. Teklif, anlaşılan ses kodekinin örnekleme hızına sahip telefon olayına sahipse, bu telefon olayı seçilir. Aksi takdirde, listedeki ilk telefon olayı kullanılır.

Anlaşmaya varılan en az bir telefon olayı varsa, çift tonlu çoklu frekanslar (DTMF'ler) ilgili yük tipi kullanılarak RTP paketleri olarak gönderilir. Anlaşmaya varılan herhangi bir telefon olayı yoksa, DTMF'ler anlaşmaya varılan ses kodekinin yük tipiyle RTP paketleri olarak gönderilir. DTMF'leri iletmek için bant dışı mekanizma Webex uygulaması tarafından desteklenmemektedir.

Örnek yapılandırılmış kodekler:

```
<codec name="telephone-event" payload="100" in-band="false" />
<codec name="telephone-event" payload="101" clockrate="48000" in-band="false" />
```

Örnekleme hızı 48kbps olan bir ses kodekiyle anlaşılırsa, 101 yüküne sahip telefon olayı kullanılır.

6.1.35 SIP-URI Arama

Şu anda BroadWorks üzerinden SIP-URI araması kullanılamaz ve varsayılan olarak tüm SIP-URI çağrıları “Ücretsiz Arama” olarak da bilinen Locus üzerinden yönlendirilir. Bazı ortamlarda bu arzu edilmez ve bu tür aramalar engellenmelidir.

> **NOT**: Bu yalnızca Locus çağrısı devre dışı bırakıldığında geçerlidir. Yalnızca bu durumda SIP URI arama engelleme çalışacaktır.

Aşağıdaki yapılandırma bu seçeneği sağlar.

```
<config>
    <services>
        <calls>
            <sip-uri-dialing enable-locus-
calling="%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	doğru	doğru, yanlış	SIP-URI'nin Locus üzerinden yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini (true) veya engellenip engellenmeyeceğini (false) kontrol eder.

6.1.36 Tüm Cihazlarda Çağrı Geçmişi

İstemci, çağrı geçmişini yerel olarak saklamak yerine sunucudan saklama ve alma olanağı sağlar. Bu şekilde arama geçmişi tüm cihazlarda birleştirilmiş olur.

Cisco’ya Özeldir

NOT: Eksik çağrı geçmişini veya yinelenen kayıtları önlemek için birleşik çağrı geçmişi istemci ve sunucu tarafında aynı anda etkinleştirilmelidir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT%	False	doğru, yanlış	Uygulamanın Birleşik Çağrı Geçmişi mi yoksa istemci tarafı (yerel) bir geçmiş mi kullanacağını kontrol eder.

6.1.37 Görüntülü Çağrıları Devre Dışı Bırak

41.9 sürümü görüntülü aramaları devre dışı bırakma özelliğini ekledi. BroadWorks destekli ve Locus (ücretsiz) VoIP çağrıları için bu özelliği kontrol etmek üzere ayrı yapılandırma seçenekleri vardır.

Özellik etkinleştirildiğinde ve özellik etiketi "false" olarak ayarlandığında:

- kullanıcı "Görüntüm açıkken gelen aramaları kabul et" ayarını görmeyecektir
- gelen tüm görüntülü aramalar kabul edilirse, sesli aramalar olacaktır
- kullanıcı bir çağrıyı videoya yükseltemeyecek ve video yükseltmeleri otomatik olarak reddedilecektir

Görüntülü aramalar etkinleştirildiğinde, "Gelen aramaları videom açıkken kabul et" ayarının varsayılan değerini kontrol etmek için yeni bir yapılandırma özelliği eklenir. Bu özellik varsayılan olarak Masaüstü için AÇIK, Mobil ve Tablet için KAPALI durumdadır.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	BroadWorks üzerinden SIP video çağrılarının kullanılabilirliğini kontrol eder.
%ENABLE_LOCUS_VIDEO CALLS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Locus (ücretsiz) görüntülü aramaların kullanılabilirliğini kontrol eder.
%VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT%	Masaüstü - true Mobil / Tablet - yanlış	doğru, yanlış	"Videom açıkken gelen aramaları kabul et" ayarının varsayılan değerini kontrol eder.

Cisco'ya Özeldir

6.1.38 Acil Durum (911) Çağrısı - E911 Sağlayıcısı ile Konum Raporlama

Masaüstü ve Tablet Webex istemcisi, dağıtım için Webex için BroadWorks E911 acil durum çağrı sağlayıcısı olarak RedSky, Intrado veya Bant Genişliği kullanılarak E911 konum raporlamasını destekler. E911 sağlayıcısı, cihaza özel bir konum desteği (Webex masaüstü ve tablet uygulamaları ve HELD özellikli MPP cihazları için) ve acil durum çağrılarını yalnızca ABD, ABD bölgeleri (Guam, Porto Riko ve Virjin Adaları) ve Kanada'daki Kamu Güvenliği Yanıtlama Noktalarına (PSAP'ler) yönlendiren bir ağ sağlar. Hizmet, konuma özel olarak etkinleştirilir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	False	doğru, yanlış	E911 sağlayıcısı Acil Durum Konum Platformunu etkinleştirir.
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%	boş	Dize	HELD protokolünü destekleyen E911 sağlayıcısı Acil Durum Konumu Platformu'nun URL'sini belirtir.
%BWE911-CUSTOMERID%	boş	Dize	E911 sağlayıcısı HTTPS isteği için kullanılan müşteri kimliği (HeldOrgId, CompanyID).
%BWE911-SECRETKEY%	boş	Dize	E911 sağlayıcısı HTTPS isteğinin kimliğini doğrulama sırrı.
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%	boş	CSV dizesi	E911 sağlayıcısı tarafından desteklenen acil durum numaralarının listesi.
%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	0 (kullanıcıya tekrar sorulmaya caktır)	sayı [0 - 43200]	Mevcut durum girilmemişse veya geçersizse kullanıcıya acil durum konumunu güncellemesini hatırlatmak için kullanılacak dakika cinsinden zaman aşımı. Etkinleştirmeye karar verilirse önerilen değer: 1440 (bir gün).
%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	-1 (kullanıcı iletişim kutusunu her zaman iptal edebilir)	sayı [-1 - 100]	Konumun zorunlu hale gelmesi için kullanıcının konum iletişim kutusunu kapatmasına izin verilen saatler (yani, konum penceresini kapatamaz). Olası değerler: ▪ N = -1 (kullanıcı iletişim kutusunu her zaman iptal edebilir) ▪ N = 0 (kullanıcının diyaloğu iptal etmesine izin verilmez - her zaman zorunlu konum) ▪ N > 0 (kullanıcının zorunlu hale gelmeden önce diyaloğu N kez iptal etmesine izin verilir)

Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	agresif, once_per_login	once_per_login	E911 konumu istem davranışını tanımlar. "aggressive" değeri bilinmeyen bir konuma yapılan her ağ değişikliğinde kullanıcıya iletişim kutusunu gösterirken, "once_per_login" değeri iletişim kutusunu yalnızca bir kez göstererek daha fazla açılır pencere açılmasını ve kullanıcının dikkatinin dağılmasını önler.

NOT 1: BWE911-*** etiketleri "Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri"dir. Daha fazla bilgi için *5.7 Cisco BroadWorks Dinamik Yerleşik Sistem Etiketleri* bölümüne bakın.

NOT 2: VOIP araması devre dışı bırakılırsa, acil arama sırası (%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%) için tek anlamlı değer cs-only'dir.

6.1.39 Kimlik Olarak PAI

gelen çağrılar için, bu yeni parametre SIP Kimden ve P-Asserted-Identity (PAI) başlıklarının önceliğini ve arayan hat kimliği olarak neyin kullanılması gerektiğini kontrol eder. Gelen SIP INVITE'da X-BroadWorks-Remote-Party-Info başlığı varsa bu başlık, SIP Kimden ve PAI başlıklarına göre öncelikli olarak kullanılır. Gelen SIP INVITE'da X-BroadWorks-Remote-Party-Info üstbilgisi yoksa bu yeni parametre, SIP Kimden üstbilgisinin PAI üstbilgisine göre mi yoksa tersi mi olduğunu belirler.

<use-pai-as-calling-identity> etiketinin enabled niteliği "true" olarak ayarlanırsa, PAI başlığı From başlığına göre öncelikli olarak kullanılır. Bu arayan taraf kimliği, kişiyi çözümlemek ve kullanıcıya sunmak için kullanılır.

giden aramalar için, bu mantık uygulanmaz. 18X, 200 OK yanıtlarında bağlı hat kimliği alınır, bu nedenle Webex uygulaması her zaman SIP PAI başlığını öncelikli olarak kullanır.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT%	False	doğru, yanlış	Kullanıcıya sunulan arama kimliğinin SIP Kimden veya SIP P-Onaylı-Kimlik başlıklarından alınıp alınmayacağını kontrol eder. PAI başlığını öncelikli olarak kullanmak için "true" olarak ayarlayın.

6.1.40 Ekran Paylaşımını Devre Dışı Bırak

42.5 sürümü, ekran paylaşımının kullanılabilirliğini kontrol etme özelliğini ekler. Ekran paylaşımı devre dışı bırakıldığında:

- kullanıcı 1-1 aramalarda ekran paylaşımı başlatma seçeneğini görmeyecektir

Cisco'ya Özeldir

- gelen ekran paylaşım istekleri reddedilir ve kullanıcı bir bilgilendirme mesajı görür

Bu özellik varsayılan olarak etkindir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Kullanıcı için ekran paylaşımının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.

6.1.41 Istenmeyen Çağrı Gösterimi

Özellik geçişi (dağıtım türüne göre) etkinleştirildiğinde ve özellik yapılandırma dosyasında etkinleştirildiğinde, Webex uygulaması, NewCall Anlık Bildiriminin veya çağrı geçmişi kayıtlarının bir parçası olarak alınmışlarsa, spam çağrı doğrulama durumunu gösteren yeni parametreyi işler.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%	False	doğru, yanlış	Gelen çağrı ekranında ve çağrı geçmişinde istenmeyen çağrı göstergesinin kullanılabilirliğini Webex Calling yalnızca kontrol eder.

6.1.42 PSTN/Mobil Çağrılar Için Gürültü Giderme ve Bant Genişliği Uzantısı

Gürültü giderme, arayan kullanıcılara PSTN veya mobil cihazlardaWebex dışındaki kullanıcılarla konuştuklarında daha iyi bir arama deneyimi sağlar. 43.12 sürümü ile, gürültü giderme varsayılan olarak açıktır.

Webex uygulamasının 44.2 sürümü, dar bant PSTN aramaları için yeni gelen ses ortamı Konuşma Yapay Zekası geliştirmeleri sunuyor.

- Dar bant PSTN spektrumunun bant genişliğini genişleterek ve gürültüyü kaldırarak ses kalitesini artırmak için yeni bir bant genişliği genişletme algoritması eklenmiştir. Genişletilmiş bant genişliği anlaşılabilirliği artıracak ve dinleme yorgunluğunu azaltacaktır.
- Mevcut Gürültü Giderme algoritması geliştirilerek Beklemede Müzik ve diğer ses tonları (örneğin bip sinyalleri) için sınırlamalar kaldırılmıştır.
- Bu özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcılar "Akıllı ses - harici" göstergesini görür ve gelen ses ortamı için Konuşma Yapay Zekası geliştirmelerini kontrol edebilir.

Varsayılan olarak, bu konuşma geliştirmeleri etkinleştirilir ve açılır. Kullanıcı başlangıç durumunu Ses Tercihlerindeki Akıllı ses ayarları aracılığıyla kontrol edebilir.

```
<config>
   <services>
      <calls>
         <speech-enhancements enabled="%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%"/>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	False	doğru, yanlış	Harici (gelen) medya için konuşma geliştirmelerini etkinleştirir.

NOT: Gürültü Giderme artık ek konuşma geliştirmelerinin bir parçasıdır ve <noise-removal> etiketi yeni <speech-enhancements> etiketi tarafından kullanımdan kaldırılmıştır. Gürültü Giderme özel etiketi %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% de kullanımdan kaldırılmıştır.

6.1.43 QoS DSCP İşaretleme

QoS DSCP işaretleme, Webex uygulaması arama ortamı RTP paketleri (Ses ve Video) ile desteklenir. DSCP, ağ verileri için trafik sınıflandırmasını belirler. Bu, hangi ağ trafiğinin daha yüksek bant genişliği gerektirdiğini, daha yüksek önceliğe sahip olduğunu ve paketleri düşürme olasılığının daha yüksek olduğunu belirlemek için kullanılabilir.

NOT: Microsoft Windows işletim sisteminin son sürümleri, uygulamaların giden paketlerde doğrudan DSCP veya UP ayarlamasına izin vermez; bunun yerine, UDP bağlantı noktası aralıklarına göre DSCP işaretleme politikalarını tanımlamak için Grup Ilkesi Nesnelerinin (GPO) dağıtımını gerektirir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_AUDIO_QOS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Sesli aramalar için QoS'u etkinleştirir.
%AUDIO_QOS_VALUE_WXT%	46	0-63	Sesli aramalar için seçilen QoS türüne yönelik QoS değerini belirtir. Not: Herhangi bir değer sağlanmadıysa veya değer başarıyla ayrıştırılamadıysa varsayılan değer kullanılır.
%ENABLE_VIDEO_QOS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Görüntülü çağrılar için QoS etkinleştirir
%VIDEO_QOS_VALUE_WXT%	34	0-63	Görüntülü çağrılar için seçilen QoS türü için QoS değerini belirtir. Not: Herhangi bir değer sağlanmadıysa veya değer başarıyla ayrıştırılamadıysa varsayılan değer kullanılır.

6.1.44 Birincil Profil

Paylaşılan hatların entegrasyonu ile (*6.2.12 Çoklu Hat - Paylaşılan Hat Görünümü*), kullanıcının hattı başka bir kullanıcı ile paylaşılıyorsa, kullanıcı için yapılandırılmış aynı türde birden fazla profil olabilir. Telefon hizmetlerinde oturum açmak üzere doğru profili seçmek için, Cisco BroadWorks bir kullanıcının bir cihaza sahip olup olmadığını, yani cihazın Birincil Hattı/Bağlantı

Cisco'ya Özeldir

Noktası atandığını belirtecek şekilde geliştirilmiştir. Cisco BroadWorks güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için Istemci Paylaşımlı HatlarıWebex Desteklemek için Cihaz Listesinde Sahip Bayrağı'nı işaretleyin.



Yönetici portalında Kimlik/Aygıt Profili için Birincil Hat/Port yapılandırması

Sürüm 43.2 ile başlayarak, birincil profil kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağını kontrol etmek için yeni bir yapılandırma seçeneği (*device-owner-restriction*) eklenmiştir. Webex uygulamasının Telefon hizmetlerinde oturum açmak için birincil olmayan bir Hat/Port profili kullanmasına izin vermek için kullanılabilir. Bu yapılandırma seçeneği, kullanıcı için yapılandırılan profil sayısına bakılmaksızın tüm yapılandırmalar için uygulanır (**Cihaz sahipliği kısıtlaması etkinse ve ilgili platform için Birincil Hat/Port'a sahip bir cihaz yoksa, Telefon hizmetleri** adresine bağlanmayacaktır).

Aynı kısıtlama, kullanıcının Masaüstü Webex uygulamasında eşleştirebileceği cihazlar için de geçerlidir. Kullanıcı yalnızca sahip olduğu cihazları görebilir ve bunlarla eşleşebilir. Bu, paylaşılan veya sanal hat atanmış başka bir kullanıcının cihazlarıyla eşleştirmeyi önler. Aynı yapılandırma parametresinin değeri bu kısıtlama için de geçerlidir.

```
<config>
<services><calls>
<device-owner-restriction enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Cihaz sahibi kısıtlamasını kontrol eder - Telefon Hizmetlerinin verilen cihaz için birincil profili kullanıp kullanmayacağı

NOT: Sahip kısıtlamasının etkinleştirilmesi önerilir. Devre dışı bırakılırsa, Telefon hizmetleri oturum açmak için bulunan ilk profili kullanır ve kullanıcı için aynı türde yapılandırılmış birden fazla profil varsa bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Cisco'ya Özeldir

6.1.45 Engellenenler Listesi (yalnızca Webex Calling)

Uygulama, 43.5Webex telefon numaralarının kullanıcı tanımlı engellenenler listesini kullanıma sunacaktır. Bu özellik etkinleştirilirse, kullanıcı belirli numaralardan gelen aramaların sunucu tarafında engellenmesini ve kullanıcının hiçbir cihazına iletilmemesini belirleyebilir. Kullanıcı bu engellenen aramaları arama geçmişinde görebilir.

Kullanıcı engelleme listesini iki yerden yapılandırabilir - Arama Tercihleri ve Arama Geçmişi. Tercihlerde, kullanıcı engellenen numaraların listesini görebilir ve düzenleyebilir. Çağrı Geçmişi'nde kullanıcı, kullanıcı tanımlı engelleme listesi tarafından engellenen çağrıların çağrı geçmişi kayıtlarını görebilir. Bu kayıtlar, numara kullanıcı tanımlı engelleme listesindeyse Engellendi göstergesine sahiptir ve kullanıcı, verilen kayıt için numaranın engelini doğrudan kaldırma seçeneğine sahip olacaktır. Blok seçeneği de mevcuttur.

Kullanıcı tanımlı blok listesine eklenen numaralar için kurallar:

- Numara biçimi
  - Arama Tercihlerinden engelleme Webex uygulamasında yerel olarak E.164 format kısıtlamasını uygular
  - Tüm kayıtlar için Çağrı Geçmişinden engellenmeye izin Webex Calling verilir
  - Cisco, BroadWorks numara biçimine göre engellenenler listesine eklenen yeni numaralar için taleplere izin verebilir veya reddedebilir
- Dahili numaralar - dahili numaralardan gelen aramalar, kullanıcı tanımlı engelleme listesinin bir parçası olsalar bile kullanıcıya iletilecektir

Kullanıcı tanımlı engellenenler listesi Cisco'da yapılandırılır BroadWorks ve kullanıcı için tüm WxC cihazlarına uygulanır. Bu özellik, kullanıcı tarafından yapılandırılamayan ve yalnızca Control Hub üzerinden yöneticiler tarafından kontrol edilebilen yönetici tanımlı engellenenler listesiyle birlikte çalışır. Yönetici tanımlı engelleme listesi tarafından engellenen gelen çağrılar için çağrı geçmişi kaydı YOKTUR.

Kullanıcı tanımlı engelleme listesi STIR/SHAKEN, yönetici tanımlı engelleme listesi ve anonim çağrı reddetme politikalarından sonra uygulanır.

```
<config>
<services><calls>
<call-block enabled="%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Kullanıcı tanımlı blok listesini etkinleştirir Arama Tercihleri ve Arama Geçmişi'nde engelleme listesini görmek için "true" olarak ayarlayın

NOT: Bu özellik, kullanıcıya atanan Cisco BroadWorks Çağrı Engelleme hizmetine bağlıdır.

Cisco'ya Özeldir

6.1.46 Medya Adaptasyonu ve Dayanıklılık Uygulaması (MARI)

6.1.46.1 Oran Adaptasyonu

Webex uygulaması, sesin herhangi bir video paketi kaybından etkilenmemesini sağlamak ve videonun tıkanıklık zamanlarında kullanılan bant genişliği miktarını yönetmek için video hızı uyarlamasından yararlanabilmesini sağlamak için uyarlanabilir medya kalitesi tekniklerini zaten entegre etmiştir.

Hız uyarlaması veya dinamik bit hızı ayarlamaları, çağrı hızını mevcut değişken bant genişliğine uyarlar, paket kaybı durumuna bağlı olarak video bit hızını düşürür veya yükseltir. Bir uç nokta, alıcıdan paket kaybı olduğunu belirten mesajlar aldığında bit hızını azaltacaktır; ve paket kaybı azaldığında, bit hızında artış meydana gelecektir.

Hız uyarlama mekanizmasının kullanımını kontrol etmek için yapılandırılabilir ayarlar yoktur.

6.1.46.2 Yönlendirme Hata Düzeltme (FEC) ve Paket Yeniden Aktarımı (RTX)

Sürüm 43.4 ile başlayarak, Webex Uygulaması medya uyarlama mekanizmasına hem ses hem de video medyası için İleri Hata Düzeltme (FEC) ve Paketler Yeniden İletim (RTX) desteği ekler.

FEC, önceden belirlenmiş bir algoritma kullanarak iletilen bilgiye yedeklilik sağlar. Artıklık, alıcının göndericiden ek veri istemesine gerek kalmadan sınırlı sayıda hatayı tespit etmesine ve düzeltmesine olanak tanır. FEC, alıcıya verilerin yeniden iletilmesini talep etmek için bir ters kanala (RTCP gibi) ihtiyaç duymadan hataları düzeltme yeteneği verir, ancak bu avantaj sabit bir yüksek ileri kanal bant genişliği (daha fazla paket gönderilir) pahasına olur.

Uç noktalar 768 kbps'den daha düşük bant genişliklerinde FEC kullanmaz. Ayrıca, FEC devreye sokulmadan önce en az %1,5 paket kaybı olmalıdır. Uç noktalar genellikle FEC'in etkinliğini izler ve FEC verimli değilse kullanılmaz.

FEC, yeniden iletime göre daha fazla bant genişliği tüketir ancak daha az gecikmeye sahiptir. RTX, küçük gecikmeye izin verildiğinde ve bant genişliği kısıtlamaları olduğunda kullanılır. Büyük gecikme ve yeterli bant genişliği olması durumunda FEC tercih edilir.

Webex Uygulaması, belirli bir medya akışı için anlaşılan bant genişliğine ve gecikme toleransına bağlı olarak RTX veya FEC'yi dinamik olarak seçer. FEC, gereksiz video verileri nedeniyle daha yüksek bant genişliği kullanımına neden olur, ancak kayıp paketleri kurtarmak için ek gecikme getirmez. Oysa RTX daha yüksek bant genişliği kullanımına katkıda bulunmaz, çünkü RTP paketleri yalnızca alıcı RTCP geri bildirim kanalında paket kaybı olduğunu belirttiğinde yeniden iletilir. RTX, RTCP paketinin göndericiden alıcıya ulaşması ve yeniden iletilen paketin göndericiden alıcıya ulaşması için geçen süre nedeniyle paket kurtarma gecikmesine neden olur.

RTX'nin etkinleştirilmesi için FEC'nin etkinleştirilmesi gerekir.

```
<config><services><calls>
<audio>
       <audio-quality-enhancements>
              <mari>
                     <fec enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%">
                            <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
                            <payload>111</payload>
                            <max_esel>1400</max_esel>
                            <max_n>255</max_n>
                            <m>8</m>
                            <multi_ssrc>1</multi_ssrc>
```


Cisco'ya Özeldir

```
                        <non_seq>1</non_seq>
                        <feedback>0</feedback>
                        <order>FEC_SRTP</order>
                </fec>
                <rtx enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%">
                        <mari-rtx>90000</mari-rtx>
                        <payload>112</payload>
                        <time>180</time>
                        <data-flow>1</data-flow>
                        <order>RTX_SRTP</order>
                </rtx>
        </mari>
...
<video>
        <video-quality-enhancements>
                <mari>
                <fec enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%">
                        <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
                        <payload>111</payload>
                        <max_esel>1400</max_esel>
                        <max_n>255</max_n>
                        <m>8</m>
                        <multi_ssrc>1</multi_ssrc>
                        <non_seq>1</non_seq>
                        <feedback>0</feedback>
                        <order>FEC_SRTP</order>
                </fec>
                <rtx enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%">
                        <mari-rtx>90000</mari-rtx>
                        <payload>112</payload>
                        <time>180</time>
                        <data-flow>1</data-flow>
                        <order>RTX_SRTP</order>
                </rtx>
        </mari>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	False	doğru, yanlış	Sesli çağrılar için FEC'yi etkinleştirir
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	False	doğru, yanlış	Sesli aramalar için RTX'i etkinleştirir (etkinleştirilmiş ses FEC'i gerektirir)
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	False	doğru, yanlış	Görüntülü çağrılar için FEC'yi etkinleştirir
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	False	doğru, yanlış	Görüntülü çağrılar için RTX'i etkinleştirir (etkin görüntülü FEC gerektirir)

6.1.47 Aynı Kullanıcıyla Eş Zamanlı Çağrılar

Tek bir cihazda aynı kullanıcıyla eşzamanlı aramalar için destek eklenmesi.

Cisco'ya Özeldir

Bu özellik, çağrının sunulan kimliğinin bağlı kimlikle aynı olmadığı bazı dağıtımlar için kullanışlıdır. Bu durum, orijinal tarafa geri katılımlı bir transferin başlatılamamasına yol açar. Bu özelliği etkinleştirerek, kullanıcı aynı uzak tarafla birden fazla eşzamanlı aramayı idare edebilecektir.

```
<config>
   <services>
      <calls>
         <simultaneous-calls-with-same-user
enabled="%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	False	doğru, yanlış	Webex uygulamasının aynı kullanıcıyla sadece bir veya birden fazla WxC çağrısı yapıp yapamayacağını belirtir.

6.1.48 RTCP-XR

Sürüm 43.8 ile başlayarak, Webex App bir arama sırasında RTCP-XR paketleri alışverişi için müzakere ekler. Müzakere, SIP INVITE oturumunun kurulması sırasında gerçekleşir. Her iki uç nokta da RTCP-XR paketlerini destekliyorsa, Webex Media Engine bu paketleri değiş tokuş etmeye başlayacak ve uyarlanabilir çağrı kalitesi mekanizmasına yardımcı olacaktır. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.

Ayrıca, yalnızca Webex Calling için, bu ek ölçümler SIP BYE üzerinden gönderilecektir ve bu şekilde Control Hub'da gösterilecektir.

```
<config>
<protocols><sip>
   <rtcp-xr>
      <negotiation enabled="%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Daha iyi çağrı kalitesi için RTCP-XR anlaşmasını ve paket alışverişini etkinleştirir. Varsayılan olarak etkindir.

6.1.49 Çağrı Yönlendirme Bilgileri

Webex Uygulamasının 44.2 sürümü, aramayla ilgili ekranlarda ve arama geçmişinde arama yönlendirme ve yeniden yönlendirme bilgilerinin görünürlüğünü kontrol etmek için yapılandırılabilir seçenek sunar.

```
<config>
<services><calls>
```


Cisco'ya Özeldir

```
<call-forwarding-info enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrı yönlendirme ve yeniden yönlendirme bilgilerinin görünürlüğünü kontrol eder. Çağrı ile ilgili ekranlarda ve çağrı geçmişinde bilgileri görmek için "true" olarak ayarlayın.

6.1.50 Arayan Kimliği

6.1.50.1 Giden Arayan Kimliği

Webex Mobil (Yayın 44.2) ve Masaüstü (Sürüm 44.3) uygulamaları, kullanıcının giden aramalar için tercih edilen harici arayan kimliğini seçmesi için yeni bir özellik sunar. Mevcut seçeneklerin listesi şunları içerir:

- Doğrudan hat (varsayılan)
- Konum numarası
- Aynı kuruluştan özel numara
- Kullanıcının dahil olduğu Çağrı Kuyrukları, temsilcilerin arayan kimlik numaralarını kullanmalarını sağlar
- Kullanıcının parçası olduğu Çağrı Yakalama Grupları, temsilcilerin arayan kimliği numaralarını kullanmasını sağlar
- Arayan Kimliğini Gizle

Notlar:

- Seçeneklerin listesi satıra bağlıdır:
  - Birincil hat - tam seçenek seti
  - Paylaşılan hatlar - mevcut değil
  - Sanal hatlar - yalnızca Çağrı Kuyruğu seçenekleri
- Önceden seçilmiş olan kimlik artık mevcut değilse, kullanıcının varsayılan arayan kimliği kullanılır
- Acil aramalar her zaman kullanıcının Acil Geri Arama Numarasını kullanır
- Bölüm altındaki <outgoing-calls> etiketini kullanımdan kaldırır <services><call-center-agent>

Mevcut seçeneklerin listesi yönetici portalı üzerinden yapılandırılabilir. Bu geliştirmelerin Webex uygulamasında kullanılabilirliğini kontrol etmek için ayrı DMS özel etiketleri de vardır.

```
<config>
<services><calls>
   <caller-id>
      <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
         <additional-numbers enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
         <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
         <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
         <clid-delivery-blocking enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
```


Cisco'ya Özeldir

```
    </outgoing-calls>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	False	doğru, yanlış	Giden aramalar için arama hattı kimlik numarası seçimini etkinleştirir.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	False	doğru, yanlış	Kullanıcı için yapılandırılan ek numaraların kullanılabilirliğini kontrol eder.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	False	doğru, yanlış	Kullanıcı için yapılandırılan çağrı merkezi (DNIS) numaralarının kullanılabilirliğini kontrol eder.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	False	doğru, yanlış	Kullanıcı için yapılandırılmış çağrı yakalama grubu numaralarının kullanılabilirliğini kontrol eder.
"%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	False	doğru, yanlış	Giden çağrılar için seçim olarak arayan kimliği dağıtımı engellemeyi etkinleştirir.

NOT: Masaüstü uygulama sürümü 44.3 sadece Çağrı Merkezi CLID'sini destekler ve 44.4 diğer seçenekler için destek ekler.

6.1.50.2 Uzak Arayan Kimliği Adı

Bir çağrı alındığında/başlatıldığında, Cisco BroadWorks uzak tarafın görünen adını SIP INVITE'da gönderir. Varsayılan olarak Webex uygulaması tarafından kullanılır. Aynı zamanda, Webex uygulaması aşağıdaki önceliğe sahip çeşitli kaynaklara karşı temas çözümlemesini başlatır:

- Ortak Kimlik (CI)
- İletişim hizmeti (özel kişiler)
- Outlook kişileri (Masaüstü)
- Yerel Adres Defteri (Mobil)

Arama kaynaklarından herhangi birine karşı başarılı bir temas çözümü durumunda, uzak tarafın görünen adı güncellenir. Ayrıca, kişi CI'da bulunursa, çağrı oturumu aynı kullanıcının Webex bulut hizmetlerine bağlanır ve uzaktaki tarafın avatarını ve varlığını görme, sohbet etme, ekran paylaşımı, Webex bulut toplantısına yükseltme seçeneği vb. seçenekler sunar.

Uygulamanın 44.5 sürümü, Webex kişi çözünürlüğünü yoksaymak ve Çalışma BroadWorks Alanları ile yapılan çağrılar veya 1:1 Cisco BroadWorks çağrısı için kullanılan RoomOS cihazlarıyla yapılan çağrılar için her zaman Cisco görünen adını saklamak için yapılandırılabilir seçenek ekler.

```
<config>
<services><calls>
```


Cisco'ya Özeldir

```
<caller-id>
   <remote-name>
      <machine mode="%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%	çözümlendi	çözüldü, sip	Çalışma alanları ve RoomOS cihazları için uzak taraf görüntüleme adını kontrol eder. Kişi çözünürlüğünü yok saymak ve SIP INVITE oturumunda alınan görünen adı kullanmak için "sip" kullanın.

Cisco'ya Özeldir

6.2 Yalnızca Masaüstü Özellikleri

6.2.1 Zorla Oturum Kapatma

Bu özellik, Cisco'nun BroadWorks aynı cihaz türüyle çevrimiçi istemci örneklerini izlemesine ve bunlardan yalnızca birinin aynı anda çevrimiçi olmasına izin verir. Cisco, BroadWorks istemciye oturumu kapatması gerektiğini bildirdiğinde, SIP bağlantısı sonlandırılır ve istemci, çağrının bağlı olmadığını gösterir.

Bu özellik, benzer istemcilerin aynı anda çevrimiçi olabileceği ve yan etkilere neden olabileceği bazı dağıtımlarda gereklidir. Buna bir örnek, iş yerinde ve evinde masaüstü makinesi olan bir kullanıcıdır; burada gelen aramalar, hangi SIP kaydının etkin olduğuna bağlı olarak istemcilerden yalnızca biri tarafından alınacaktır.

Zorla oturum kapatma SIP'ye dayanır, istemci *call-info* olay paketine *bsoft-call-info* parametre değerinden bağımsız olarak *From* başlığında özel bir *appid-value* ile bir SIP SUBSCRIBE gönderir. Cisco BroadWorks aynı şekilde birden fazla istemci örneğini çevrimiçi olarak algılar *appid*, daha eski istemci örneğine özel bir SIP NOTIFY göndererek oturumu kapatır. Örneğin, Masaüstü istemcileri aynı *appid-value* adresine sahip olacaktır, ancak bu tanımlayıcının istemci tarafında kullanımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. *appid-value* servis sağlayıcı tarafından yapılandırılır.

Zorunlu oturum kapatmayı kullanmak için SIP *Call-Info* aboneliğinin etkinleştirilmesi gerektiğini unutmayın.

Bu özellik için gerekli BroadWorks Cisco yamaları ve sürümleri hakkında bilgi için BroadWorks Cisco *Webex Çözüm KılavuzuBroadWorks*'ndaki *Cisco Yazılım Gereksinimleri* bölümüne bakın.

Yapılandırma ayrıntıları için aşağıdaki örneğe bakın (SIP bu sürümde desteklenen tek kontrol protokolüdür).

```
<config>
<services>
<forced-logout enabled="%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%" control-protocol="SIP"
appid="%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	False	doğru, yanlış	Zorunlu oturumu kapatmayı etkinleştirir.
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	boş	Dize	Korelasyon için sunucu tarafında kullanılan Appid. Bu herhangi bir dize olabilir. Örnek: "123abc"

6.2.2 Çağrı Alma

Çağrı Toplama, seçilen kullanıcıların kendi çağrı toplama grupları içinde çalan herhangi bir hattı yanıtlamasına olanak tanıyan çok kullanıcılı bir hizmettir. Bir çağrı karşılama grubu yönetici tarafından tanımlanır ve gruptaki kullanıcıların birbirlerinin çağrılarını karşılayabilecekleri bir alt kümedir.

Aşağıdaki teslim alma durumları desteklenir:

Cisco'ya Özeldir

- Kör çağrı karşılama
- Yönlendirilmiş çağrı alma (bir kullanıcının, ilgili özellik erişim kodunu ve ardından çalan telefonun dahili numarasını çevirerek grubundaki başka bir telefona yönlendirilen bir çağrıyı yanıtlamasını sağlar).

```
<config>
<services><calls>
<call-pickup blind="%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%"
directed="%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	False	doğru, yanlış	Kör Çağrı Almayı etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın.
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	False	doğru, yanlış	Yönlendirilmiş Çağrı Almayı etkinleştirmek için “true” olarak ayarlayın.

6.2.3 Patron-Yönetici (Yönetici-Asistan) Desteği

Cisco BroadWorks üzerinde Yönetici-Asistan özelliği olarak bilinen Boss-Admin, bir asistanın yönetici adına çalışma yapmasına, aramaları görüntülemesine, yanıtlamasına ve "yönetici" olarak çağrı yapmasına olanak tanır. Bir asistanın birçok yöneticisi olabilir ve olması da mümkündür:

- Bir arama yaparken istediğiniz rolü seçin.
- Bir yönetici adına gelen bir çağrıyı yanıtlayın ve ardından çağrıyı yöneticiye yönlendirin. Buna ek olarak, tüm olağan çağrı yönetimi seçenekleri mevcuttur.
- Gelen bir çağrının aslında yönetici için olduğunu görün.

Yönetici ve Yönetici-Asistan, birlikte aşağıdaki işlevleri sağlayan birbiriyle ilişkili iki Cisco BroadWorks hizmetidir:

- Yönetici hizmetine sahip bir kullanıcı, çağrılarını yöneten bir asistan havuzu tanımlayabilir. Asistanlar, Yönetici Asistanı hizmeti atanmış olan aynı grup veya kuruluştaki kullanıcılar arasından seçilmelidir.
- Yönetici Asistanı hizmetine sahip bir kullanıcı, yöneticileri adına çağrıları yanıtlayabilir ve başlatabilir.
- Hem yönetici hem de asistanları hangi çağrıların asistanlara yönlendirileceğini, asistanların gelen çağrılar hakkında nasıl uyarılacağını ve asistanlara yönlendirilen çağrılardan hangilerinin incelenmek üzere yöneticiye sunulacağını belirleyebilir.

```
<config>
<services>
<executive-assistant enabled="%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%"/>
```


Cisco’ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	False	doğru, yanlış	Boss-Admin özelliğini etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın.

NOT: Boss-Admin (Yönetici Asistanı) desteği özelliği Paylaşılan Hatlar ile birlikte kullanılamaz.

6.2.4 SIP Çağrılarını Toplantıya Iletme (yalnızca Webex Calling)

Istemci, devam eden bir SIP çağrısını Webex Calling aracılığıyla bir toplantıya iletme işlevi sağlar. Standart bir geçici konferans yerine bu işlevi kullanarak, kullanıcı toplantı sırasında video ve ekran paylaşımını kullanabilecektir.

```
<config>
<services><calls>
       <escalate-to-webex-meeting
enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	False	doğru, yanlış	Escalate to Webex Meeting menü seçeneğini etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın.

6.2.5 Masa Telefonu Kontrolü Çağrısı – Otomatik Yanıtlama

Otomatik cevaplama, kullanıcının istemcide giden aramalar için Masa Telefonu Kontrolü'nü (DPC) kullanarak MPP telefonlarını sıfır dokunuşla cevaplama ile yönetmesini sağlar.

Seçilen MPP telefonu giden DPC çağrısı için ses/görüntü taşıyacaktır.

Otomatik yanıt, birincil ve birincil olmayan hazır cihazlarda çalışabilir. Kullanıcının eşleştirilebilecek birden fazla kayıtlı masa telefonu varsa, yalnızca seçilen/eşleştirilen cihaz otomatik yanıt verecektir.

```
<config>
<services><calls>
<deskphone-control auto-answer="%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	doğru	doğru, yanlış	"true" olarak ayarlandığında, masa telefonu kontrolü otomatik yanıtlamayı etkinleştirir.

Cisco'ya Özeldir

NOT: Otomatik cevaplama DPC modundayken gelen aramaları etkilemez, böylece masa telefonu gelen aramalar için çalar.

6.2.6 Sesli Bildirim ile Otomatik Yanıtlama

Bu özellik, gelen çağrı talebinde belirtilmişse, yerel cihazlar için otomatik gelen çağrı yanıtlama desteğini etkinleştirir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT%	False	doğru, yanlış	"true" olarak ayarlandığında, arka uçtan talep edilmesi halinde otomatik gelen çağrı yanıtlamayı etkinleştirir.

6.2.7 Masa Telefonu Kontrolü - Orta Çağrı Kontrolleri - Konferans

Bu özellik, başka bir konumda sonlandırılan uzak (XSI) çağrılar için Konferans ve Birleştirme seçeneklerini etkinleştirir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT%	False	doğru, yanlış	“True” olarak ayarlandığında, başka bir konumda sonlandırılan uzak (XSI) çağrılar için Konferans ve Birleştirme seçeneklerini etkinleştirir.

6.2.8 Çağrı Alma Bildirimleri

Çağrı karşılama bildirimleri, kullanıcının izlemek üzere yapılandırdığı bir kullanıcıya gelen bir çağrı olduğunda bunu öğrenmesini sağlar. Çağrı Alma grubu ve Meşgul Lamba Alanı hizmetleri aracılığıyla yapılandırılan izleme listeleri için çağrı alma bildirimleri alınabilir.

Çağrı Alma bildirimleri, izlenen kullanıcılar fiziksel olarak birbirlerine yakın olmadıklarında ve iş arkadaşlarının telefonunun çaldığını duyamadıklarında kullanışlıdır.

6.2.8.1 Meşgul Lambası Alanı

Masaüstü Webex uygulaması, Meşgul Lamba Alanı (BLF) izleme listesindeki bir üyenin uyarı durumunda gelen bir çağrısı varsa bir bildirim görüntüler. Bildirim, arayan ve gelen aramayı alan kullanıcı hakkında bilgi içerir ve aramayı cevaplama, sessize alma veya bildirimi görmezden gelme seçenekleri sunar. Gelen çağrının kullanıcı tarafından cevaplanması yönlendirilmiş çağrı almayı başlatır.

43.4 Sürümünden itibaren, BLF tarafından izlenen kullanıcıların listesi, Çağrı için Çoklu Çağrı Penceresinde (MCW) kullanılabilir (yalnızca Windows için kullanılabilir). BLF listesinin MCW'ye entegrasyonu şunları içerir:

Cisco’ya Özeldir

- Gelen aramaları, aramayı cevaplama veya uyarıyı görmezden gelme seçeneği ile izleyin.
- BLF kullanıcılarının tam listesine bakın.
- Kullanıcıların mevcudiyetini izleyin - zengin mevcudiyet yalnızca Webex Cloud yetkisine sahip kullanıcılar için kullanılabilir. Temel (telefon) iletişim durumu yalnızca BroadWorks kullanıcıları tarafından kullanılabilir.
- BLF kullanıcısı ile bir çağrı başlatın.
- Bir BLF kullanıcısı ile sohbet başlatın - yalnızca Webex Cloud yetkisine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
- Kişi olarak BLF kullanıcısını ekleyin.

```
<config>
  <services>
    <calls>
      <busy-lamp-field enabled="%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%">
        <display-caller enabled="%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
        <notification-delay time="%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	False	doğru, yanlış	Meşgul Lamba Alanı izlemeyi ve çağrıları cevaplayabilen diğer kullanıcılar için çalma bildirimini etkinleştirir.
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Zil bildiriminde arayan ekran adının/numarasının görüntülenmesini etkinleştirir.
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	0	0-60	Zil bildiriminin kullanıcıya gösterilmeden önce kaç saniye geciktirileceğini kontrol eder.

NOT: Bu özellik, Yönlendirilmiş Çağrı Alma hizmetine bağlıdır.

6.2.8.2 Çağrı Alma Grubu (yalnızca Webex Calling)

Sürüm 44.2itibarıyla, Webex uygulama Webex Calling dağıtımı için Grup Çağrı Alma (GCP) Bildirimleri için destek ekler. Çağrı Alma grubu aracılığıyla izlenen kullanıcılardan herhangi birine gelen çağrılar için kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlar.

Bir Çağrı Toplama grubunun parçası olan bir kullanıcıya gelen bir çağrı olması durumunda, arayan kişiye çağrıyı cevaplama şansı verilir. Control Hub üzerinden yapılandırılabilen bir GCP bildirim gecikmesi vardır. Arayan kişi çağrıyı yapılandırılan süre içinde işleme koymazsa, gruba bir GCP bildirimi gönderilir.

Aynı Çağrı Alma grubu içinde birden fazla çağrı olması durumunda, bu çağrılar alındıkları zamana göre sırayla işlenir. En eski çağrının bildirimi ilk olarak gruba iletilir ve işlendikten sonra sıradaki bildirim gruba iletilir.

Cisco'ya Özeldir

Bildirimler, Control Hub yönetici portalındaki yapılandırmaya bağlı olarak yalnızca sesli, yalnızca görsel veya sesli ve görsel olabilir. Görsel bir GCP bildirimi varsa, kullanıcı Çağrı Alma özelliğini kullanarak çağrıyı alabilir. Yalnızca sesli bildirim yapılandırılırsa, kullanıcı gelen çağrı için görsel bir bildirim görmez, belirli bir zil sesi duyar ve çağrıyı Webex uygulamasında bulunan Çağrı cevaplama menüsünden veya FAC kodunu (*98) ve dahili numarayı manuel olarak çevirerek cevaplayabilir.

Kullanıcı, uygulama ayarları aracılığıyla GCP bildiriminin sesini kapatabilir. Bu ayar tüm Çağrı Alma bildirimleri (BLF ve GCP) için geçerlidir ve varsayılan olarak bildirimlerin sesi kapatılır.

Bu özellik birincil hatlar ve kullanıcıya atanan paylaşılan veya sanal hatlar için çalışır.

```
<config>
<services><calls>
    <group-call-pickup-notifications enabled="%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%">
        <display-caller enabled="%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
        <max-timeout value="%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%"/>
    </group-call-pickup-notifications>
...
<protocols><sip>
    <lines>
        <line>
            <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
            ...
        </line>
        <line>
            <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>
            ...
        </line>
        ...
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	False	doğru, yanlış	Grup Çağrı Alma Bildirimlerini etkinleştirir
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Zil sesi bildiriminde arayanın görünen adını/numarasını görüntülemeyi etkinleştirir
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	120	5-120	Bir GCP bildiriminin kullanıcı için kullanılabilir olduğu maksimum süreyi tanımlar
%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%	False	doğru, yanlış	İlgili hattın yapılandırılmış Çağrı Toplama Grubu olup olmadığını gösterir

NOT 1: Bu Webex Calling yalnızca bir özelliktir.

NOT 2: Bu özellik, kullanıcı için yapılandırılmış olan Çağrı Alma grubuna bağlıdır.

Cisco'ya Özeldir

6.2.9 Uzaktan Kontrol Etkinlik Paketi

BroadWorks Resepsiyonist ince istemci ve Webex uygulamanın çağrı cihazı olduğu Git entegratörü gibi Tıklayarak Arama istemcileri için, uygulama bir çağrı alırken veya bekletme/sürdürme işlemiyle Webex uygulama artık uzaktan kontrol olay paketini onurlandırmaktadır.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT%	False	doğru, yanlış	"true" olarak ayarlandığında, kullanıcı için uzaktan kumandanın etkinleştirilmesi gerektiğini belirtir.

6.2.10 Çağrı Kuyruğu Temsilcisi CLID Seçimi

Müşteri temsilcileri müşterilerini aradıklarında, müşterilerin kendi kişisel/kurumsal CLID'leri yerine uygun Arama Hattı Kimliğini (CLID) görmelerini isterler. Örneğin, temsilci Mary Smith Teknik Destek çağrı kuyruğuna katılmışsa, Mary müşterileri ararken müşterilerin CLID'sini Mary Smith olarak değil Teknik Destek olarak görmesini ister.

Control Hub veya CommPilot'taki yöneticiler bir Çağrı Kuyruğu için giden CLID için kullanılacak bir veya daha fazla DNIS numarası belirleyebilir. Temsilciler daha sonra giden arama yaparken CLID olarak kullanılacak DNIS numaralarından birini seçme seçeneğine sahiptir. Webex uygulaması, temsilcilerin CLID'leri olarak hangi DNIS'i kullanacaklarını seçebilmelerini sağlar.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT%	False	doğru, yanlış	Çağrı Merkezi kuyruğu adına giden aramaları (CLID seçimi) etkinleştirir.

6.2.11 Hayatta Kalabilirlik Ağ Geçidi (yalnızca Webex Calling)

Release 43.2 ile başlayarak, Webex uygulaması Survivability çağrı modu için destek ekler. özellik etkinleştirilirse ve Webex Cloud bağlantısı yoksa, Webex uygulaması survivability modunda çalışabilir. Bu modda kullanıcı için sınırlı arama işlevi mevcuttur.

Yerel Survivability Gateway müşteri tarafından konuşlandırılır.

```
<config>
<protocols>
<sip>
<survivability-gateway enabled="%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%" fallback-
time="%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%">%BWSURVIVABILITYGATEWAY%</survivability-
gateway>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%	False	doğru, yanlış	Beka modu desteğini etkinleştirir.
%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%	30	>=30	Geri dönüş süresini belirtir (SSE'ye beka ağ geçidi)

NOT: Bu özellik, Şirket içi çözümlerden Bulut arama çözümlerine geçişte güven sağlar.

6.2.12 Çoklu Hat - Paylaşılan Hat Görünümü

42.12 Sürümünden itibaren, Webex uygulama birden fazla hat için destek ekler. Bir Webex kullanıcısı bir birincil hatta ve diğer kullanıcılarla 9 adede kadar paylaşımlı hatta sahip olabilir.

Yönetici, her bir paylaşılan hat için Paylaşılan Çağrı Görünürlüklerini ayarlamalıdır.

Webex istemcisi 12 saatlik zaman dilimi içinde hat yapılandırma güncellemelerini tespit edecek ve kullanıcıdan uygulamayı yeniden başlatmasını isteyecektir. Kullanıcının yeniden oturum açması hat güncellemelerini hemen uygulayacaktır.

43.12 Sürümünden itibaren, Webex uygulaması, başka bir kullanıcı veya başka bir cihazdaki aynı kullanıcı tarafından işlenen, paylaşılan bir hatta bekletilen bir çağrının taşınmasına (yerel olarak sürdürülmesine) izin verecek şekilde geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için *6.2.15 Çağrıyı Taşı* adresine bakın.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%	False	doğru, yanlış	Çoklu hat desteğini etkinleştirir (yapılandırılmışsa). Devre dışı bırakılırsa ("false" olarak ayarlanırsa), uygulama tarafından yalnızca yapılandırılan ilk satır kullanılır.

NOT 1: Patron-Yönetici (Yönetici-Asistan) desteği özelliği, Paylaşımlı Hatlarla birlikte kullanılamaz.

NOT 2: Ek gereksinimler için Webex-Cisco-BroadWorks-Çözüm-Kılavuzu'ndaki "Paylaşılan hat görünümü"ne bakınBroadWorks .

6.2.13 Çoklu Hat - Sanal Hatlar (yalnızca Webex Calling)

Uygulama, Webex Calling yalnızca dağıtım için Webex sanal hatları kullanan çok hatlı yapılandırmayı destekler. İşlevsel olarak, sanal hatlarla yapılandırma, paylaşılan hatların kullanıldığı çoklu hatlarla eşleşir - kullanıcı için yapılandırılmış sanal hatları görme ve bunları gelen ve giden aramalar için kullanma yeteneğine sahiptir. En fazla 9 birleşik sanal hat ve paylaşımlı hat yapılandırılabilir.

Sürüm 43.4 sanal hat desteğini genişletir ve Çağrı Parkı ve Çağrı Parkı Geri Alma özelliklerini ekler.

Cisco'ya Özeldir

43.12 Sürümünden itibaren, Webex uygulaması, başka bir kullanıcı veya başka bir cihazdaki aynı kullanıcı tarafından işlenen sanal bir hattaki bekletilen bir çağrının taşınmasına (yerel olarak sürdürülmesine) izin verecek şekilde geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için *6.2.15 Çağrıyı Taşı* adresine bakın.

Aşağıda sanal hat desteğiyle ilgili yapılandırma şablonundaki değişiklikler gösterilmektedir.

```
<config>
<protocols>
   <sip>
       <lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
          ...
          <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%">
             <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
             ...
          </line>
          <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%">
             <external-id>%BWUSEREXTID-2%</external-id>
             ...
          </line>
          ...
          <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%">
             <external-id>%BWUSEREXTID-10%</external-id>
             ...
          </line>
<protocols>
```

6.2.14 Uzaktan Sessize Alma Kontrolü Etkinlik Paketi (yalnızca Webex Calling)

Sürüm 43.9 ile başlayarak, Webex uygulaması sesli medya akışının uzaktan sessiz arama kontrolü için destek ekler. Bu, devam eden bir çağrının sessize alınmasına/sessizden çıkarılmasına olanak tanır BroadWorks Resepsiyonist ince istemcisi gibi, uygulamanın çağrı cihazı olduğu Webex Çağrı cihazı.

Bu özellik yeni SIP *x-cisco-mute-status* info paketine bağlıdır. Çağrı SIP INVITE oturumu kurulurken *Recv-Info:x-cisco-mute-status* başlığı alınırsa, sesli çağrı oturumunun sessiz durumunda bir güncelleme (yerel veya uzak) olduğunda, Webex uygulaması SIP INFO'yu *Info-Package:x-cisco-mute-status;muted=true* (veya *muted=false*) ile geri gönderir; burada muted parametresi ses medya akışının güncellenmiş durumunu temsil eder.

Sessize alma veya sesi açma yerel olarak veya uzak bir konumdan tetiklenebilir. Uzaktan güncelleme, *Olayı ile bir SIP NOTIFY'yi tetikler: mute* (veya *unmute*) Uygulama Sunucusundan Webex uygulamasına gönderilecek. Webex uygulaması uzak isteği onurlandırır ve ses medya akışı durumunun güncellenmesinden sonra *Info-Package:x-cisco-mute-status;muted=true* (veya *muted=false*) ile bir SIP NOTIFY geri gönderir.

```
<config>
<services>
   <calls>
       <remote-mute-control enabled="%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%"/>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%	False	doğru, yanlış	“true” olarak ayarlandığında, uzaktan sessize alma çağrı kontrolü kullanıcı için etkinleştirilir.

6.2.15 Çağrıyı Taşı

Webex uygulaması, başka bir konumda sonlandırılan VoIP çağrılarının çağrı izleme ve çağrı kontrolünü sağlar. Bu, şu anda yalnızca kullanıcının birincil hattı için kullanılabilir.

43.12 Sürümünden itibaren, Webex uygulaması paylaşılan ve sanal hatlar için başka bir konumda sonlandırılan çağrıları gösterecek şekilde geliştirilmiştir. Bu tür aramalar bilgi amaçlı olarak ve kontrol etme seçeneği olmadan devam eden aramalar alanında görünür. Yalnızca böyle bir çağrı beklemeye alınırsa, kullanıcı bunu seçerek yerel cihaza taşıyabilecek ve çağrı ekranından devam ettirebilecektir. Bu mekanizma, çağrı aynı kullanıcı tarafından başka bir konumda veya aynı hattı kullanan başka bir kullanıcı tarafından yapıldıysa kullanışlıdır.

Webex uygulamasının bekletilen bir aramayı eşleştirilmiş bir cihaza taşımasının mümkün olmadığını unutmayın. Kullanıcı bir cihazla eşleştirilmişse, önce bağlantıyı kesmesi gerekir ve ardından bekletilen aramayı yerel olarak devam ettirebilir.

Paylaşılan ve sanal hat için çağrı izleme, SIP call-info olay paketine bağlıdır.

Kullanıcının birincil hattı için çağrıların izlenmesi XSI olaylarına (Gelişmiş Çağrı olay paketi) bağlıdır ve bu çağrılar için bir çağrının yerel cihaza taşınması mümkün değildir. Bu tür çağrılar için kullanıcı Çağrı Çekme (*6.1.22 Çağrı Devretme*) özelliğini kullanabilir. Çağrı çekme sadece kullanıcının son aktif çağrıları için çalışırken, paylaşımlı ve sanal hatlar için olan mekanizma kullanıcının beklemeye alınan tüm çağrıları için çalışır.

1. Kullanım durumu 1:
    a. Alice, Bob'un hattını Masaüstü ve Masa telefonu profilleri için atamıştır.
    b. Alice, Masaüstü telefonu aracılığıyla Charlie ile bir görüşme yapıyor - Alice devam eden görüşmeyi Masaüstü uygulamasında görebilir.
    c. Alice, Masaüstü telefonundan aramayı beklemeye alır - arama Alice tarafından Masaüstü uygulamasından devam ettirilebilir.
2. Kullanım durumu 2:
    a. Alice, Bob'un hattını Masaüstü ve Masa telefonu profilleri için atamıştır.
    b. Bob'un Charlie ile bir çağrısı var - Alice devam eden çağrıyı Masaüstü uygulamasında görebilir.
    c. Bob, Charlie ile görüşmeyi beklemeye alır - Alice, Masaüstü uygulamasından Charlie ile görüşmeye devam edebilir.
3. Kullanım durumu 3:
    a. Alice, Bob'un hattını Masaüstü ve Masa telefonu profilleri için atamıştır.
    b. Alice, Masaüstü uygulamasından Masaüstü telefonu ile eşleştirilir.
    c. Bob'un Charlie ile bir çağrısı var - Alice devam eden çağrıyı Masaüstü uygulamasında görebilir.

Cisco’ya Özeldir

d. Bob, Charlie ile çağrıyı beklemeye alır – Alice, Masaüstü uygulamasından Charlie ile çağrıyı sürdüremez.

e. Alice Masaüstü uygulamasının Masaüstü telefonla bağlantısını keser - Alice Masaüstü uygulamasından Charlie ile görüşmeye devam edebilir.

```
<config>
<services><calls>
    <call-move>
         <move-here enabled="%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	False	doğru, yanlış	Yerel cihazda çağrı taşımayı etkinleştirir. Çok hatlı kullanım durumunda konumlar/kullanıcılar arasında bekletme/devam ettirme için kullanılır.

Cisco'ya Özeldir

6.3 Yalnızca Mobil Özellikler

6.3.1 Acil Çağrı

Webex Cisco için BroadWorks Yerel Acil Durum Aramasını destekler.

Özellik etkinleştirildiğinde, giden bir VoIP çağrısı başlatılırken, uygulama aranan numarayı analiz eder ve yapılandırılan acil durum numaraları listesiyle karşılaştırır. Numara acil bir numara olarak tanımlanırsa, uygulama yapılandırılmış arama davranışını yürütür. Bu , *dial-sequence* etiketi kullanılarak yapılandırılabilir.

Desteklenen modlar şunlardır:

- *cs-only* - İstemci, acil durum çağrılarını yalnızca şebeke mevcutsa hücresel şebeke üzerinden yapar.
- *cs-first* - Bir acil durum çağrısı başlatıldığında, istemci mevcut cihazın bağlı olduğu ağ türünü kontrol eder. Hücresel ağ kullanılabilir durumdaysa, istemci aramayı hücresel ağ üzerinden yapar. Hücresel ağ mevcut değilse ancak hücresel veri/WiFi ağı mevcutsa, istemci aramayı hücresel veri/WiFi ağı üzerinden VoIP araması olarak yapar. Ayrıca, acil durum çağrısı hücresel ağ üzerinden yapıldıysa, istemci kullanıcıya acil durum çağrısını VoIP olarak yeniden denemesini önerir.
- *Yalnızca voip* – Istemci, hücresel veri/WiFi ağı mevcutsa acil durum çağrılarını yalnızca VoIP olarak yapar.
- *cs-voip* - İstemci, cihazın yerel devre anahtarlamalı (CS) çağrı olarak başlatıp başlatamayacağını analiz eder (CS ağının mevcut olup olmadığını dikkate almadan). Cihaz yerel bir arama başlatabiliyorsa, acil durum numarası acil CS araması olarak çevrilir. Aksi takdirde, arama VoIP olarak çevrilir.

> **NOT**: VOIP araması devre dışı bırakılırsa, acil arama sırası (%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%) için tek anlamlı değer cs-only'dir.

Oturum açma sırasında kullanıcıya bir acil durum çağrıları sorumluluk reddi mesajı gösterilir. Yapılandırma seçenekleri aracılığıyla kontrol edilmez.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	False	doğru, yanlış	Acil çağrı algılamayı etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın. Varsayılan değer boştur.
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	cs-only	cs-only, cs-first, voip-only, cs-voip	Acil aramalar için arama sırası modunu kontrol eder.
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	“911,112”	CSV listesi	CSV acil durum numarası listesi. Örnek: 911,112

Cisco’ya Özeldir

6.3.2 Çağrılar için Anlık Bildirimler

Gelen bir çağrı alındığında, mobil istemci ilk olarak bir anlık bildirim (PN) alır. SIP REGISTER oturumunun ne zaman kurulacağını kontrol etmek için kullanılabilecek bir yapılandırma parametresi vardır:

1. Anlık bildirim alındığında, VEYA
2. Çağrı kullanıcı tarafından kabul edildiğinde.

İkinci yaklaşım tavsiye edilmektedir. Ancak, ilk durumla karşılaştırıldığında, çağrı kurulmadan önce biraz gecikme ekler.

iOS 13 gereksinimlerine göre, VoIP PN'ler yalnızca gelen çağrılar için kullanılmalıdır. Çağrı ile ilgili diğer olaylarda normal PN'ler kullanılmalıdır.

Bu gereksinimi karşılamak için yeni PN kayıt API'si tanıtıldı ve Uygulama Sunucusuna ilgili yamanın uygulanması gerekiyor. Arka uç iOS 13 PN'lerini destekleyecek şekilde yapılandırılmamışsa yapılandırma parametresi, çağrıyla ilgili tüm olayların VoIP PN'leri aracılığıyla gönderildiği eski anlık bildirimlerin kullanımını zorunlu kılmak için kullanılabilir.

Çalan bir çağrı arayan tarafından başka bir konumda kabul edildiğinde, arayan tarafından kapatıldığında veya örneğin Sesli Mesaja yönlendirildiğinde Uygulama Sunucusu (AS) tarafından gönderilen bir Anlık Bildirim vardır. iOS 13 ile bu tür Anlık Bildirim artık normal bir bildirimdir ve bazı kısıtlamalar vardır. Apple Push Bildirim Hizmeti (APNS) tarafından geciktirilebilir veya hatta hiç teslim edilmeyebilir. Eksik veya gecikmiş Çağrı Güncelleme PN'lerini ele almak için, maksimum çalma süresini kontrol etmek üzere yapılandırılabilir bir çalma zaman aşımı eklenmiştir. Maksimum çalma süresine ulaşılırsa, arayan kişi için çalma durdurulur ve çağrı cevapsız olarak değerlendirilir. Arayan tarafta, Uygulama Sunucusunda (AS) yapılandırılan çalma-cevap yok ilkesi yürütülene kadar çağrı çalma durumunda kalabilir.

Uygulama davranışını tutarlı tutmak için, yapılandırılabilir zil sesi zamanlayıcısı hem Android hem de iOS için geçerlidir.

Gelen bir çağrı Anlık Bildirim olarak alındığında çağrı reddetme davranışını belirtmek için ayrı bir yapılandırma seçeneği eklenmiştir. Istemci, çağrıyı yoksaymak veya reddi "doğru" veya "yanlış" olarak ayarlanarak Xsi üzerinden sunucuya yanıt vermek için yapılandırılabilir. Bu durumda, atanan Cisco BroadWorks çağrı işleme hizmetleri uygulanır. Eğer "decline_false" yapılandırılmışsa, çağrı, çağrı sahibi vazgeçene veya cevapsızlık zamanlayıcısı sona erene kadar çalmaya devam eder ve ilgili çağrı işleme hizmetleri başlar. "decline_true" yapılandırılmışsa, reddetme nedeni çağrı işlemeyi belirtir. Reddetme nedeni "meşgul" olarak ayarlanırsa, sunucu derhal meşgul tedavi hizmetini zorlar. "temp_unavailable" yapılandırılmışsa, geçici olarak kullanılamayan tedavi hizmeti uygulanır.

```
<config>
<services>
    <push-notifications-for-calls enabled="true"
    connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"
    ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%"/>
    <calls>
        <reject-with-xsi mode="%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%"
        declineReason="%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%"/>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	False	doğru, yanlış	SIP REGSITER oturumunun ne zaman kurulacağını kontrol eder - gelen çağrı için bir Anlık Bildirim alındığında veya kabul edildiğinde.
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	35	[0-180]	PN aracılığıyla alınan çağrılar için maksimum gelen çağrı çalma süresini kontrol eder. Verilen süre içinde herhangi bir CallUpd PN alınmazsa, çağrı cevapsız olarak değerlendirilir.
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	decline_false	ignore, decline_true, decline_false	Çağrı reddetme davranışını belirtir.
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	meşgul	meşgul, temp_unavailable	Reddetme modu "decline_true" olarak ayarlanmışsa, çağrı reddetme nedenini belirtir.

6.3.2.1 MWI

MWI özelliği etkinleştirildiğinde, Mobil Webex istemcisi, kullanıcının sesli postasıyla ilgili güncellemeleri almak ve onu bilgilendirmek için MWI Anlık Bildirimine abone olur.

Bildirim sayısını azaltmak ve gereksiz dikkat dağınıklığını önlemek için MWI Anlık Bildirimleri bazı durumlarda bastırılır. Örneğin, kullanıcı Sesli Posta mesajlarını dinlerken veya Mobil Webex istemcisinden okundu olarak işaretlerken (okunmamış sayı azalır). Bunu kontrol etmek için yapılandırılabilir bir seçenek yoktur.

MWI hakkında daha fazla bilgi için *6.1.27 Sesli Posta, Görsel Sesli Posta, Bekleyen Mesaj Göstergesi* bölümüne bakın.

6.3.2.2 Çalma Sıçraması

BroadWorks hizmetler (DND gibi), gelen yönlendirildiğinde zil hatırlatıcıları gönderebilir. - Webex Mobil istemci, Çalma Sıçraması Anında Iletme Bildirimlerini etkinleştirmek ve kullanıcılar tarafından tetiklendiğinde bunları kullanıcıya sunmak için yapılandırılabilir BroadWorks.

```
config>
<services>
<ring-splash enabled="%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%	False	doğru, yanlış	BroadWorks yapılandırmasında Zil Sıçramasını etkinleştirir.

Cisco'ya Özeldir

6.3.2.3 Teslimat Modu (yalnızca Webex Calling)

Webex uygulaması, APNS/FCM'ye yapılan aramalara ilişkin anlık bildirimleri iletmek için Notification Push Server'ı (NPS) kullanır. Uygulamanın 45.2 sürümü, Webex artık çağrıyla ilgili anında iletme bildirimlerinin APNS/FCM'ye nasıl iletileceğini yapılandırmak için üç farklı teslimat modunu desteklemektedir:

- nps - NPS'yi kullanan mevcut mekanizma
- bulut - Cisco Webex Cloud mikro hizmetini kullanan gelişmiş mekanizma
- harici - üçüncü taraf sistemi kullanan bir mekanizma. Üçüncü taraf sistemin Cisco WebHooks motoru ile entegrasyonunu gerektirir

```
<config>
<services><calls>
<push-notifications-for-calls enabled="true"
      connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"
      ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%"
      delivery-mode="%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%">
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	nps	nps, bulut, harici	Aramalar için anlık bildirimlerin teslim modunu belirtir.

6.3.3 Tek Uyarı

Mobil Tek Uyarı özelliği, BroadWorks Mobilite hizmetinden yararlanan sabit mobil yakınsama (FMC) / Mobil Ağ Operatörü (MNO) dağıtımları için tasarlanmıştır. Bu olmadan, Webex istemcisinde oturum açtığında ve gelen bir çağrı aldığında, kullanıcı aynı anda iki çağrı alacaktır - bir yerel ve bir Anında Bildirim (VoIP) çağrısı. Özellik etkinleştirildiğinde, uygulama oturum açarken kullanıcının BroadWorks Mobilite konumunda Mobilite uyarısını devre dışı bırakır ve oturumu kapatırken uyarıyı etkinleştirir. Bu özelliği kullanmada önemli bir ön koşul, kullanıcının BroadWorks Mobilite hizmetinin atanmış olması ve tam olarak bir konumun yapılandırılmış olmasıdır.

```
<config>
<services><calls>
<single-alerting enabled="%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	False	doğru, yanlış	Tekli Uyarıyı etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın.

Cisco'ya Özeldir

6.3.4 Aramak için Tıklayın (Geri Arama)

Giden Arama için Tıklama, son kullanıcının kişisel Devre Anahtarlamalı cep telefonundan arama yapabilmesini ve arama hattı kimliği olarak iş DN'sini iletmesini sağlar.

Mobil Webex istemcisi, BroadWorks Anywhere hizmetini kullanarak Aramak için Tıkla (Geri Arama) çağrılarını destekler. BroadWorks Uygulamadaki her yerde konumlara Webex Tek Numarayla Ulaşma (SNR) konumları denir.

Özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcılar cihaz eşleştirme menüsünden SNR konumunu seçebilir. SNR konumu ile eşleştirildiğinde, tüm giden aramalar Tıkla Ara (Geri Ara) aramaları kullanılarak başlatılır. Çifte uyarıyı önlemek için, gelen aramalar için Anlık Bildirimler devre dışı bırakılır.

Bir kullanıcı Aramak için Tıkla aramasını başlattığında, seçilen SNR konumunda gelen aramayı bekleme bilgilerini içeren giden arama ekranını görecektir. Bu ekran yapılandırılabilir zamanlayıcıya göre otomatik olarak kapanır.

Bir SNR konumuyla bağlantı kesildiğinde, uygulama gelen aramalar için Anında Bildirimler için tekrar kaydolur.

```
<config>
<services>
  <dialing>
    <call-back enabled="%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%"
timer="%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	False	doğru, yanlış	Aramak için Tıkla (Geri Arama) aramalarını etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın.
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	10	[3-20]	Geri Arama ekranının otomatik olarak kapatılmasından önceki saniye sayısını kontrol eder.

6.3.5 MNO Desteği

6.3.5.1 Yerel Çevirici ile Arama

Bu özellik, BroadWorks Mobilite (BWM) hizmetinden yararlanan Mobil Ağ Operatörü (MNO) dağıtımları için destek ekler. Kullanıcının kendisine BroadWorks Mobilite hizmetinin atandığı ve en az bir konumunun yapılandırılmış olduğu varsayılır.

Kullanıcının yerel çevirici aracılığıyla çağrı başlatma yeteneği **yerel** yapılandırma etiketi tarafından kontrol edilir. Etkinleştirilirse, uygulama yerel çeviriciyi başlatır ve aramayı yapar. Ayrıca, VoIP aramalarının kullanılabilirliği **voip** etiketi tarafından kontrol edilir - dağıtım gereksinimlerine bağlı olarak VoIP aramaları etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

VoIP ve Yerel arama etkinleştirilmişse, kullanıcı hangi seçeneğin kullanılacağını seçebilecektir.

<dialing-mode> etiketi, kullanıcıların gelen ve giden aramaların nasıl başlatılacağını/alınacağını seçip seçemeyeceğini kontrol eder. Hem yerel hem de VoIP aramasının etkinleştirilmesini gerektirir.

Cisco'ya Özeldir

43.12 Sürümünden itibaren, yerel arama yapılandırması genişletilerek giden çağrı numarasına önceden eklenmiş özel bir ön ek olanağı sağlanır. Bu, Webex uygulamasından başlatılan hücresel aramalar için, yalnızca aranan numara bir FAC kodu ile başlıyorsa geçerlidir.

Bu özellik, çağrıların entegre Cisco BroadWorks Uygulama Sunucusuna yönlendirilmek yerine FAC kodlarının Telekom arka ucu tarafından işlenebileceği MNO dağıtımlarını kullanan müşteriler için kullanışlıdır. Yeni <fac-prefix> etiketi <dialing><native> bölümü altına eklenmiştir ve Telekomlar bu sorunu çözmek için bunu kullanabilir.

```
<config>
<services>
  <dialing>
    <voip enabled="%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%"/>
    <native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility-
dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%">
      <fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%"/>
    </native>
    <dialing-mode enabled="%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%" default="%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	doğru	doğru, yanlış	VoIP arama seçeneğini etkinleştirmek için "true" olarak ayarlayın.
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	False	doğru, yanlış	Yerel çağrı seçeneğini etkinleştirmek için “true” olarak ayarlayın.
%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%	False	doğru, yanlış	Tercihler'deki Çağrı Ayarları aracılığıyla kullanıcı tarafından çağrı modu seçimini etkinleştirir.
%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%	voip	voip, yerli	Seçilen varsayılan çağrı modunu belirtir.
%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%	False	doğru, yanlış	Yerel çağrının kullanılabilirliğinin, kullanıcı için yapılandırılan BroadWorks Mobilite hizmeti atamasına ve Mobilite Konumuna bağlı olup olmayacağını kontrol eder.
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	*boş*	Dize	FAC kodu ile başlayan bir numaraya giden çağrı hücresel çağrı olarak başlatılırsa eklenmesi gereken öneki belirtir. Varsayılan olarak, hiçbir FAC öneki tanımlanmamıştır ve etiket boştur.

NOT 1: **voip ve native çağrılarından en az biri etkinleştirilmelidir.**

NOT 2: Yalnızca **yerel** çağrısı etkinleştirilirse, MNO dağıtımlarında, istemcinin BWM uyarısını devre dışı bırakmasını önlemek için tek uyarının devre dışı bırakılması önerilir.

NOT 3: Hem **native** hem de **voip** aramaları etkinleştirilirse, MNO dağıtımlarında, çift uyarıyı önlemek için tek uyarının etkinleştirilmesi önerilir.

Cisco’ya Özeldir

6.3.5.2 Çağrı Ortası Kontrolleri

Bu özellik, Mobil istemcinin Webex Cisco'ya sabitlenmiş mobil cihazda XSI yerel çağrıları BroadWorks aracılığıyla kontrol etmesine olanak tanır. XSI Çağrı Kontrolleri yalnızca şu durumlarda kullanılabilir:

- BroadWorks Mobilite (BWM) hizmeti kullanıcıya atanmış,
- Yapılandırılmış sadece tek bir BMW Mobil Kimliği vardır,
- Yerel arama modu kullanıcı tarafından seçilir (daha fazla bilgi için *6.3.5.1 Yerel Çevirici ile Arama bölümüne bakın),*
- BroadWorks üzerinde BMW hizmetinden geçen,
- Mobil cihazda devam eden bir hücresel arama var.

Sürüm, 43.10 danışmanlık aktarımının daha iyi işlenmesini, uygulamada sunulan iki hücresel çağrı arasında ilişkilendirme oluşturmayı ve kullanıcıya aktarımı tamamlaması için bir seçenek sunmayı Webex ekler. Ayrıca, kullanıcının aynı cihazda iki bağımsız hücresel araması varsa, aktarım menüsü, aralarında herhangi bir ilişki kurulmamış olsa bile birinin diğerine aktarılmasına izin verecek şekilde geliştirilmiştir.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT%	False	doğru, yanlış	MNO ortamı için XSI çağrı kontrolünü etkinleştirir.
%XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT%	MNO_Access	MNO_Access, MNO_Network	Uygulama tarafından kullanılan XSI MNO dağıtım türünü kontrol eder. Olası değerler: ▪ MNO_Access - aşağıdaki düğümde tanımlanan cihaz türlerine sahip tüm uzak (XSI) çağrıları gösterir. ▪ MNO_Network - tüm uzak (XSI) çağrıları gösterir.
%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT%, %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT%, %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT%	“”	Dize	MNO_Access dağıtım türünde kullanılması gereken cihaz türü ad(lar)ı.
%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	XSI mobil aramalarında Çağrı Bekletme eyleminin kullanıcı için kullanılabilir olup olmayacağını kontrol eder.

Cisco’ya Özeldir

6.3.5.3 Giden Çağrı Hattı Kimliği (CLID) – Çift Kişilik

Mobile Release 42.12 ile Webex uygulaması, kullanıcıların giden bir arama başlattıklarında uzak tarafa sunulan Arama Hattı Kimliklerini (CLID) seçmelerine olanak tanır.

Kullanıcı, Cisco BroadWorks Mobility ile Mobil Ağ Operatörü (MNO) dağıtımları için tipik yapılandırma yapılandırılmışsa ve Yerel çağrı etkinleştirilmişse kullanıcı, aradığı kişilere hangi kimliğin sunulacağını seçebilir. Kullanıcı iş veya kişisel kimliğini seçebilir. Ayrıca kendi kimliğinizi gizleme ve çağrının Anonim olarak sunulması seçeneği de bulunmaktadır.

VoIP aramaları için, kullanıcının CLID'sini kontrol etme seçeneği de vardır. Bu durumda mevcut seçenek sadece kimliğini gizleyip gizlemeyeceğini kontrol etmektir.

Persona yönetimi ve CLID engelleme ayrı yapılandırma seçenekleri aracılığıyla kontrol edilir.

```
<config>
<services>
<dialing>
   <calling-line-id-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
   <mobility-persona-management
enabled="%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	False	doğru, yanlış	Çağrı hattı kimliği dağıtımı engellemeyi etkinleştirir. Kullanıcı için tüm giden çağrı türleri için geçerlidir.
%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%	False	doğru, yanlış	Dağıtım türü MNO_Access veya MNO_Network olarak yapılandırıldığında, Yerel çağrılar için kişisel yönetimi etkinleştirir. (BroadWorks Taşınabilirlik yerel çağrılar için kullanılır ve tüm yerel çağrılar BroadWorks üzerine sabitlenir)

6.3.5.4 Yerel Aramalar için Bildirim

MNO ile konuşlandırılan kullanıcılar için bu özellik, Webex uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilen yerel aramalar için bir bildirim başlığı ekler. Bu bildirim, çağrı kurulduktan sonra Uygulama Sunucusu tarafından gönderilen anlık bildirime dayanır.

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT%	doğru	doğru, yanlış	MOBILE_CALL_INFO anlık bildirimi için aboneliği etkinleştirir.

Cisco'ya Özeldir

6.3.5.5 Yerel Çağrıyı Birleşik Toplantıya Taşı

MNO ile konuşlandırılan kullanıcılar için bu özellik, 1:1 görüşmenin her iki tarafı için de (diğer taraf Webex kullanıcısı olmasa bile) yerel bir sesli aramanın toplantıya yükseltilmesine olanak tanır. Uzaktaki kullanıcı bir Webex kullanıcısıysa, toplantıya girdikten sonra taraflar şunları yapabilecektir:

- Toplantı Sohbetinde Webex adresini başlatın
- Video Ekle (sesin yerel aramada devam edeceğini unutmayın)
- Ekran / içerik paylaşma
- Tetikleyici Toplantılar kaydı

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	False	doğru, yanlış	Güç Açmayı etkinleştirir (Davet Et ve Buluş, Görüntülü Buluş eylemleri).

6.3.5.6 MNO Mobilite - Çağrı Içi Pencere Öğesi

Android uygulamasının (Mobil ve Tablet) 43.7 sürümü Webex resmi olarak yeni bir çağrı kontrolü pencere öğesini (baloncuk) kullanıma sunarak Cisco'ya sabitlenmiş yerel çağrılar için Mobilite hizmeti kullanılarak ek çağrı kontrolü sağlarBroadWorks. Widget, Yerel Kullanıcı Arayüzünün üstünde görüntülenecek ve kullanıcının aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacaktır:

- Duraklat/Sürdür
- Kör/Danışmalı Aktarım- kullanıcıyı Webex uygulamasındaki aktarım iletişim kutusuna yerleştirir.
- Transferi Tamamla - danışmanlık transferini tamamlama seçeneği sunar (Yayın 43.10)
- Video Toplantısı - tarafları bir Webex Toplantısına taşır.
- Çağrıyı sonlandır

```
<config>
<services><calls>
       <hold xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%" widget-
enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%"/>
       <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi-
enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" widget-
enabled="%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%" type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%"/>
       <escalate-to-webex-meeting
enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" widget-
enabled="%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrı Widget'ında Hold eyleminin kullanılabilirliğini kontrol eder.
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrı Pencere Öğesindeki Aktarma ve Aktarımı Tamamla eylemlerinin kullanılabilirliğini kontrol eder.
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	doğru	doğru, yanlış	Çağrı Widget'ındaki Video Toplantısı eyleminin kullanılabilirliğini kontrol eder.

6.3.6 Gelen Arayan Kimliği

44.2 sürümü, kullanıcıya sunulan iletişim bilgilerini isim ve numaraya göre kontrol etme özelliği ekler. Gelen arama ekranında ve gelen arama bildiriminde kullanıcıya sunulan bilgileri ve cevapsız arama bildirimlerini kontrol etmek için iki yapılandırma seçeneği eklenmiştir.

6.3.6.1 Gelen Çağrı Ekranı

Gelen çağrı ekranında veri görüntüleme söz konusu olduğunda Android ve iOS arasında platform farkları vardır. Gelen çağrı için bilgi görüntüleyen yerel deneyim aşağıdaki gibidir:

- Android: Gelen çağrı ekranında hem adı hem de numarayı gösteren iki ayrı alan vardır
- iOS: Adı veya numarayı gösteren yalnızca bir alan vardır, her ikisi de uygunsa ad önceliklidir

iOS Webex uygulamasının çağrı ekranında adın yanında numarayı göstermesini sağlamak için gelen çağrılar için yeni yapılandırma seçeneği kullanılabilir (biçim: *İsim (Numara)*). Android Webex uygulaması davranışı etkilenmez.

6.3.6.2 Gelen Çağrı Bildirimi

Bazı durumlarda, gelen arama kullanıcıya bildirim olarak sunulur. Sınırlı alan nedeniyle, numara her zaman orada görüntülenmez.

Gelen aramalar için yeni yapılandırma seçeneği, gelen arama bildirimlerinde görüntülenen bilgileri de kontrol eder. Etkinleştirilmişse ve hem isim hem de numara mevcutsa, Webex uygulaması numarayı ismin yanına ekleyecektir (format: *İsim (Numara)*). Bu, uygulamanın Webex hem Android hem de iOS için geçerlidir.

6.3.6.3 Cevapsız Çağrı Bildirimi

Cevapsız çağrı bildirimleri için ek bir yapılandırma parametresi eklendi. Gelen arama bildirimlerine benzer şekilde uzak taraf bilgilerini kontrol etmek için kullanılabilir, numaranın uzak kullanıcının görünen adına eklenmesine ve cevapsız arama bildiriminde sunulmasına izin verir. Bu, uygulamanın Webex hem Android hem de iOS için geçerlidir.

```
<config>
<services><calls>
   <caller-id>
```


Cisco'ya Özeldir

```
<incoming-calls>
   <append-number enabled="%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
</incoming-calls>
<missed-calls>
   <append-number enabled="%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
</missed-calls>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	False	doğru, yanlış	Gelen çağrı ekranındaki numaraya (yalnızca iOS) ve bildirimler eklenip eklenmeyeceğini kontrol eder.
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	False	doğru, yanlış	Cevapsız çağrı bildiriminde numaranın ada eklenip eklenmeyeceğini kontrol eder.

NOT: Numara bir ekran adı olarak teslim edilirse veya ekran adı numara ile biterse, Webex uygulaması yinelemeyi önleyecek ve numarayı yalnızca bir kez gösterecektir.

6.4 Kişisel Yardımcı (Uzakta İletişim Durumu)

Sürüm 44.11 ile, Mobil Webex uygulaması Cisco BroadWorks Kişisel Yardımcı (PA) hizmetiyle entegrasyon ekler. Kullanıcının Dışarıdaki varlığı ile birlikte çalışır ve PA durumunun Webex Cloud varlığı ile senkronize edilmesini gerektirir.

PA hizmeti kullanıcıya, aranan tarafın müsait olmama nedenini arayanlara bildirme seçeneği sunar, isteğe bağlı olarak aranan tarafın ne zaman geri döneceği ve aramayla ilgilenecek bir görevli olup olmadığı hakkında bilgi sağlar.

PA etkinleştirilmişse, kullanıcı için Dışarıda bulunma seçeneği kullanılabilir olacaktır. Cisco BroadWorks tarafında PA yapılandırmak için kullanılabilir. Özellik etkinleştirildiğinde, kullanıcılar kullanıcının PA durumu ve yapılandırılan süre ile birlikte Uzakta bulunma durumunu göreceklerdir.

Kullanıcı sadece manuel PA konfigürasyonunu yapılandırabilir. PA hizmetini etkileyen herhangi bir program varsa, mevcudiyet Kişisel Asistan Durum Senkronizasyonu aracılığıyla güncellenecektir. Ancak, Webex uygulaması program yapılandırmasını ve PA'yı etkileyen programları göstermez.

```
<config>
<services>
<personal-assistant enabled="%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%"/>
```

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	false	doğru, yanlış	Dışarıda bulunma özelliğinin kullanıcı için kullanılabilir olup olmadığını kontrol eder.

Cisco'ya Özeldir

NOT 1: Bu özellik, Kişisel Asistan Durum Senkronizasyonunun İş Ortağı Merkezinden etkinleştirilmesini gerektirir.

NOT 2: Bu özellik henüz Webex uygulamasının Masaüstü sürümleri için mevcut değildir. Yine de, Dışarıda bulunma durumu ek Kişisel Asistan ayrıntıları olmadan doğru şekilde görüntülenecektir.

NOT 3: DND, Her Zaman Çağrı Yönlendirme veya Çağrı Yönlendirme Seçmeli hizmetleri etkinken standart Kişisel Yardımcı çağrı yönlendirme etkili olmaz.

NOT 4: Manuel Rahatsız Etmeyin ve Meşgul bulunma durumları Uzakta'ya kıyasla daha yüksek önceliğe sahiptir. Kullanıcı el kitabı bu hazır bulunma durumlarından birini etkinleştirdiğinde, Kişisel Asistanın etkinleştirilmesi hazır bulunma durumunuzun Dışarıda olarak değişmesine neden olmaz.

Cisco'ya Özeldir

7 Erken Saha Denemesi (BETA) Özellikleri

7.1 AI Codec

44.8 Sürümünden itibaren, Webex uygulaması yeni bir ses codec'i (AI Codec) desteği sunuyor. Bu ses codec'i, olumsuz ağ koşullarında daha iyi çağrı kalitesi elde etmek için kullanılır. Webex uygulamasındaki Webex Media Engine cihaz özelliklerini kontrol eder, medya kalitesini izler ve AI Codec destekleniyorsa ve yapılandırma dosyası aracılığıyla etkinleştirildiyse kullanılabilir.

AI Codec yalnızca Opus codec ile birlikte çalışır. Bu, hem Opus hem de AI Codec'inin SDP görüşmesi sırasında her iki tarafça bildirilmesi ve görüşülmesi gerektiği anlamına gelir.

```
<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
```

NOT: Bu özelliği denemek için lütfen ek özellik etkinleştirmesi için BETA ekibiyle iletişime geçin. AI codec'i, BETA ekibi tarafından izin verilene kadar reklamı yapılmayacak ve kullanılmayacaktır.

7.2 Mobil için Çoklu Hat (yalnızca Webex Calling)

Webex Calling Yalnızca dağıtım için Sürüm, 44.11 uygulamanın Mobil sürümünde çoklu hat (paylaşılan ve sanal) desteği ekler Webex . Kullanıcı için çoklu hat atama artık Masaüstü ve Mobil Webex uygulamasında kullanılabilir. Kullanıcı bir birincil hatta ve 9 adede kadar ikincil hatta sahip olabilir.
Mobil platformun özellikleri nedeniyle, kullanıcı herhangi bir hatta aynı anda iki adede kadar eşzamanlı arama yapabilir.

```
<config>
<protocols>
   <sip>
      <lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
         ...
<protocols>
```


Cisco'ya Özeldir

Etiket	Atlanırsa Varsayılan	Desteklenen Değerler	Açıklama
%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%	False	doğru, yanlış	Çoklu hat desteğini etkinleştirir (yapılandırılmışsa). Devre dışı bırakılırsa ("false" olarak ayarlanırsa), uygulama tarafından yalnızca yapılandırılan ilk satır kullanılır.

NOT 1: Arama modu etkinleştirilmişse (bkz. *6.3.5.1 Yerel Çevirici ile Arama*), çoklu hat devre dışı bırakılır.

NOT 2: Tablet sürümü için çoklu satır desteklenmez.

Cisco'ya Özeldir

8 Webex Cisco BroadWorks ve UC-One için Özel Etiketler Eşlemesi

Aşağıdaki tabloda, UC-One için eski özel etiketleriyle eşleşen Webex Cisco BroadWorks özel etiketleri listelenmektedir.

Webex için Cisco BroadWorks Etiket	Masaüstü Eski Etiketi	Mobil Eski Etiket
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	%ENABLE_REJECT_WITH_486_DESKTOP%	%ENABLE_REJECT_WITH_486_MOBILE%
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	Yok	%REJECT_WITH_XSI_MODE_MOBILE%
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	Yok	%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_MOBILE%
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	%ENABLE_TRANSFER_CALLS%	%ENABLE_TRANSFER_CALLS_MOBILE%
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	Yok	%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_MOBILE%
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_DESKTOP%	Yok
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	%MAX_CONF_PARTIES%	Yok
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	%ENABLE_CALL_PULL_DESKTOP%	%ENABLE_CALL_PULL_MOBILE%
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	Yok	%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_MOBILE%
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%MWI_MODE_WXT%	%DESKTOP_MWI_MODE%	%MWI_MODE_MOBILE%
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL%	Yok
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	%ENABLE_FORCED_LOGOUT%	Yok
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	%FORCED_LOGOUT_APPID%	Yok
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	Yok	Yok
%ENBLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	Yok	Yok

Cisco'ya Özeldir

Webex için Cisco BroadWorks Etiket	Masaüstü Eski Etiketi	Mobil Eski Etiket
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	Yok	Yok
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	Yok	Yok
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	Yok	Yok
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	Yok	Yok
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	Yok	Yok
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	%USE_RPORT_IP%	%ENABLE_USE_RPORT_MOBILE%
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	Yok	%RPORT_USE_LOCAL_PORT_MOBILE%
%USE_TLS_WXT%	%USE_TLS%	Yok
%SBC_ADDRESS_WXT%	%SBC_ADDRESS%	%SBC_ADDRESS%
%SBC_PORT_WXT%	%SBC_PORT%	%SBC_PORT%
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	%USE_PROXY_DISCOVERY%	%USE_PROXY_DISCOVERY_MOBILE%
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	%USE_TCP_FROM_DNS%	Yok
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	%USE_UDP_FROM_DNS%	Yok
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	%USE_TLS_FROM_DNS%	Yok
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	%DOMAIN_OVERRIDE%	%DOMAIN_OVERRIDE%

Cisco'ya Özeldir

Webex için Cisco BroadWorks Etiket	Masaüstü Eski Etiketi	Mobil Eski Etiket
%SOURCE_PORT_WXT%	%SOURCE_PORT%	%SOURCE_PORT%
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES%	Yok
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	%TCP_SIZE_THRESHOLD%	Yok
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	%SIP_REFRESH_ON_TTL%	Yok
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_DESKTOP%	%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_MOBILE%
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	%ENABLE_PEM_SUPPORT_DESKTOP%	Yok
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	Yok	Yok
%SRTP_ENABLED_WXT%	%USE_SRTP%	%SRTP_ENABLED_MOBILE%
%SRTP_MODE_WXT%	%SRTP_PREFERENCE%	%SRTP_MODE_MOBILE%
%ENABLE_REKEYING_WXT%	%ENABLE_RE_KEYING_DESKTOP%	%ENABLE_RE-KEYING_MOBILE%
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START%
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END%
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START%
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END%
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	%ENABLE_RTCP_MUX%	%ENABLE_RTCP_MUX%
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL%	Yok
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	%CHANNEL_HEARTBEAT%	%CHANNEL_HEARTBEAT_MOBILE%
%XSI_ROOT_WXT%	%XSI_ROOT%	%XSI_ROOT%
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	Yok	%XSI_ACTIONS_PATH_MOBILE%
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	Yok	%XSI_EVENTS_PATH_MOBILE%
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	Yok	%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_MOBILE%
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	Yok	%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_MOBILE%

Cisco'ya Özeldir

Webex için Cisco BroadWorks Etiket	Masaüstü Eski Etiketi	Mobil Eski Etiket
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	Yok	Yok
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_URL%
%USE_MEDIASEC_WXT%	%USE_MEDIASEC_MOBILE%	%USE_MEDIASEC_DESKTOP%
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	%ENABLE_CALL_CENTER_DESKTOP%"	Yok
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	Yok	Yok
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_STANDARD_SETTINGS_CC_VISIBLE%

Cisco'ya Özeldir

Webex için Cisco BroadWorks Etiket	Masaüstü Eski Etiketi	Mobil Eski Etiket
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	Yok	%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE%
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	Yok	Yok
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_DESKTOP%	Yok
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	Yok	%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_MOBILE%
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	%ENABLE_CALL_RECORDING_DESKTOP%	%CALL_RECORDING_MOBILE%
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	Yok	%ENABLE_SINGLE_ALERTING%
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	%ENABLE_CALL_PARK_DESKTOP%	Yok
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	Yok	Yok
%RTP_ICE_MODE_WXT%	Yok	Yok
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	Yok	Yok
%RTP_ICE_PORT_WXT%	Yok	Yok
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	Yok	Yok
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT%	Yok	Yok
%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%	Yok	Yok

Cisco'ya Özeldir

Webex için Cisco BroadWorks Etiket	Masaüstü Eski Etiketi	Mobil Eski Etiket
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	Yok	Yok
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	Yok	Yok
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	Yok	Yok

Cisco'ya Özeldir

Webex için Cisco BroadWorks Etiket	Masaüstü Eski Etiketi	Mobil Eski Etiket
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_DESKTOP%	Yok
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_DESKTOP%	Yok
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	Yok	Yok
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	Yok	Yok
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	Yok	Yok
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Yok	Yok
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Yok	Yok
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Yok	Yok
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	%DESKTOP_PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED%	%ENABLE_PERSONAL_ASSISTANT_PRESENCE%
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	Yok	Yok

NOT: N/A, UC-One'da özelliği kontrol eden karşılık gelen bir özel etiket olmadığını gösterir. Hem Masaüstü hem de Mobil Eski etiketlerde Yok olması, Webex Cisco BroadWorks etiketinin yeni olduğunu ve UC-One'daki özel bir etiketle kontrol edilmeyen yeni işlevleri veya mevcut bir özelliği kontrol ettiğini gösterir.

Cisco'ya Özeldir

9 Ek A: TLS Şifreleri

Webex için BroadWorks istemci, ek güvenlik güçlendirmesi ile OpenSSL'yi temel alan CiscoSSL kullanır.

Cisco'ya Özeldir

10 Ek B: DM Etiket Sağlama Komut Dosyası

Birçok müşteri yeni yapılandırma parametreleri için etiketleri tercih ettiğinden, özel DM etiketlerinin sayısı her sürümde artmıştır. Bu özel DM etiketlerini daha kolay sağlamaya yönelik mekanizmalar sunmak için bu bölüm, özel DM etiketlerine değerler atamak üzere Uygulama Sunucusu (AS) tarafında çalıştırılabilecek bir komut dosyası içerir. Bu kod özellikle özel DM etiketlerinin çoğunun kullanılmasının amaçlandığı yeni dağıtımlar için tasarlanmıştır.

Bu kodun yalnızca özel DM etiketlerinin oluşturulduğu yeni dağıtımlar için geçerli olduğunu unutmayın. Mevcut özel DM etiketlerini değiştirmek için aşağıdaki koddaki komut "add" yerine "set" olarak değiştirilmelidir.

Yalnızca birkaç özel etiket ayarlanmış komut dosyası şablonu (gerçek bir dağıtımda, daha büyük bir özel etiket listesi doldurmanız gerekir). Aşağıdaki örneğin mobil cihazlar için olduğunu unutmayın. Masaüstü için Connect_Tags yerine BroadTouch_tags etiket kümesini kullanın. Tablet için Connect_Tags yerine ConnectTablet_Tags etiket kümesini kullanın.

```
%% ********************************** Connect_Tags - read file **********************************
%%
%% Instructions:
%% -------------------
%% - This read file can be used to create, add and set Webex for BroadWorks
%% client custom tags
%% - Use %% to comment out any steps not required based on deployment specific
%% service requirements:
%% Step 1 -- for new deployments only, create initial tag set label
%% Step 2 -- add a new custom tag (an entry is required for each new tag)
%% Step 3 -- set value for an existing custom tag (entry required for each applicable tag)
%% Step 4 -- display and visually verify tag settings
%%
%% - Edit, modify file as needed respecting command syntax. Save file (e.g. WxT_Tags.txt)
%% - SFTP read file to AS under directory /tmp
%% - Login to AS, bwcli (login as admin)
%% - Execute the following command from bwcli: AS_CLI> r /tmp/ WxT_Tags.txt
%% - Verify results
%%
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 1: Create Connect tag set label - Connect_Tags
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
quit all;System;DeviceTagSet
add Connect_Tags
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 2: Add WxT for BWKS custom tags
%% EXAMPLE – for all mobile tags see the list below-----------------------------------------------------
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% true
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 3: Set Connect custom tags (if tag already exists)
%% EXAMPLE – for all mobile tags see the list below
set tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% isOverridable true
tagvalue false
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 4: Verify custom tags have been correctly defined and set
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
get tagSetName Connect_Tags
quit all
```


Cisco'ya Özeldir

Aşağıda, örnek (varsayılan veya önerilen) değerlerle birlikte Webex Cisco için BroadWorkskullanılan tüm özel etiketler listelenmektedir. Bazı etiketlerin ilgili dağıtıma özgü değerler gerektirdiğini unutmayın (sunucu adresleri gibi). Bu nedenle bu etiketler kodun sonuna eklenir ancak boş bırakılır ve bunları belirtmek için ek set komutları eklenmelidir.

10.1 Masaüstü

```
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%
false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName BroadTouch_tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT% 900
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %FORCED_LOGOUT_APPID_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT% 120
add tagSetName BroadTouch_tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName BroadTouch_tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
```

10.2 Mobil

```
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName Connect_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName Connect_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName Connect_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName Connect_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName Connect_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName Connect_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName Connect_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline_false
add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName Connect_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% once_per_login
add tagSetName Connect_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName Connect_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false
```

10.3 Tablet

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline_false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
```


Cisco'ya Özeldir

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false
```

10.4 Sistem Etiketleri

Aşağıda, Webex için BroadWorks tarafından kullanılan sistem etiketleri listelenmektedir.

```
%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
%BWLINEPORT-n%
%BWHOST-n%
%BWAUTHUSER-n%
%BWAUTHPASSWORD-n%
%BWE164-n%
%BWNAME-n%
%BWEXTENSION-n%
%BWAPPEARANCE-LABEL-n%
%BWDISPLAYNAMELINEPORT%
%BWLINEPORT-PRIMARY%
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%
%BWE911-CUSTOMERID%
%BWE911-SECRETKEY%
```


Cisco'ya Özeldir

%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%
%BW-MEMBERTYPE-n%
%BWUSEREXTID-n%

Cisco'ya Özeldir

11 Kısaltmalar ve Kısaltmalar

Bu bölümde, bu belgede yer alan kısaltmalar ve akronimler listelenmektedir. Kısaltmalar ve akronimler anlamlarıyla birlikte alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

ACB	Otomatik Geri Arama
ACD	Otomatik Çağrı Dağıtımı
ACR	İsimsiz Çağrı Reddetme
AES	Gelişmiş Şifreleme Standardı
ALG	Uygulama Katmanı Ağ Geçidi
API	Uygulama Programlama Arayüzü
APK	Başvuru Paketi
APNS	Apple Ekran Bildirimi Hizmeti
ARS	Otomatik bit Hızı Seçimi
AS	Uygulama Sunucusu (Cisco BroadWorks)
AVP	Sesli Görsel Profil
BW	BroadWorks
BWA	BroadWorks Her yerde
BWKS	BroadWorks
BWM	BroadWorks Hareketlilik
BYOD	Kendi Cihazını Getir
CC	Çağrı Merkezi
CFB	Meşgul Çağrıları Yönlendirme
CFNA	Yanıtsız Çağrıları Yönlendirme
CFNR	Ulaşılamayan Çağrı Yönlendirme
CIF	Ortak Ara Biçim
CLI	Komut Satırı Arayüzü
CLID	Arayan Numara Kimliği
CLIDB	Arayan Numara Kimliği Dağıtımı Engelleme
CRLF	Taşıma Dönüş Hattı Özet Akışı
CS	Devre Anahtarlı
CSWV	Çağrı Ayarları Web Görünümü
CW	Çağrı Bekletme
DB	Veritabanı
DM	Cihaz Yönetimi
DND	Rahatsız Etme
DNS	Etki Alanı Adı Sistemi

Cisco'ya Özeldir

DPC	Masa Telefonu Kontrolü
DTAF	Cihaz Türü Arşiv Dosyası
ECACS	Acil Durum Çağrı Adresi Değiştirme Hizmeti
FMC	Sabit-Mobil Yakınsama
FQDN	Tam Etki Alanı Adı
HMAC	Karma Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu
ICE	Etkileşimli Bağlantı Kurma
iLBC	internet Düşük Bit Hızı Codec'i
IM	Anlık Mesajlaşma
IM&P	Anlık Mesajlaşma ve Iletişim Durumu
IOT	Birlikte Çalışabilirlik Testi
IP	Internet Protokolü
JID	Jabber Tanımlayıcı
M/O	Zorunlu/Isteğe Bağlı
MNO	Mobil Ağ Operatörü
MTU	Maksimum Iletim Birimi
MUC	Çok Kullanıcılı Sohbet
MWI	Mesaj Bekleme Göstergesi
NAL	Ağ Soyutlama Katmanı
NAPTR	Adlandırma Yetkisi Işaretçisi
NAT	Ağ Adresi Çevirisi
OTT	Over the Top
PA	Kişisel Yardımcı
PAI	P-Asserted-Identity
PEM	P-Early Media
PLI	Resim Kaybı Göstergesi
PLMN	Genel Kara Mobil Ağı
PN	Anlık Bildirim
QCIF	Çeyrek Ortak Ara Biçimi
QoS	Hizmet Kalitesi
RO	Uzaktan Ofis
RTCP	Gerçek Zamanlı Kontrol Protokolü
RTP	Gerçek Zamanlı Protokol
SaaS	Hizmet Olarak Yazılım
SAN	Konu Diğer Adı
SASL	Basit Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Katmanı

Cisco'ya Özeldir

SAVP	Güvenli Ses ve Video Profili
SBC	Oturum Sınırı Denetleyicisi
SCA	Paylaşılan Çağrı Görünümü
SCF	Oturum Sürekliliği Işlevi
SCTP	Akış Kontrol Iletim Protokolü
SDP	Oturum Tanım Protokolü
SEQRING	Sıralı Çaldırma
SIMRING	Eş Zamanlı Çalma
SIP	Oturum Başlatma Protokolü
SNR	Sinyal Gürültü Oranı
SNR	Tek Numarayla Ulaşma
SRTCP	Güvenli Gerçek Zamanlı Kontrol Protokolü
SRTP	Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü
SSL	Güvenli Yuva Katmanı
STUN	NAT için Oturum Geçişi Yardımcı Programları
SUBQCIF	Alt Çeyrek CIF
TCP	İletim Kontrolü Protokolü
TLS	Aktarım Katmanı Güvenliği
TTL	Yaşama Zamanı
TURN	Geçiş NAT Kullanarak Geçiş
UDP	Kullanıcı Veri Birimi Protokolü
UI	Kullanıcı Arayüzü
UMS	Mesajlaşma Sunucusu (Cisco BroadWorks)
URI	Tekdüdü Kaynak Tanımlayıcısı
UVS	Video Sunucusu (Cisco BroadWorks)
VGA	Video Grafik Dizisi
VoIP	IP Üzerinden Ses
VVM	Görsel Sesli Mesaj
WXT	Webex
XMPP	Genişletilebilir Mesajlaşma ve İletişim Durumu Protokolü
XR	Genişletilmiş Rapor
Xsp	Xtended Hizmetler Platformu
Xsi	Xtended Services Arabirimi

Cisco'ya Özeldir