Посібник із налаштування Webex для Cisco BroadWorks

Випустити 45,12

Версія документа 1

Зміст

1 Короткий опис змін 1
1.1 Зміни для випуску 45.12, грудень 2025 1
1.2 Зміни для випуску 45.11, листопад 2025 1
1.3 Зміни для випуску 45.10, жовтень 2025 1
1.4 Зміни для випуску 45.9, вересень 2025 2
1.5 Зміни для випуску 45.8, серпень 2025 2
1.6 Зміни для випуску 45.7, липень 2025 2
1.7 Зміни для випуску 45.6, червень 2025 2
1.8 Зміни для випуску 45.5, травень 2025 2
1.9 Зміни для випуску 45.4, квітень 2025 2
1.10 Зміни для випуску 45.3, березень 2025 3
1.11 Зміни для випуску 45.2, лютий 2025 3
1.12 Зміни до випуску45.1, січень 2025 р. 3
1.13 Зміни до випуску44.12, грудень 2024 р. 3
1.14 Зміни для випуску 44.11, листопад 2024 3
1.15 Зміни для випуску 44.10, жовтень 2024 3
1.16 Зміни для випуску 44.9, вересень 2024 3
1.17 Зміни для випуску 44.8, серпень 2024 3
1.18 Зміни для випуску 44.7, липень 2024 3
1.19 Зміни для випуску 44.6, червень 2024 4
1.20 Зміни для випуску 44.5, травень 2024 4
1.21 Зміни для випуску 44.4, квітень 2024 4
1.22 Зміни для випуску 44.3, березень 2024 4
1.23 Зміни для випуску 44.2, лютий 2024 4
1.24 Зміни для випуску 44.1, січень 2024 5
2 Зміни для файлів конфігурації 6
2.1 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45.12 6
2.2 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45.11 6
2.3 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,1 6
2.4 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,9 8
2.5 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,8 8
2.6 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,7 8
2.7 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,6 9
2.8 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,5 9
2.9 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,4 10
2.10 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,3 10
2.11 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,2 10
2.12 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,1 10
2.13 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,12 10

2.14 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,11 10
2.15 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,1 11
2.16 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,9 11
2.17 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,8 11
2.18 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,7 11
2.19 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,6 11
2.20 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,5 12
2.21 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,4 12
2.22 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,3 12
2.23 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,2 13
2.24 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,1 15

3 Вступ 16

4 Установки 17

4.1 Локалізоване завантаження клієнта 17
4.2 Клієнт Android 17
4.3 Клієнт iOS 17
4.4 Настільний клієнт 17

5 Керування пристроями 19

5.1 Теги керування пристроями 19
5.2 Покращення часткового збігу для вибору типу пристрою 20
5.3 Конфігурація клієнта 21
5.4 Розгортання config-wxt.xml 21
5.5 Файл конфігурації (config-wxt.xml) 21
5.6 Теги системи за замовчуванням 22
5.7 Динамічні вбудовані теги системи Cisco BroadWorks 22

6 Користувацькі теги 25

6.1 Загальні особливості 57
6.1.1 Параметри SIP-сервера 57
6.1.2 SIP через TLS і протокол безпечного транспортування в реальному часі 60
6.1.3 Заголовки 3GPP SIP для SRTP 62
6.1.4 Примусове використання TCP, TLS або UDP і збереження даних 63
6.1.5 Налаштовуваний час відкриття сокета SIP 65
6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP 66
6.1.7 Використання бажаного порту для SIP 71
6.1.8 Відмовне перемикання та зворотний зв 'язок SIP 72
6.1.9 SIP SUBCSRIBE та РЕЄСТР Оновити та ПІДПИСАТИСЯ Повторити спробу 77
6.1.10 Використовувати P-Associated-URI у РЕЄСТРІ 77
6.1.11 Заголовок SIP P-ранніх медіа (PEM) 78
6.1.12 Підтримка ОНОВЛЕННЯ SIP 78
6.1.13 Застаріла інформація про SIP FIR 79
6.1.14 Керування SIP rport для обходу NAT 80

6.1.15 Ідентифікатор сеансу SIP 81
6.1.16 Поведінка відхилення вхідних викликів 81
6.1.17 Діапазон портів протоколу транспортування в реальному часі 82
6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling) 82
6.1.19 RTCP MUX 83
6.1.20 Перенесення 84
6.1.21 Конференц-виклики N-Way 85
6.1.22 Вилучення виклику 86
6.1.23 Виклик паркування/отримання 88
6.1.24 Статистика викликів 89
6.1.25 Автоматичне відновлення виклику / Безперебійна передача виклику 89
6.1.26 Запис викликів 90
6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення 93
6.1.28 Текст стенограми голосової пошти для Webex Calling 95
6.1.29 Налаштування виклику 95
6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів 98
6.1.31 Центр обробки викликів / вхід/вихід із черги викликів 102
6.1.32 Інтерфейс розширених служб (XSI) 102
6.1.33 Конфігурація кодека 106
6.1.34 Набір SIP-URI 108
6.1.35 Історія викликів 109
6.1.36 Вимкнути відеовиклики 109
6.1.37 Екстрений (911) виклик – повідомлення про розташування E911 постачальнику 110
6.1.38 PAI як ідентичність 112
6.1.39 Вимкнути спільний доступ до екрана 112
6.1.40 Індикація спаму-виклику 113
6.1.41 Видалення шуму та розширення пропускної здатності для ТМЗК/мобільних викликів 113
6.1.42 Маркування QoS DSCP 114
6.1.43 Основний профіль 115
6.1.44 Список заблокованих осіб (тільки Webex Calling) 116
6.1.45 Впровадження медіаадаптації та стійкості (MARI) 117
6.1.46 Одночасні виклики з тим самим користувачем 119
6.1.47 RTCP-XR 120
6.1.48 Інформація про переадресацію викликів 120
6.1.49 Ідентифікатор абонента, що телефонує 121
6.1.50 Багатолінійний 124
6.1.51 Розширена авторизація SIP 126
6.1.52 Особистий помічник (відсутня присутність) 126
6.1.53 Наскрізне шифрування (тільки Webex Calling) 127

6.2 Функції лише для робочого стола ... 128
6.2.1 Примусовий вихід ... 128
6.2.2 Прийняти виклик ... 129
6.2.3 Підтримка боса-адміністратора (помічник виконавчого директора) ... 129
6.2.4 Розширити виклики SIP до наради (тільки Webex Calling) ... 130
6.2.5 Виклик керування настільним телефоном – автоматична відповідь ... 130
6.2.6 Автоматична відповідь зі сповіщенням про сигнал ... 131
6.2.7 Керування стільничним телефоном – Керування середніми дзвінками – Конференція ... 131
6.2.8 Сповіщення про отримання виклику ... 132
6.2.9 Пакет подій віддаленого керування ... 134
6.2.10 Шлюз Survivability (тільки Webex Calling) ... 135
6.2.11 Пакет подій віддаленого керування звуком (тільки Webex Calling) ... 135
6.2.12 Перемістити виклик ... 136
6.3 Функції тільки для мобільних пристроїв ... 139
6.3.1 Екстрений виклик ... 139
6.3.2 Push-сповіщення про виклики ... 140
6.3.3 Єдине оповіщення ... 143
6.3.4 Клацніть, щоб набрати номер (зворотний виклик) ... 143
6.3.5 Підтримка MNO ... 144
6.3.6 Ідентифікатор вхідного абонента, що телефонує ... 149

7 Функції ранніх польових випробувань (БЕТА) ... 151

7.1 Екстрений (911) виклик – служба інформації про екстрене розташування Cisco (тільки Webex Calling) і очищення конфігурації ... 151

8 Зіставлення користувацьких тегів між Webex для Cisco BroadWorks і UC-One ... 156

9 Додаток A: Шифри TLS ... 164

10 Додаток B: Сценарій підготовки тегів DM ... 165

10.1 Робочий стіл ... 166
10.2 Мобільний ... 169
10.3 Планшет ... 172
10.4 Теги системи ... 175

11 Скорочення та абревіатури ... 176

1 Короткий опис змін

У цьому розділі описуються зміни до цього документа для кожного випуску та версії документа.

1.1 Зміни для випуску 45.12, грудень 2025

У цьому випуску не було внесено жодних змін до цього документа.

1.2 Зміни для випуску 45.11, листопад 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлено розділ *6.1.35 Історія викликів* – додано відомості про підтримку додаткових ліній. Розділ *Уніфікована історія викликів для додаткових ліній (тільки Webex Calling)* видалено з БЕТА-функцій.
- Розділ *6.1.53 Наскрізне шифрування (тільки Webex Calling)* було переміщено з БЕТА-ВЕРСІЇ.
- Оновлений розділ *6.3.5.3 Ідентифікація лінії вихідного виклику (CLID) – подвійна особа*
    - Параметр Приховати ідентифікатор абонента, що телефонує, видалено, оскільки тепер він належить до загального розділу *6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*.
    - Параметр конфігурації (тег конфігурації та користувацький тег) для подвійної особи оновлено.
- Додано розділ *6.1.32 Інтерфейс розширених служб (XSI)* — поєднання інформації, пов'язаної з XSI.
- Додано розділ *6.1.32.2 Динамічне виявлення проксі-сервера XSI.*
- Оновлений розділ *6.1.32.3 Канал подій XSI* — додано відомості про новий таймер неактивності та оновлення, пов'язані з включенням до чорного списку організаторів XSI.

1.3 Зміни для випуску 45.10, жовтень 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлений розділ *6.1.21 Конференц-виклики N-Way* – об'єднано розділ BETA *N-Way Conference Calls Enhancement (тільки Webex Calling)*.
- Оновлений розділ *6.1.22 Вилучення виклику* – об'єднано розділ BETA *Покращення вилучення викликів*.
- [**Важливо**] Додано розділ на БЕТА.
    - Версія документа 3 – додано додаткові відомості про доступність служби інформації про розташування Cisco виключно для типу розгортання Webex Calling.

- Розділ *Уніфікована історія викликів для додаткових ліній (тільки Webex Calling)* додано у БЕТА.
- Оновлений розділ *6.1.35 Історія викликів* – додано уточнення, що історія викликів синхронізується на всіх пристроях лише для основної лінії користувача.
- Додано розділ *Наскрізне шифрування (тільки Webex Calling)* у БЕТА-ВЕРСІЇ.

1.4 Зміни для випуску 45.9, вересень 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлений розділ *«Покращення вилучення викликів»* – додано додаткові відомості.
- Оновлено розділ *6.1.22 Вилучення виклику* – додано додаткові відомості про залежність функції від конфігурації служби на стороні сервера.
- Оновлений розділ *6.1.25 Автоматичне відновлення виклику / Безперебійна передача виклику* – додано додаткові відомості про залежність функції від функції вилучення виклику та сигналу, що відтворюється під час відновлення виклику.

1.5 Зміни для випуску 45.8, серпень 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлений розділ *6.1.33 Конфігурація кодека* — додано додаткові відомості про максимальну роздільну здатність відео H.264 на платформу й оновлення для версії програми Webex для настільних ПК.

1.6 Зміни для випуску 45.7, липень 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Додано розділ *Підвищення Конференц-Викликів N-Way (тільки Webex Calling)* у БЕТА-ВЕРСІЇ.
- Додано розділ *Покращення вилучення викликів* у БЕТА.

1.7 Зміни для випуску 45.6, червень 2025

У цьому випуску не було внесено жодних змін до цього документа.

1.8 Зміни для випуску 45.5, травень 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Вибір CLID оператора черги викликів видаленого розділу – застаріло: *6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*.
- Застарілі теги й атрибути видалено.

1.9 Зміни для випуску 45.4, квітень 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Переміщений розділ *6.1.33.1 Кодек ШІ* — БЕТА-версія.

- Додано розділ *6.1.50 Багатолінійний* : об’єднано розділи БЕТА-версії тільки для настільних ПК й мобільних пристроїв.
- Переміщено розділ *6.1.51 Розширена авторизація SIP* : БЕТА-версія.
- Переміщено розділ *6.1.52 Особистий помічник (відсутня присутність)* , як правило, для робочого стола й мобільних пристроїв

1.10 Зміни для випуску 45.3, березень 2025

У цьому випуску не було внесено жодних змін до цього документа.

1.11 Зміни для випуску 45.2, лютий 2025

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Розділ *Розширена авторизація SIP* додано в БЕТА.

1.12 Зміни до випуску45.1, січень 2025 р.

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Розділ *Особистий помічник (відсутня присутність)* переміщено з БЕТА-ВЕРСІЇ.
- Розділ *6.3.2.3 Режим доставки (тільки Webex Calling)* переміщено з БЕТА-ВЕРСІЇ.

1.13 Зміни до випуску44.12, грудень 2024 р.

У цьому випуску не було внесено жодних змін до цього документа.

1.14 Зміни для випуску 44.11, листопад 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Додано розділ *Мобільний (тільки Webex Calling)* у БЕТА-ВЕРСІЇ.

1.15 Зміни для випуску 44.10, жовтень 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Розділ *Особистий помічник (відсутня присутність)* додано в БЕТА-ВЕРСІЇ.
- Додано розділ *Режим доставки (тільки Webex Calling)* у БЕТА-ВЕРСІЇ.

1.16 Зміни для випуску 44.9, вересень 2024

У цьому випуску не було внесено жодних змін до цього документа.

1.17 Зміни для випуску 44.8, серпень 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлено розділ *6.1.33 Конфігурація кодека* – додано роз’яснення щодо DTMF і підтримуваних механізмів доставки.

1.18 Зміни для випуску 44.7, липень 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Додано розділ *Кодек ШІ* в БЕТА-ВЕРСІЇ.
- Оновлено розділ *6.1.641P44mary Profile* — видалено відомості про апріорну поведінку програми Webex для випуску43,2.

1.19 Зміни для випуску 44.6, червень 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлений розділ *6.3.6. Ідентифікатор вхідного абонента,* що телефонує – додано докладнішу інформацію про рідне враження та про те, як працює ця функція.

1.20 Зміни для випуску 44.5, травень 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлено розділ *6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling)* – додано IPv6 підтримку через NAT64.
- Оновлений розділ *6.1.49 Ідентифікатор абонента, що телефонує* – додано підрозділ *6.1.49.2 Ім'я віддаленого абонента, що телефонує*.

1.21 Зміни для випуску 44.4, квітень 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлено розділ *6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*.
- Оновлений розділ *Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,3* – додано відомості про оновлення в 44,3.

1.22 Зміни для випуску 44.3, березень 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Оновлений розділ *6.3.6. Ідентифікатор вхідного абонента, що телефонує*
  - Переміщено розділ *6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику* , який є спільним для робочого стола й мобільного пристрою, і оновив його додатковими відомостями.
- Оновлено розділ *6.1.4 Примусове використання TCP, TLS або UDP і збереження* даних - додано докладні відомості про налаштовувані keepalives з використанням користувацьких тегів.

1.23 Зміни для випуску 44.2, лютий 2024

Ця версія документа включає наступні зміни:

- Додано розділ *6.3.6 Ідентифікатор вхідного абонента*, що телефонує
- Оновлений розділ *6.2.8 Сповіщення* про отримання виклику
  - Додано підрозділ *6.2.8.1 Поле* лампи зайнятості - переміщено специфіку BLF в ньому.
  - Додано підрозділ *6.2.8.2 Група підхоплення викликів (тільки Webex Calling)*.

- Додано розділ *6.1.48 Інформація про переадресацію викликів*.
- Оновлено розділ *6.1.8.3 Примусова версія IP-адреси* – додано деталі для нового режиму nat64.
- Оновлено розділ *6.1.41 Видалення шуму та розширення пропускної здатності для ТМЗК/мобільних викликів* – додано відомості про нову підтримку розширення пропускної здатності та оновлення усунення шуму. Розділ Покращення *мовлення для викликів* PSTN видалено з БЕТА-ВЕРСІЇ.

1.24 Зміни для випуску 44.1, січень 2024

У цьому випуску не було внесено жодних змін до цього документа.

2 Зміни для файлів конфігурації

2.1 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45.12

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.2 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45.11

- Тег конфігурації і відповідний користувацький тег %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% застаріли, і тепер є частиною розділу конфігурації єдиного ідентифікатора абонента, що телефонує, як тег , використовуючи новий користувацький тег %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT%.
- Тег конфігурації і відповідний користувацький тег %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% застарілі, і тепер є частиною розділу конфігурації єдиного ідентифікатора абонента, що телефонує, як тег , використовуючи новий користувацький тег %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%.
- Додано тег у розділі .

```
<config>
<protocols><xsi>
   <event-channel enabled="%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%">
      <proxy-discovery mode="%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%"/>
```

- Додано тег у розділі

```
<config>
<protocols><xsi>
   <event-channel enabled="%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%">
      <heartbeat-interval>%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%</heartbeat-interval>
      <inactivity-timeout>%CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT%</inactivity-
timeout>
```

Додано %TAG%:

- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT%
- %CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT%

Вказаний далі %TAG%s були застарілими:

- %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%
- %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%

2.3 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,1

- [Тільки Webex Calling] Тег в розділі тепер керує офіційною функцією.

```
<config>
<services><calls>
   <conference>
```

```
      <drop-two-party-conference
enabled="%ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT%"/>
```

- Атрибути режиму та за замовчуванням-active-move-option (тільки для робочого стола) в тезі тепер керують офіційною функцією.

```
<config>
<services><calls>
   <call-pull enabled="%ENABLE_CALL_PULL_WXT%" mode="%CALL_PULL_MODE_WXT%"
default-active-move-option="%CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT%"/>
```

- [Важлива] [БЕТА-функція] [Тільки настільний комп’ютер і планшет] Додано розділ у розділі , що застаріло розділ .

```
<config><services>
<emergency-dialing enabled="%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%">
   <redsky enabled="%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%"> <!-- DEPRECATED
by <emergency-location> -->
      <held-url>%BWE911-PRIMARY-HELDURL%</held-url>
      <held-org-id>%BWE911-CUSTOMERID%</held-org-id>
      <secret>%BWE911-SECRETKEY%</secret>
      <number-list>%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%</number-list>
      <user-reminder-
timeout>%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%</user-reminder-timeout>
      <user-mandatory-
location>%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%</user-mandatory-
location>
      <user-location-
prompting>%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%</user-location-
prompting>
   </redsky>
   <emergency-location enabled="%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%"
               provider="%EMERGENCY_LOCATION_PROVIDER_NAME_WXT%">
      <held-url>%BWE911-PRIMARY-HELDURL%</held-url>
      <held-org-id>%BWE911-CUSTOMERID%</held-org-id>
      <secret>%BWE911-SECRETKEY%</secret>
      <number-list>%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%</number-list>
      <user-reminder-
timeout>%EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%</user-reminder-
timeout>
      <user-mandatory-
location>%EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%</user-mandatory-
location>
      <user-location-
prompting>%EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%</user-location-
prompting>
   </emergency-location>
</emergency-dialing>
```

- [Webex Calling only]
  Додано тег у розділі .

```
<config>
<services><calls>
   <e2ee enabled="%ENABLE_CALLS_E2EE_WXT%"/>
```

Додано таку %TAG%s:

- %ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%

- %EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%
- %EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%
- %EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
- %ENABLE_CALLS_E2EE_WXT%

Вказаний далі %TAG%s були застарілими:

- %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%
- %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%
- %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%
- %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%

Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте .

2.4 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,9

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.5 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,8

- [Тільки на робочому столі] Роздільну здатність відео H.264 оновлено до WIDE_FULL_HD: додано атрибути роздільної здатності, фрамерату й бітрейту в тезі для кодека H.264 у розділі .<video>

```
<config>
<services><calls>
<video><codecs>
       <codec name="H264" resolution="WIDE_FULL_HD" framerate="30"
bitrate="4000000" priority="1.0" payload="109">
```

2.6 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,7

- [БЕТА-ФУНКЦІЯ] [Тільки Webex Calling] Додано тег в розділі .

```
<config>
<services><calls>
   <conference>
      <drop-two-party-conference
enabled="%ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT%"/>
```

- [БЕТА-ФУНКЦІЯ]Додано атрибути режиму й за замовчуванням-active-move-option (тільки для робочого стола) в тезі .

```
<config>
<services><calls>
   <call-pull enabled="%ENABLE_CALL_PULL_WXT%" mode="%CALL_PULL_MODE_WXT%"
default-active-move-option="%CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT%"/>
```

Додано таку %TAG%s:

- %ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT%

- %CALL_PULL_MODE_WXT%
- %CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT%

2.7 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,6

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.8 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,5

Такі розділи/теги було видалено:

- [Д/М]
  - Застаріло з випуском 42,12
  - Замінено на для кожної лінії в
- [D]
  - Замінено на для кожної лінії в
- [Д/М]
  - Застаріло з випуском 43,11
  - Замінено на у
- [Д/М] <service-uri>
  - Застаріло з випуском 42,12
  - Замінено на . для кожної лінії в
- [Д/М] <видалення шуму>
  - Застаріло з випуском 43,12
  - Замінено на
- [Д/М] <номер центру>
  - Застаріло з випуском 42,12
  - Замінено на для кожної лінії в
- [D]
  - Застаріло з випуском 44,3
  - Замінено на

Наступні атрибути було видалено:

- Атрибут URL [д/м] у розділі
- [Д/М] атрибут із підтримкою брендингу у

Було видалено таку %TAG%s:

- [D] %ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT%

2.9 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,4

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.10 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,3

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.11 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,2

- [БЕТА-ФУНКЦІЯ] Додано тег у розділі .

```
<config>
<protocols>
  <sip>
    <enhanced-authorization enabled="%ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT%"/>
```

Додано %TAG%:

- %ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT%

2.12 Зміни для файлів конфігурації для випуску 45,1

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.13 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,12

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.14 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,11

- [БЕТА-ФУНКЦІЯ] [Тільки мобільний] [Тільки Webex Calling]Атрибут із підтримкою кількох ліній додано в тег .

  Додано розділи і для додаткових ліній у розділі .

```
<config>
<protocols><sip>
<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
   <personal>
      <line-port>%BWDISPLAYNAMELINEPORT%</line-port>
   </personal>
   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%">
      …
   </line>
   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%">
      …
   </line>
   …
   <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%">
      …
   </line>
</lines>
```

2.15 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,1

- [БЕТА-ФУНКЦІЯ] Додано тег у розділі .

```
<config>
<services>
   <personal-assistant enabled="%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%"/>
```

- [БЕТА-ФУНКЦІЯ] [Тільки мобільний] [Тільки Webex Calling]Атрибут режиму доставки додано під тегом .

```
<config>
<services>
   <push-notifications-for-calls enabled="true" connect-sip-on-
accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%" ring-timeout-
seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%" delivery-
mode="%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%">
```

Додано таку %TAG%s:

- %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%
- %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%

2.16 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,9

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.17 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,8

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.18 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,7

- [Функція БЕТА-версії]
  Кодек ШІ (xCodec) додано в розділі .<audio>

```
<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
```

2.19 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,6

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

2.20 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,5

- [Тільки Webex Calling] Атрибут enable-ipv6-support додано до тега .

```
<config>
<protocols><rtp>
  <ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT%"
       enable-ipv6-support="%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%"
       mode="%RTP_ICE_MODE_WXT%"
       service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%"
       port="%RTP_ICE_PORT_WXT%"/>
```

- Тег додано в розділ із як підтег.

```
<config>
<services><calls>
   <caller-id>
      <remote-name>
         <machine mode="%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%"/>
```

Додано таку %TAG%s:

- %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%
- %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%

2.21 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,4

- [Тільки настільний комп'ютер] [Тільки Webex Calling] Додано теги , і у розділі .

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <additional-numbers
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
      <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
      <clid-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
    </outgoing-calls>
```

2.22 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,3

- [Тільки настільний комп'ютер] [Тільки Webex Calling] Додано у новому розділі , а як підтег.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
    </outgoing-calls>
```

- Додано користувацькі теги (%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%, %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% і %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%), щоб замінити жорстке значення увімкненого keep-alive для кожного транспорту в .

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
  <udp>
    <keepalive enabled="%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      …
  </udp>
  <tcp>
    <keepalive enabled="%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      …
  </tcp>
  <tls>
    <keepalive enabled="%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      …
  </tls>
```

Додано таку %TAG%s:

- %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%
- %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%
- %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%

2.23 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,2

- [Тільки мобільний] Додано розділ у розділі .
  Додано підтеги і , з новим підтегом для обох.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <incoming-calls>
      <append-number
enabled="%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </incoming-calls>
    <missed-calls>
      <append-number
enabled="%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </missed-calls>
```

- [Тільки мобільний] [Тільки Webex Calling] Додано у новому розділі .

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <additional-numbers
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
      <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
      <clid-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
```

```
    </outgoing-calls>
```

- Додано тег у розділі .

```
<config>
<services><calls>
  <call-forwarding-info enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%"/>
```

- [Тільки настільний комп'ютер] [Тільки Webex Calling] Додано розділ у розділі із і як підтеги.
  Також додано тег під кожним тегом у розділі .

```
<config>
<services><calls>
  <group-call-pickup-notifications enabled="%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%">
    <display-caller enabled="%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
    <max-timeout value="%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%"/>
  </group-call-pickup-notifications>
  …
<protocols><sip>
  <lines>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
    …
```

Додано таку %TAG%s:

- %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%
- %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%
- %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%
- %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%
- %ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%
- %ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%
- %GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%
- %BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%

Вказаний далі %TAG% було застарілим:

- %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%

2.24 Зміни для файлів конфігурації для випуску 44,1

У файлах конфігурації для цієї версії не було оновлень.

3 Вступ

Метою цього документа є надання опису конфігурації Webex для клієнта Cisco BroadWorks.

Файл конфігурації *config-wxt.xml* надається у двох версіях – для мобільної (Android і iOS), а для настільної (Windows і MacOS).

Клієнти налаштовуються за допомогою конфігурації, яка не видима для кінцевого користувача. *config-wxt.xml* надає інформацію, специфічну для сервера, як-от адреси та порти сервера, а також параметри часу виконання для самого клієнта (наприклад, параметри, які відображаються на екрані *Налаштування*).

Файли конфігурації зчитуються клієнтом, коли він запускається, після отримання з системи керування пристроями. Інформація з файлів конфігурації зберігається в зашифрованому вигляді, що робить її невидимою та недоступною для кінцевого користувача.

> **ПРИМІТКА**. Властивості XML не повинні містити пробіли (наприклад, замість).

4 Установки

Webex для Cisco BroadWorks можна встановити з такої кількості клієнтів:

https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html

4.1 Локалізоване завантаження клієнта

Можна завантажити такі локалізовані версії клієнтів Webex для Cisco BroadWorks:

https://www.webex.com/ko/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/fr/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/pt/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/zh-tw/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/zh-cn/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/ja/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/es/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/de/webexfromserviceproviders-downloads.html
https://www.webex.com/it/webexfromserviceproviders-downloads.html

4.2 Клієнт Android

Клієнт Android встановлюється як застосунок (пакет застосунків Android [APK]), який зберігає дані, пов’язані з налаштуваннями та конфігурацією, у своїй приватній області.

Керування версіями здійснюється на основі процедур Google Play. Надається стандартне сповіщення Google Play (тобто Android автоматично вказує на доступність нової версії програмного забезпечення).

Коли завантажується нова версія, старе програмне забезпечення перезаписується; однак дані користувача зберігаються за замовчуванням.

Зверніть увагу, що користувач не зобов 'язаний вибирати будь-які параметри для встановлення або видалення.

4.3 Клієнт iOS

Клієнт iOS встановлюється як застосунок, який зберігає дані, пов’язані з налаштуваннями, всередині свого "пісочниці", а дані файлу конфігурації зберігаються зашифрованими.

Керування версіями здійснюється на основі процедур Apple App Store. Значок App Store виділяється, щоб вказати, що доступна нова версія програмного забезпечення.

Коли завантажується нова версія, старе програмне забезпечення перезаписується; однак дані користувача зберігаються за замовчуванням.

Зверніть увагу, що користувач не зобов 'язаний вибирати будь-які параметри для встановлення або видалення.

4.4 Настільний клієнт

Інформацію про встановлення та керування версіями клієнта для настільних ПК (Windows і MacOS) можна знайти на: https://help.webex.com/en-us/nw5p67g/Webex-Installation-and-Automatic-Upgrade.

5 Керування пристроями

5.1 Теги керування пристроями

Webex для Cisco BroadWorks використовує *Набори тегів керування пристроями* , наведені на наведеному нижче рисунку. *Системні набори тегів за замовчуванням* та користувацькі набори тегів необхідні для надання певних налаштувань пристрою/клієнта. Цей набір тегів забезпечує гнучкість у керуванні налаштуваннями підключення до мережі/служби клієнта, а також елементами керування активацією функцій.

Цей користувацький набір тегів надається системним адміністратором за допомогою опції *System → Resources →* Device Management Tag Sets (Набори тегів керування пристроями системних ресурсів). Адміністратор повинен додати нові набори тегів:

- Мобільний: Connect_Tags
- Планшет: ConnectTablet_Tags
- Настільний: BroadTouch_Tags

Створіть кожен окремий тег і встановіть його значення. Посилання на розділи містять детальний опис кожного тегу. Спеціальні теги поділяються на групи залежно від функціональності та обговорюються далі в цьому документі.



Малюнок 1 Набори тегів керування настільними пристроями



Набір тегів 2 керування мобільними пристроями

5.2 Покращення часткового збігу для вибору типу пристрою

Щоб забезпечити підвищену гнучкість при виборі пакетів функціональності для груп користувачів або окремих користувачів, тип профілю пристрою вибирається на основі (першої) часткової відповідності. Це дозволяє клієнтам використовувати різні типи пристроїв.

Загальна процедура керування пристроями вказує, що сервер програм Cisco BroadWorks надає тип профілю пристрою. Він називається «Бізнес-комунікатор - ПК» для настільного комп 'ютера, «Підключення - мобільний» для мобільного пристрою та «Підключення – планшет» для планшета. Профіль пристрою можна створити та призначити користувачеві. Потім Сервер додатків створює файл конфігурації та зберігає його на Сервері профілів.

Під час входу клієнт запитує список призначених пристроїв через XSI і шукає відповідний профіль типу пристрою. Клієнт вибирає перший профіль, який починається з назви відповідного типу пристрою. Потім дані конфігурації профілю пристрою (файл конфігурації), пов 'язані з цим профілем пристрою, використовуються для ввімкнення та вимкнення різних функцій.

Це дозволяє використовувати один і той же клієнтський виконуваний файл з різними типами профілів пристроїв, тому постачальник послуг може змінювати пакети функцій для окремих користувачів або груп користувачів, просто змінюючи тип профілю пристрою в DM для користувача або групи користувачів.

Наприклад, постачальник послуг може мати будь-яку кількість типів профілів пристроїв на основі ролей користувачів, таких як «Бізнес-комунікатор – PC Basic», «Бізнес-комунікатор – PC Executive» або «Бізнес-комунікатор – PC Assistant», і змінювати функціональність, доступну для окремих користувачів, змінюючи тип профілю пристрою для них.

Зверніть увагу, що в отриманому списку пристроїв XML не очікується наявність декількох відповідних типів профілів пристроїв, а лише один.

5.3 Конфігурація клієнта

У версії клієнта Webex для Cisco BroadWorks використовується файл *config-wxt.xml* для налаштування його функцій викликів. Для Webex існує окрема процедура конфігурації, яка не охоплена цим документом.

5.4 Розгортання config-wxt.xml

Додайте відповідний файл *config-wxt.xml* у профілі пристрою «Підключити – мобільний», «Підключити – планшет» та «Business Communicator – PC». Webex для Cisco BroadWorks використовує ті самі профілі пристроїв, що й UC-One, щоб спростити розгортання.

> **ПРИМІТКА 1**: Файл конфігурації повинен існувати для кожного профілю пристрою.
>
> **ПРИМІТКА2**. Настійно РЕКОМЕНДУЄМО, щоб шаблони залишалися в курсі останньої версії програми Webex.

5.5 Файл конфігурації (config-wxt.xml)

Нові користувацькі теги з суфіксом **_WXT** використовуються, щоб відрізнити нове розгортання конфігурації Webex для Cisco BroadWorks від застарілих клієнтів. Однак все ще є деякі (системні) теги, які спільно використовуються між UC-One і Webex.

Деякі користувацькі теги системи Cisco BroadWorks також використовуються у файлі конфігурації *config-wxt.xml* . Додаткову інформацію про кожен із зазначених далі тегів див. у розділі *5.7 Динамічні вбудовані* теги системи Cisco BroadWorks.

- %BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
- %BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
- %BWLINEPORT-n%
- %BWAUTHUSER-n%
- %BWAUTHPASSWORD-n%
- %BWE164-n%
- %BWHOST-n%
- %BWNAME-n%
- %BWEXTENSION-n%
- %BWAPPEARANCE-LABEL-n%
- %BWDISPLAYNAMELINEPORT%

- %BWLINEPORT-PRIMARY%
- %BWE911-PRIMARY-HELDURL%
- %BWE911-CUSTOMERID%
- %BWE911-SECRETKEY%
- %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%
- %BW-MEMBERTYPE-n%
- %BWUSEREXTID-n%
- %BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%" (Тільки Webex Calling)

5.6 Теги системи за замовчуванням

Як системний адміністратор, ви можете отримати доступ до тегів системи за замовчуванням за допомогою опції *System* → *Resources* → Device Management Tag Sets (Набори тегів керування пристроями системних ресурсів). Наступні системні теги за замовчуванням повинні бути підготовлені під час встановлення пакета VoIP-виклику.

Помітити	Опис
%SBC_ADDRESS_WXT%	Це має бути налаштовано як повне доменне ім 'я (FQDN) або IP-адреса прикордонного контролера сеансу (SBC), розгорнутого в мережі. Приклад: sbc.yourdomain.com
%SBC_PORT_WXT%	Якщо SBC_ADDRESS_WXT є IP-адресою, то цей параметр слід встановити на порт SBC. Якщо SBC_ADDRESS_WXT є FQDN, його можна не встановлювати. Приклад: 5075

5.7 Динамічні вбудовані теги системи Cisco BroadWorks

На додаток до системних тегів за замовчуванням і користувацьких тегів, які потрібно визначити, є наявні системні теги Cisco BroadWorks, які зазвичай використовуються та є частиною рекомендованого файлу архіву типу пристрою (DTAF). Ці теги перераховані в цьому розділі. Залежно від встановленого пакету рішень використовуються не всі системні теги.

Помітити	Опис
%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%	Це URI сервера, який використовується для увімкнення конференцій N-Way.
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%	Цей номер використовується для голосової пошти. Клієнт набирає цей номер під час отримання голосової пошти.
%BWLINEPORT-n%	Ім 'я користувача SIP, що використовується в сигналізації SIP, наприклад, при реєстрації.

Помітити	Опис
%BWHOST-n%	Це доменна частина виділеного лінійного порту для пристрою, призначеного користувачеві. Він витягується з профілю користувача. Зазвичай використовується як домен SIP.
%BWAUTHUSER-n%	Це ім 'я користувача автентифікації. Якщо абоненту призначено автентифікацію, це наданий ідентифікатор користувача на сторінці автентифікації незалежно від обраного режиму автентифікації типу пристрою. Ім 'я користувача SIP, як правило, використовується в сигналізації 401 та 407. Може відрізнятися від імені користувача SIP за замовчуванням.
%BWAUTHPASSWORD-n%	Це пароль автентифікації користувача. Якщо абоненту призначено автентифікацію, це наданий пароль на сторінці автентифікації незалежно від вибраного значення режиму автентифікації для типу пристрою. Пароль SIP, що використовується в сигналізації SIP.
%BWE164-n%	Цей тег надає номер телефону користувача в міжнародному форматі.
%BWNAME-n%	Це ім 'я та прізвище абонента в профілі користувача. Ім 'я та прізвище об' єднуються разом. У разі багаторядкової конфігурації, якщо не налаштована мітка рядка і якщо вона не порожня, використовується як відображувана назва рядка в селекторі рядків.
%BWEXTENSION-n%	Розширення абонента витягується з розширення, наданого в профілі користувача. Якщо розширення не було надано, тег замінюється на номер телефону абонента (DN).
%BWAPPEARANCE-LABEL-n%	Це налаштована мітка рядка. Використовується як назва рядка, якщо він не порожній.
%BWDISPLAYNAMELINEPORT%	Це лінія/порт першої приватної лінії, на відміну від спільної лінії (поява спільного виклику). Це порт лінії, підготовлений на пристрої, призначеному користувачеві. Це отримано з профілю користувача. Використовується для ідентифікації первинного рядка користувача.
%BWLINEPORT-PRIMARY%	Порт основної лінії підготовлено на пристрої, призначеному користувачеві. Цей тег не включає доменну частину наданого лінійного порту. Він витягується з профілю користувача.
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%	Вказує URL-адресу платформи екстреного місцезнаходження RedSky, що підтримує УТРИМУВАНИЙ протокол.
%BWE911-CUSTOMERID%	Ідентифікатор клієнта (HeldOrgId, CompanyID), який використовується для запиту RedSky HTTPS.

Помітити	Опис
%BWE911-SECRETKEY%	Секрет автентифікації запиту RedSky HTTPS.
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%	Список номерів екстрених служб, підтримуваних RedSky. Щоб використовувати цей тег, потрібно додати зарезервований користувацький тег %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% до встановленого тега, що використовується типом пристрою. Тег "зарезервовано" повинен містити номери екстрених служб, визначені на BroadWorks у розділі AS_CLI/System/CallP/CallTypes > у форматі, розділеному комами, наприклад 911, 0911, 933. **ПРИМІТКА.** "Клієнт Webex не підтримує знаки узагальнення в екстрених номерах; тому до користувацького теґу ""зарезервовано"" слід додати лише точні номери екстреної допомоги." Наступний приклад показує, як передбачається використання функції зарезервованого тегу: 1) У файл шаблону пристрою додано власний тег %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% 2) Зарезервований користувацький тег %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% додано до встановленого тега, що використовується пристроєм, зі значенням 911, 0911, 933 3) Коли файл буде відновлено, власний тег %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% буде вирішено до 911, 0911, 933
%BW-MEMBERTYPE-n%	Це тип для кожного рядка. Це може бути "Віртуальний профіль", "Користувач" або "Місце".
%BWUSEREXTID-n%	Це зовнішній ідентифікатор певної лінії (тільки Webex Calling)
%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%"	Надає інформацію, якщо на відповідній лінії налаштовано групу підхоплення викликів. (Тільки Webex Calling)

6 Користувацькі теги

У цьому розділі описано користувацькі теги, які використовуються у Webex для Cisco BroadWorks. У ньому перераховані всі користувацькі теги, які використовуються як для настільних, так і для мобільних/планшетних платформ.

Однак зауважте, що деякі налаштування, описані в цьому розділі, підтримуються лише для конкретної версії клієнта. Щоб визначити, чи не застосовується параметр до старої версії клієнта, див. відповідний посібник із конфігурації для конкретної версії.

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	Так	Y	true	*6.1.16 Поведінка відхилення* вхідних викликів
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	N	Y	decline_false	*6.3.2 Push-сповіщення про виклики*
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	N	Y	зайнято	*6.3.2 Push-сповіщення про виклики*
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.20 Перенесення*
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.21 Конференц-виклики N-Way*
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	Так	Y	false	*6.1.21 Конференц-виклики N-Way*
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	Так	Y	10	*6.1.21 Конференц-виклики N-Way*
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.24 Статистика викликів*
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	Так	Y	false	*6.1.22 Вилучення* виклику
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	N	Y	false	*6.3.2 Push-сповіщення про виклики*
%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%	Так	Y	false	*6.1.28 Текст стенограми голосової пошти для Webex Calling*
%ENABLE_MWI_WXT%	Так	Y	false	*6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%MWI_MODE_WXT%	Так	Y	порожній	*6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення*
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	Так	Y	false	*6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення*
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	Так	Y	false	*6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення*
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	Y	N	false	*6.2.1 Примусовий* вихід
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	Y	N	порожній	*6.2.1 Примусовий* вихід
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.1 Постійна* переадресація викликів
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	Так	Y	true	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	N	Y	false	*6.3.1 Екстрений виклик*
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	N	Y	911, 112	*6.3.1 Екстрений виклик*
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.14 Керування SIP rport для* обходу NAT
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.14 Керування SIP rport для* обходу NAT
%USE_TLS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.2 SIP через TLS і протокол безпечного транспортування в реальному часі*
%SBC_ADDRESS_WXT%	Так	Y	порожній	*5.6 Теги системи за замовчуванням*
%SBC_PORT_WXT%	Так	Так	5060	*5.6 Теги системи за замовчуванням*
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	Так	Y	false	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	Так	Y	true	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	Так	Y	true	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	Так	Y	true	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	Так	Y	порожній	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%	Так	Y	true	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*
%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%	Y (тільки Windows)	N	false	*6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*
%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	Так	Так	5000	*6.1.5 Налаштовуваний час відкриття сокета SIP*
%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	Так	Так	10000	*6.1.5 Налаштовуваний час відкриття сокета SIP*
%SOURCE_PORT_WXT%	Так	Так	5060	*6.1.7 Використання бажаного порту для SIP*
%SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT%	Y	N	true	*6.1.8.2 Аварійне* завершення роботи SIP
%SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%	Y	N	900	*6.1.8.2 Аварійне* завершення роботи SIP
%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	Y	N	false	*6.1.8.2 Аварійне* завершення роботи SIP
%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%	Так	Так	dns	*6.1.8.3. Примусова версія IP-адреси*
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	Так	Y	false	*6.1.10 Використовувати P-Associated-URI у РЕЄСТРІ*
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	Так	Так	18000	*6.1.4 Примусове використання TCP, TLS або UDP і збереження* даних
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	Y	N	false	*6.1.8.4 Керування DNS* TTL
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.12 Підтримка ОНОВЛЕННЯ SIP*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	Так	Y	false	*6.1.11 Заголовок SIP P-ранніх медіа (*PEM)
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	Так	Y	false	*6.1.15 Ідентифікатор* сеансу SIP
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	Так	Y	false	*6.1.13 Застаріла інформація* про SIP FIR
%SRTP_ENABLED_WXT%	Так	Y	false	*6.1.2 SIP через TLS і протокол безпечного транспортування в реальному часі*
%SRTP_MODE_WXT%	Так	Y	false	*6.1.2 SIP через TLS і протокол безпечного транспортування в реальному часі*
%ENABLE_REKEYING_WXT%	Так	Y	true	*6.1.2 SIP через TLS і протокол безпечного транспортування в реальному часі*
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	Так	Так	8000	*6.1.17 Діапазон портів протоколу транспортування* в реальному часі
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	Так	Так	8099	*6.1.17 Діапазон портів протоколу транспортування* в реальному часі
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	Так	Так	8100	*6.1.17 Діапазон портів протоколу транспортування* в реальному часі
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	Так	Так	8199	*6.1.17 Діапазон портів протоколу транспортування* в реальному часі
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	Так	Y	true	*6.1.19 RTCP MUX*

%ENABLE_XSI_ EVENT_CHANNEL_ WXT%	Так	Y	true	*6.1.32.3 Динамічне виявлення проксі-сервера* XSI Програма Webex надає доступ до служб XSI (XSI-Actions & XSI-Events) і служби керування пристроями (DMS) у XSP. Щоб знайти вузли служби XSI, програма Webex виконує пошук DNS SRV для _xsi-клієнта._tcp. SRV вказує на налаштовану URL-адресу для хостів XSP або балансувальників навантаження для служби XSI. Якщо пошук SRV недоступний, додаток Webex повертається до пошуку A/AAAA. Клієнт намагається знайти вузли XSP за допомогою наступного потоку DNS: ▪ Програма Webex спочатку отримує URL-адреси Xsi-Actions/Xsi-Events із хмари Cisco Webex (введені під час створення пов'язаного кластера викликів BroadWorks). Ім'я хоста/домен XSI аналізується з URL-адреси, і клієнт виконує пошук SRV так: ○ Програма Webex виконує пошук SRV для _xsi-клієнта._tcp. ○ Якщо підстановка SRV повертає одну або кілька цілей: ▪ Програма Webex виконує пошук імені хоста XSI за допомогою A/AAA, і якщо це

				допустима IP-адреса, ім'я хоста XSI додається в задній частині кешованого списку як служба резервного копіювання. ▪ Клієнт підключається до однієї з цілей на основі пріоритету SRV, потім ваги (або випадкової, якщо всі вони рівні). ○ Якщо пошук SRV не повертає жодних цілей: ▪ Програма Webex виконує пошук за допомогою A/AAA параметра Root XSI. Якщо він є допустимою IP-адресою, це єдина адреса, додана до кешованого списку. Це може бути крайовий елемент балансуванн

				я навантажен ня, або це може бути сам XSP-сервер. ▪ Запис A/AAAA має зіставити дозвіл на одну IP-адресу з тих самих причин. ▪ Користувацькі шляхи XSI-Actions/XSI-Events можна встановити у файлі конфігурації DMS, як описано в попередньому розділі: ○ Якщо наявна різниця в початковому кореневому каталозі XSI або Actions, клієнт повторно ініціалізує підключення XSI Actions/XSI Events. Першим кроком буде виконати той самий процес пошуку DNS, який наведено на кроці 1 - цього разу запит на пошук значення в параметрі %XSI_ROOT_WXT% з його файлу конфігурації. ○ Примітка. Переконайтеся, що створено відповідні записи SRV, якщо ви використовуєте

				цей тег для зміни інтерфейсів XSI. Програма Webex також має параметр із можливістю настроювання для керування виявленням проксі-сервера XSI. Режим виявлення проксі-сервера XSI можна використовувати для керування комбінацією головного імені хоста XSI (використовується для пошуку SRV) і/або розділених цілей XSI, що використовуються для зв'язку XSI. Щоб завантажити файл конфігурації, програма Webex спочатку використовує режим *srv-host* . Після завантаження файлу конфігурації застосовується *режим* налаштованого виявлення проксі. *Режим* виявлення проксі-сервера може бути одним із: ▪ *тільки хост* : використовувати лише основне ім'я хоста XSI, не запускати пошук DNS SRV ▪ *srv-тільки* — не використовувати основне ім'я хоста XSI, покладатися лише на пошук DNS SRV ▪ *prefer-srv* – якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте лише їх. Якщо ні, використовуйте лише основне ім'я хоста XSI ▪ *srv-host* - (за замовчуванням) якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте їх з пріоритетом і додайте

				основне ім’я хоста XSI в кінці списку як резервну службу. Якщо ні, використовуйте основне ім’я хоста XSI Після завантаження файлу конфігурації DMS: ▪ Якщо корінь XSI пустий або він має те саме значення, що й ім’я хоста головного XSI, а режим виявлення проксі відрізняється від *srv-хоста*: o *тільки організатор* : оновіть отримані цілі XSI і залиште лише основне ім’я хоста XSI o *srv-тільки* – оновіть отримані цілі XSI та залиште лише адреси SRV o *prefer-srv* - якщо існує тільки одна адреса, це має бути основним ім’ям хоста XSI. Якщо їх більше, основне ім’я хоста XSI видалено зі списку ▪ Якщо корінь XSI не пустий і його значення відрізняється від основного імені хоста XSI: o Виконати новий процес пошуку DNS за допомогою кореневого значення XSI o Замовити результати DNS відповідно до налаштованого

<table>
<tr><th>Помітити</th><th>Використовується на комп'ютері</th><th>Використовується в мобільних пристроях/планшетах</th><th>Значення за замовчуванням</th><th>Розділ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>режиму виявлення проксі-сервера
o Повторно ініціалізувати свої дії XSI і підключення подій XSI

<config>
<protocols><xsi>
<proxy-discovery mode="%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%"/>

<table><tr><th>Тег</th><th>За за ва як ва</th></tr><tr><td>%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%</td><td>srv</td></tr></table>
Канал подій XSI</td></tr>
</table>

%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	Так	Так	10000	*6.1.32.3 Динамічне виявлення проксі-сервера* XSI Програма Webex надає доступ до служб XSI (XSI-Actions & XSI-Events) і служби керування пристроями (DMS) у XSP. Щоб знайти вузли служби XSI, програма Webex виконує пошук DNS SRV для _xsi-клієнта._tcp. SRV вказує на налаштовану URL-адресу для хостів XSP або балансувальників навантаження для служби XSI. Якщо пошук SRV недоступний, додаток Webex повертається до пошуку A/AAAA. Клієнт намагається знайти вузли XSP за допомогою наступного потоку DNS: ▪ Програма Webex спочатку отримує URL-адреси Xsi-Actions/Xsi-Events із хмари Cisco Webex (введені під час створення пов'язаного кластера викликів BroadWorks). Ім'я хоста/домен XSI аналізується з URL-адреси, і клієнт виконує пошук SRV так: o Програма Webex виконує пошук SRV для _xsi-клієнта._tcp. o Якщо підстановка SRV повертає одну або кілька цілей: ▪ Програма Webex виконує пошук імені хоста XSI за допомогою A/AAA, і якщо це

				допустима IP-адреса, ім’я хоста XSI додається в задній частині кешованого списку як служба резервного копіювання. ▪ Клієнт підключається до однієї з цілей на основі пріоритету SRV, потім ваги (або випадкової, якщо всі вони рівні). o Якщо пошук SRV не повертає жодних цілей: ▪ Програма Webex виконує пошук за допомогою A/AAA параметра Root XSI. Якщо він є допустимою IP-адресою, це єдина адреса, додана до кешованого списку. Це може бути крайовий елемент балансуванн

				я навантаження, або це може бути сам XSP-сервер. ▪ Запис A/AAAA має зіставити дозвіл на одну IP-адресу з тих самих причин. ▪ Користувацькі шляхи XSI-Actions/XSI-Events можна встановити у файлі конфігурації DMS, як описано в попередньому розділі: ○ Якщо наявна різниця в початковому кореневому каталозі XSI або Actions, клієнт повторно ініціалізує підключення XSI Actions/XSI Events. Першим кроком буде виконати той самий процес пошуку DNS, який наведено на кроці 1 - цього разу запит на пошук значення в параметрі %XSI_ROOT_WXT% з його файлу конфігурації. ○ Примітка. Переконайтеся, що створено відповідні записи SRV, якщо ви використовуєте

				цей тег для зміни інтерфейсів XSI. Програма Webex також має параметр із можливістю настроювання для керування виявленням проксі-сервера XSI. Режим виявлення проксі-сервера XSI можна використовувати для керування комбінацією головного імені хоста XSI (використовується для пошуку SRV) і/або розділених цілей XSI, що використовуються для зв'язку XSI. Щоб завантажити файл конфігурації, програма Webex спочатку використовує режим *srv-host* . Після завантаження файлу конфігурації застосовується *режим* налаштованого виявлення проксі. *Режим* виявлення проксі-сервера може бути одним із: ▪ *тільки хост* : використовувати лише основне ім'я хоста XSI, не запускати пошук DNS SRV ▪ *srv-тільки* — не використовувати основне ім'я хоста XSI, покладатися лише на пошук DNS SRV ▪ *prefer-srv* – якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте лише їх. Якщо ні, використовуйте лише основне ім'я хоста XSI ▪ *srv-host* - (за замовчуванням) якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте їх з пріоритетом і додайте

				основне ім’я хоста XSI в кінці списку як резервну службу. Якщо ні, використовуйте основне ім’я хоста XSI Після завантаження файлу конфігурації DMS: ▪ Якщо корінь XSI пустий або він має те саме значення, що й ім’я хоста головного XSI, а режим виявлення проксі відрізняється від *srv-хоста*: o *тільки організатор* : оновіть отримані цілі XSI і залиште лише основне ім’я хоста XSI o *srv-тільки* – оновіть отримані цілі XSI та залиште лише адреси SRV o *prefer-srv* - якщо існує тільки одна адреса, це має бути основним ім’ям хоста XSI. Якщо їх більше, основне ім’я хоста XSI видалено зі списку ▪ Якщо корінь XSI не пустий і його значення відрізняється від основного імені хоста XSI: o Виконати новий процес пошуку DNS за допомогою кореневого значення XSI o Замовити результати DNS відповідно до налаштованого

<table>
<tr><th>Помітити</th><th>Використовується на комп'ютері</th><th>Використовується в мобільних пристроях/планшетах</th><th>Значення за замовчуванням</th><th>Розділ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>режиму виявлення проксі-сервера
o Повторно ініціалізувати свої дії XSI і підключення подій XSI

<config>
<protocols><xsi>
<proxy-discovery mode="%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%"/>

<table><tr><th>Тег</th><th>За за ва як ва</th></tr><tr><td>%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%</td><td>srv</td></tr></table>
Канал подій XSI</td></tr>
<tr><td>%XSI_ROOT_WXT%</td><td>Так</td><td>Так</td><td>порожній (використовується оригінальна URL-адреса)</td><td>6.1.32.1 Інтерфейс розширених служб (XSI)
Корені й шляхи</td></tr>
<tr><td>%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%</td><td>Так</td><td>Так</td><td>/com.broadsoft.xsi-actions/</td><td>6.1.32.1 Інтерфейс розширених служб (XSI)
Корені й шляхи</td></tr>
<tr><td>%XSI_EVENTS_PATH_WXT%</td><td>Так</td><td>Так</td><td>/com.broadsoft.xsi-events/</td><td>6.1.32.1 Інтерфейс розширених служб (XSI)
Корені й шляхи</td></tr>
<tr><td>%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%</td><td>Так</td><td>Y</td><td>false</td><td>6.1.25 Автоматичне відновлення виклику / Безперебійна передача виклику</td></tr>
</table>

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	N	Y	cs-only	*6.3.1 Екстрений виклик*
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	Y	N	false	*6.2.2 Прийняти виклик*
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	Y	N	false	*6.2.2 Прийняти виклик*
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	Так	Y	порожній	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	Так	Y	порожній	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	Так	Y	false	*6.1.31 Центр обробки викликів / вхід/вихід* із черги викликів
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	Так	Так	зовнішнє	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	Так	Y	true	*6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*
%USE_MEDIASEC_WXT%	Так	Y	false	*6.1.3 Заголовки 3GPP SIP для* SRTP
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	N	Y	false	*6.3.4 Клацніть, щоб набрати номер (*зворотний виклик)
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	N	Y	10	*6.3.4 Клацніть, щоб набрати номер (*зворотний виклик)
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	Y	N	false	*6.2.3 Підтримка боса-адміністратора (помічник виконавчого директора)*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	N	Y	35	*6.3.2 Push-сповіщення про виклики*
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	Так	Y	false	*6.1.26 Запис викликів*
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	N	Y	false	*6.3.3 Єдине оповіщення*
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	Так	Y	false	*6.1.23 Виклик паркування/отримання*
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	Так	Y	10	*6.1.23 Виклик паркування/отримання*
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	Так	Y	false	*6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling)*
%RTP_ICE_MODE_WXT%	Так	Так	icestun	*6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling)*
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	Так	Y	порожній	*6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling)*
%RTP_ICE_PORT_WXT%	Так	Так	3478	*6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling)*
%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%	Так	Y	false	*6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling)*
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	Y	N	false	*6.1.8.4 Керування DNS* TTL
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	Y	N	false	*6.2.4 Розширити виклики SIP до наради*
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	Y	N	false	*6.2.5 Виклик керування настільним телефоном – автоматична відповідь*
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	N	Y	true	*6.3.5 Підтримка* MNO *Виклик за допомогою Native Dialer*
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	N	Y	false	*6.3.5 Підтримка* MNO *Виклик за допомогою Native Dialer*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	Так	Y	true	*6.1.34 Набір SIP-URI*
%ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT%	Так	Y	true	*6.1.36 Вимкнути відеовиклики*
%ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT%	Так	Y	true	*6.1.36 Вимкнути відеовиклики*
%VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT%	Так	Так	Настільний комп'ютер - true Мобільний телефон, планшет - невірно	*6.1.36 Вимкнути відеовиклики*
%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	false	*6.1.36<1 37="1" /> Екстрений (911) виклик – звітування про розташування E911 постачальнику6.1.37*Екстрений (911) виклик – повідомлення про розташування E911 постачальнику
%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	0	*6.1.36<1 37="1" /> Екстрений (911) виклик – звітування про розташування E911 постачальнику6.1.37*Екстрений (911) виклик – повідомлення про розташування E911 постачальнику
%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	-1	*6.1.36<1 37="1" /> Екстрений (911) виклик – звітування про розташування E911 постачальнику6.1.37*Екстрений (911) виклик – повідомлення про розташування E911 постачальнику
%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	once_per_login	*6.1.36<1 37="1" /> Екстрений (911) виклик – звітування про розташування E911 постачальнику6.1.37*Екстрений (911) виклик – повідомлення про розташування E911 постачальнику

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT%	Y	N	false	*6.2.6 Автоматична відповідь зі сповіщенням про сигнал*
%ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%	Так	Y	false	*6.1.40 Індикація спаму-виклику*
%ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%	Так	Y	false	*6.1.41 Видалення шуму та розширення пропускної здатності для ТМЗК/мобільних* викликів
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	Так	Y	false	*6.1.45.2 Виправлення помилки переадресації (FEC) і ретрансляція пакетів (RTX)*
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	Так	Y	false	*6.1.45.2 Виправлення помилки переадресації (FEC) і ретрансляція пакетів (RTX)*
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	Так	Y	false	*6.1.45.2 Виправлення помилки переадресації (FEC) і ретрансляція пакетів (RTX)*
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	Так	Y	false	*6.1.45.2 Виправлення помилки переадресації (FEC) і ретрансляція пакетів (RTX)*
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	Так	Y	false	*6.1.44 Список заблокованих осіб (тільки Webex Calling)*
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	N	Y	true	*6.3.5.6 Мобільність MNO — віджет* під час виклику
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	N	Y	true	*6.3.5.6 Мобільність MNO — віджет* під час виклику
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N	Y	true	*6.3.5.6 Мобільність MNO — віджет* під час виклику
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	Так	Y	false	*6.1.46 Одночасні виклики з тим самим користувачем*
%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%	Y	N	false	*6.2.11 Пакет подій віддаленого керування звуком (тільки Webex Calling)*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%	Так	Y	true	*6.1.29.2 Переадресація викликів до голосової пошти*
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	Так	Y	true	*6.1.8.1 Аварійне* перемикання SIP
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	Y	N	false	*6.2.12 Перемістити виклик*
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.41 Видалення шуму та розширення пропускної здатності для ТМЗК/мобільних* викликів
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	N	Y	порожній	*6.3.5.1 Виклик за допомогою Native Dialer*
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	Так	Y	false	*6.1.20 Перенесення*
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	Так	Y	true	*6.1.47 RTCP-XR*
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N	Y	false	*6.3.6 Ідентифікатор вхідного абонента, що телефонує*
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N	Y	false	*6.3.6 Ідентифікатор вхідного абонента, що телефонує*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	N	Y	false	*6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	N	Y	false	*6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	N	Y	false	*6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	N	Y	false	*6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	N	Y	false	*6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику*
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	Так	Y	false	*6.1.48 Інформація про переадресацію викликів*
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	Y	N	false	*6.2.8.1 Поле* лампи зайнятості
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	Y	N	true	*6.2.8.1 Поле* лампи зайнятості
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	Y	N	0	*6.2.8.1 Поле* лампи зайнятості
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	Y	N	false	*6.2.8.2 Група підхоплення викликів (тільки Webex Calling)*
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	Y	N	false	*6.2.8.2 Група підхоплення викликів (тільки Webex Calling)*
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	Y	N	120	*6.2.8.2 Група підхоплення викликів (тільки Webex Calling)*
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Так	Y	true	*6.1.4 Примусове використання TCP, TLS або UDP і збереження* даних
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Так	Y	false	*6.1.4 Примусове використання TCP, TLS або UDP і збереження* даних
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Так	Y	false	*6.1.4 Примусове використання TCP, TLS або UDP і збереження* даних
%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%	Так	Y	false	*6.1.50 Багатолінійний*
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N	Y	false	*6.2.4 Розширте виклики SIP до наради (Webex Calling)*

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT%	N	Y	false	*6.3.5.36.3.5.3Ідентифікація лінії вихідного виклику (CLID)*
%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%	Так	Так	вирішено	*6.1.49.2 Ім'я віддаленого абонента, що телефонує*
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	Так	Y	false	*6.1.52 Особистий помічник (відсутня присутність)*
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	N	Y	мережеві зв'язки	*Режим доставки (тільки Webex Calling)*
%ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT%	Так	Y	false	*6.1.51*
%ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT%	Так	Y	false	*6.1.21 Конференц-виклики N-Way*
%CALL_PULL_MODE_WXT%	Так	Так	сліпий	*6.1.22 Вилучення* виклику
%CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT%	Y	N	перемістити_виклик	*6.1.22 Вилучення* виклику
%ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT%	Так	Y	false	*6.1.35 Історія викликів*
%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	false	
%EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	0	
%EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	-1	

Помітити	Використовується на комп'ютері	Використовується в мобільних пристроях/планшетах	Значення за замовчуванням	Розділ
%EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	Y	Мобільний – N Планшет – Y	once_per_login	
%ENABLE_CALLS_E2EE_WXT %	Y	Y	false	*6.1.53 Наскрізне шифрування (тільки Webex Calling)*

%CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT%	Так	Так	60000	*6.1.32.3 Динамічне виявлення проксі-сервера* XSI Програма Webex надає доступ до служб XSI (XSI-Actions & XSI-Events) і служби керування пристроями (DMS) у XSP. Щоб знайти вузли служби XSI, програма Webex виконує пошук DNS SRV для _xsi-клієнта._tcp. SRV вказує на налаштовану URL-адресу для хостів XSP або балансувальників навантаження для служби XSI. Якщо пошук SRV недоступний, додаток Webex повертається до пошуку A/AAAA. Клієнт намагається знайти вузли XSP за допомогою наступного потоку DNS: ▪ Програма Webex спочатку отримує URL-адреси Xsi-Actions/Xsi-Events із хмари Cisco Webex (введені під час створення пов'язаного кластера викликів BroadWorks). Ім'я хоста/домен XSI аналізується з URL-адреси, і клієнт виконує пошук SRV так: o Програма Webex виконує пошук SRV для _xsi-клієнта._tcp. o Якщо підстановка SRV повертає одну або кілька цілей: ▪ Програма Webex виконує пошук імені хоста XSI за допомогою A/AAA, і якщо це

				допустима IP-адреса, ім'я хоста XSI додається в задній частині кешованого списку як служба резервного копіювання. ▪ Клієнт підключається до однієї з цілей на основі пріоритету SRV, потім ваги (або випадкової, якщо всі вони рівні). ○ Якщо пошук SRV не повертає жодних цілей: ▪ Програма Webex виконує пошук за допомогою A/AAA параметра Root XSI. Якщо він є допустимою IP-адресою, це єдина адреса, додана до кешованого списку. Це може бути крайовий елемент балансуванн

				я навантажен ня, або це може бути сам XSP-сервер. ▪ Запис A/AAAA має зіставити дозвіл на одну IP-адресу з тих самих причин. ▪ Користувацькі шляхи XSI-Actions/XSI-Events можна встановити у файлі конфігурації DMS, як описано в попередньому розділі: ○ Якщо наявна різниця в початковому кореневому каталозі XSI або Actions, клієнт повторно ініціалізує підключення XSI Actions/XSI Events. Першим кроком буде виконати той самий процес пошуку DNS, який наведено на кроці 1 - цього разу запит на пошук значення в параметрі %XSI_ROOT_WXT% з його файлу конфігурації. ○ Примітка. Переконайтеся, що створено відповідні записи SRV, якщо ви використовуєте

				цей тег для зміни інтерфейсів XSI. Програма Webex також має параметр із можливістю настроювання для керування виявленням проксі-сервера XSI. Режим виявлення проксі-сервера XSI можна використовувати для керування комбінацією головного імені хоста XSI (використовується для пошуку SRV) і/або розділених цілей XSI, що використовуються для зв'язку XSI. Щоб завантажити файл конфігурації, програма Webex спочатку використовує режим *srv-host* . Після завантаження файлу конфігурації застосовується *режим* налаштованого виявлення проксі. *Режим* виявлення проксі-сервера може бути одним із: ▪ *тільки хост* : використовувати лише основне ім'я хоста XSI, не запускати пошук DNS SRV ▪ *srv-тільки* — не використовувати основне ім'я хоста XSI, покладатися лише на пошук DNS SRV ▪ *prefer-srv* – якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте лише їх. Якщо ні, використовуйте лише основне ім'я хоста XSI ▪ *srv-host* - (за замовчуванням) якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте їх з пріоритетом і додайте

				основне ім’я хоста XSI в кінці списку як резервну службу. Якщо ні, використовуйте основне ім’я хоста XSI Після завантаження файлу конфігурації DMS: ▪ Якщо корінь XSI пустий або він має те саме значення, що й ім’я хоста головного XSI, а режим виявлення проксі відрізняється від *srv-хоста*: o *тільки організатор* : оновіть отримані цілі XSI і залиште лише основне ім’я хоста XSI o *srv-тільки* – оновіть отримані цілі XSI та залиште лише адреси SRV o *prefer-srv* - якщо існує тільки одна адреса, це має бути основним ім’ям хоста XSI. Якщо їх більше, основне ім’я хоста XSI видалено зі списку ▪ Якщо корінь XSI не пустий і його значення відрізняється від основного імені хоста XSI: o Виконати новий процес пошуку DNS за допомогою кореневого значення XSI o Замовити результати DNS відповідно до налаштованого

<table>
<tr><th>Помітити</th><th>Використовується на комп'ютері</th><th>Використовується в мобільних пристроях/планшетах</th><th>Значення за замовчуванням</th><th>Розділ</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>режиму виявлення проксі-сервера
○ Повторно ініціалізувати свої дії XSI і підключення подій XSI

<config>
<protocols><xsi>
<proxy-discovery mode="%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%"/>

<table><tr><th>Тег</th><th>За за ва як ва</th></tr><tr><td>%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%</td><td>srv</td></tr></table>
Канал подій XSI</td></tr>
</table>

Додаткову інформацію про зіставлення користувацьких тегів, що використовуються у Webex для Cisco BroadWorks, з тими, що використовуються UC-One, див. розділ *8 Зіставлення користувацьких тегів між Webex для Cisco BroadWorks і UC-One*.

6.1 Загальні особливості

6.1.1 Параметри SIP-сервера

Зазвичай для клієнта налаштовано використання SIP мережі, що виконується шляхом внесення змін до файлу *config-wxt.xml* . Як правило, необхідно змінити наступні параметри:

- SIP-домен. Це використовується як доменна частина власного SIP URI (власний SIP URI також іноді називають лінійним портом) загалом у заголовках SIP та у віддалених (XSI) викликах. Частина користувача власного SIP URI походить із конфігурації облікових даних SIP (параметр у розділі).
- URI SIP-сервера або IP-адреса SIP-проксі-сервера, якщо вирішення DNS не вдалося. Зверніть увагу, що для використання TLS IP-адреси неможливо використовувати в параметрі проксі, оскільки перевірка сертифіката TLS не вдасться. Додаткову інформацію про проксі-порт див. в тезі DM %SOURCE_PORT_WXT%. Зауважте, що функція керування DNS TTL не може використовуватися, якщо IP-адреса використовується в параметрі адреси проксі-сервера. Загалом, не рекомендується використовувати IP-адресу в цьому полі з цих причин.

Інші параметри також можна змінити, щоб увімкнути різні функції для виклику. Однак попередні налаштування дозволяють використовувати основні функціональні можливості для наступного:

- Реєстрація в мережі SIP.
- Здійснення аудіо- або відеодзвінків.
- Виконання виявлення проксі-серверів на основі DNS, що дозволяє використовувати кілька проксі-серверів.

Після ввімкнення реєстрації SIP, ввімкнення ПІДПИСКИ SIP для MWI повинно здійснюватися за допомогою окремих параметрів конфігурації. Для отримання додаткової інформації про голосову пошту див. розділ *6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення*.

Зверніть увагу, що базова конфігурація SIP завжди потрібна для MWI, навіть якщо виклики SIP вимкнені. MWI покладається на нотатки SIP.

Налаштування SIP-серверів відбувається за такою базовою схемою:

- Адреса проксі-сервера містить URI сервера SIP.
- Можна визначити лише один проксі-сервер.
- Виявлення проксі-сервера DNS забезпечує підтримку багатьох проксі-серверів, які вимагають належного налаштування DNS.

Крім того, таймери SIP відображаються в файлі конфігурації (не рекомендується їх змінювати).

```
<config>
<protocols>
<sip>
    <timers>
        <T1>500</T1>
        <T2>4000</T2>
```

```
    <T4>5000</T4>
  </timers>
```

- T1 – кількість часу, в мілісекундах, для затримки проїзду мережі в обидві сторони.
- T2 – максимальна кількість часу, в мілісекундах, перед повторною передачею не запрошених запитів та запрошених відповідей.
- T4 – максимальна кількість часу, в мілісекундах, щоб повідомлення залишалося в мережі.

Кожен рядок має власні параметри, такі як номер голосової пошти, URI конференції та домен, а також облікові дані автентифікації SIP. За необхідності можна налаштувати окремі облікові дані для сигналізації 401 та 407.

У наведеному нижче прикладі та таблиці наведено інформацію про найпоширеніші мітки DM, що використовуються для конфігурації SIP.

```
<config>
<protocols><sip>
<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
       <line>
              <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label>
              <name>%BWNAME-1%</name>
              <phone-number>%BWE164-1%</phone-number>
              <extension>%BWEXTENSION-1%</extension>
              <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
              <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</voice-mail-number>
              <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-
1%</conference-service-uri>
              <domain>%BWHOST-1%</domain>
              <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
              <credentials>
                     <username>%BWLINEPORT-1%</username>
                     <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                     <auth>
                            <auth401>
                                   <default>
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </default>
                                   <realm id="%BWHOST-1%">
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </realm>
                            </auth401>
                            <auth407>
                                   <default>
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </default>
                                   <realm id="%BWHOST-1%">
                                          <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                                          <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
                                   </realm>
                            </auth407>
                     </auth>
              </credentials>
       </line>
```

```
        …
</lines>
<proxy address="%SBC_ADDRESS_WXT%" port="%SBC_PORT_WXT%" />
<preferred-port>%SOURCE_PORT_WXT%</preferred-port>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%BWLINEPORT-n%	порожній	рядок	Зазвичай ім 'я користувача SIP. Додаткову інформацію див. в розділі *5.7 Динамічні вбудовані теги системи Cisco BroadWorks*. Приклад: johndoe
%BWAUTHPASSWORD-n%	порожній	рядок	Зазвичай пароль SIP. Додаткову інформацію див. в розділі *5.7 Динамічні вбудовані теги системи Cisco BroadWorks*. Приклад: secretpassword
%BWE164-n%	порожній	номер телефону	Номер телефону за замовчуванням для користувача в міжнародному форматі. Додаткову інформацію див. в розділі *5.7 Динамічні вбудовані теги системи Cisco BroadWorks*. Приклад: 12345678
%SBC_ADDRESS_WXT%	порожній	рядок	Додаткову інформацію див. в розділі *5.6 Теги системи за замовчуванням*. Приклад: sbcexample.domain.com
%SBC_PORT_WXT%	5060	номер	Додаткову інформацію див. в розділі*5.6 Теги системи за замовчуванням*. Приклад: 5060
%BWHOST-n%	порожній	рядок	Зазвичай використовується як домен SIP. Додаткову інформацію див. в розділі *5.7 Динамічні вбудовані теги системи Cisco BroadWorks*. Приклад: exampledomain.com
%SOURCE_PORT_WXT%	5060	номер	Зазвичай використовується для параметра preferred-port. Для отримання додаткової інформації див. розділ *6.1.7 Використання бажаного порту для* SIP. Приклад: 5061
%BWUSEREXTID-n%	порожній	рядок	(Тільки Webex Calling) Містить зовнішній ідентифікатор лінії Щоб отримати додаткову інформацію, перевірте *6.1.50 Багатолінійний*. Приклад: 30f69bf7-710b-4cd0-ab4b-35ab393a1709

ПРИМІТКА. Настійно рекомендується, щоб SIP-порт відрізнявся від 5060 (наприклад, 5075) через відомі проблеми з використанням стандартного SIP-порту (5060) з мобільними пристроями.

6.1.2 SIP через TLS і протокол безпечного транспортування в реальному часі

Клієнт може бути налаштований на використання сигналів SIP через TLS та Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) для шифрування носія. Однак ці функції повинні бути ввімкнені в конфігурації, як показано в наступному прикладі. Зверніть увагу також, що під час використання динамічного виявлення проксі-сервера SIP пріоритети DNS SRV перевизначають статичні параметри, як-от цей (%USE_TLS_WXT%), а транспортування без TLS використовується, якщо він має вищий пріоритет у DNS SRV. Для отримання додаткової інформації про динамічне виявлення проксі-сервера SIP див. розділ *6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP.*

Якщо динамічне виявлення проксі не використовується, увімкнення TLS для SIP використовує його.

Додаткові відомості про рекомендації щодо порту SIP та протоколу транспортування під час використання SIP ALG у мережі див. в *Посібнику з вирішення Webex для Cisco BroadWorks*.

Зверніть увагу, що використовуваний сертифікат повинен бути дійсним. Крім того, ланцюжок сертифікатів повинен бути неушкодженим, щоб проміжний сертифікат також був пов 'язаний. Рекомендується використовувати широко використовуваний сертифікат, який вже присутній, за замовчуванням, на пристроях. Також можна додавати сертифікати локально на настільному комп 'ютері вручну або за допомогою масового забезпечення, хоча це зазвичай не робиться.

Щоб увімкнути відповідний SRTP для шифрування медіа, існує окреме налаштування.

На додаток до RTP, трафік RTCP може бути захищений за допомогою тих же механізмів, що і RTP, використовуючи попередню конфігурацію.

Для шифрів SIP/TLS див. *Додаток А: Шифри TLS.*

SRTP використовується для забезпечення безпеки медіапотоку в трьох різних аспектах:

- Конфіденційність (дані зашифровані)
- Автентифікація (підтвердження особи іншої сторони або сторін)
- Цілісність (заходи проти, наприклад, повторних атак)

Поточна версія медіа-фреймворку підтримує режим лічильника AES 128 для захисту та код автентифікації хеш-повідомлень (HMAC) -SHA-1для автентифікації. Розмір головного ключа становить 16 байт, а головна сіль - 14 байт.

Медіафреймворк підтримує як повний (80-розрядний), так і короткий (32-розрядний) тег автентифікації. Клієнт обмінюється ключами всередині SDP в рамках сигналізації SIP, обидві сторони виклику надсилають ключ, який вони використовують, іншій стороні.

SRTP можна увімкнути, використовуючи конфігурацію, показану в наступному прикладі. Поточна реалізація використовує лише захищений профіль SDP RTP і підтримує багаторядковий SDP для записів аудіовізуального профілю (AVP) та безпечного аудіовізуального профілю (SAVP). Реалізація SRTP була успішно протестована у звичайній конфігурації розгортання з різними SBC. Тестування сумісності (IOT) з кінцевими точками, які підтримують лише шифрування за допомогою профілю AVP, не підтримується.

Впроваджено багатолінійні процедури SDP, пов 'язані з SRTP, так що завжди використовується кілька m-ліній. Використовуються окремі m-лінії для AVP та SAVP.

Зауважте, однак, що необхідно ретельно розглянути конфігурацію SBC; зокрема, забезпечити, щоб вхідна лінія "m=", пов 'язана з RTP/SAVP в SDP, не видалялася, оскільки в певних випадках виклики SRTP можуть бути заблоковані.

Однак можливе декілька різних конфігурацій мережі, в деяких розгортаннях SBC не бере участі в медіа-трафіку, тоді як в інших розгортаннях кожна клієнтська медіа-нога RTP до SBC окремо шифрується та узгоджується через SBC. У деяких розгортаннях SBC не допускає кілька ліній SDP.

SBC також може змінювати порядок m-ліній SDP при налаштуванні виклику, ставлячи на перше місце AVP (незашифрований) або SAVP (зашифрований) m-лінію. Тому клієнти, які вибирають першу робочу m-лінію, віддають перевагу зашифрованому або незашифрованому трафіку. Різні параметри конфігурації SRTP є наступними:

- Обов 'язково – При налаштуванні виклику початковий SDP включає лише m-лінію SAVP під час пропозиції, а клієнт приймає лише m-лінію SAVP в SDP під час відповіді, тому можливі лише виклики SRTP.
- Кращий – при налаштуванні виклику початковий SDP включає в себе як лінії AVP, так і SAVP, але SAVP є першим при пропонуванні, вказуючи порядок переваги. При відповіді клієнт вибирає SAVP, якщо він доступний, навіть якщо це не перша m-лінія (відповідно до специфікацій SIP порядок m-ліній не змінюється при відповіді).
- Необов’язково – під час налаштування виклику початковий SDP включає як m-лінії SAVP, так і AVP, але AVP спочатку вказує порядок бажаних параметрів. При відповіді клієнт вибирає першу m-лінію, AVP або SAVP.
- SRTP не ввімкнено – у початковій SDP немає лінії SAVP m. Під час відповіді SAVP не приймається, тому можливі лише виклики RTP.
- Транспорт – автоматично вибирає режим SRTP на основі транспортного протоколу. Якщо використовується TLS, увімкнено обов 'язковий режим SRTP. Якщо використовується TCP або UDP, SRTP не використовується.

SRTP та RTP симетричні в обох напрямках виклику, тобто профілі надсилання та отримання однакові.

```
<config>
<protocols><sip>
<secure>%USE_TLS_WXT%</secure>
```

```
<config>
<protocols><rtp>
<secure enabled="%SRTP_ENABLED_WXT%" mode="%SRTP_MODE_WXT%" rekey-
always="%ENABLE_REKEYING_WXT%"/>
```

Протокол безпечного управління в реальному часі (SRTCP) також використовується, якщо SRTP ввімкнено.

У деяких розгортаннях повторне введення клавіш для SRTP не підтримується. Тому існує параметр конфігурації для ввімкнення/вимкнення повторного введення клавіш SRTP. Однак нові ключі завжди використовуються при отриманні в оновленому SDP відповідно до rfc3264. Налаштування стосується лише надсилання нових ключів.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%USE_TLS_WXT%	false	істина, хибна	Якщо встановлено значення «false», SIP TLS деактивується. "Якщо встановлено значення ""true"", SIP TLS активується." Зверніть увагу, що якщо використовується *6.1.6* Dynamic SIP Proxy Discovery, цей параметр ігнорується.Динамічне виявлення проксі-сервера SIP
%SRTP_ENABLED_WXT%	невірно	істина, хибна	"Якщо встановлено на ""false"", SRTP деактивовано." "Якщо встановлено на ""true"", SRTP активується."
%SRTP_MODE_WXT%	необов'язково	обов 'язковий, бажаний, необов' язковий, транспортування	Визначає, наскільки переважною є SRTP при налаштуванні виклику. Значення за замовчуванням - "необов 'язково".
%ENABLE_REKEYING_WXT%	true	істина, хибна	Увімкнення повторного введення клавіш SIP (SDP) для SRTP.

ПРИМІТКА. Якщо ввімкнено підтримку ICE (див. *6.1.18 Підтримка ICE (*тільки Webex Calling)), завжди буде виконано повторне повернення (%ENABLE_REKEYING_WXT% значення конфігурації ігнорується).

6.1.3 Заголовки 3GPP SIP для SRTP

Новіші специфікації 3GPP вимагають додаткових заголовків SIP для використання безпечного транспортного протоколу в режимі реального часу (SRTP). Для отримання додаткової інформації див. *3GPP TS* 24.229, а також наступне:

https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-dispatch-mediasec-parameter-07

Заголовки, що вимагаються цією специфікацією, можуть порушувати виклик SIP у розгортаннях, де ця специфікація не використовується. Тому ці заголовки рекомендується використовувати лише в середовищах, де їх підтримує серверна сторона.

Можна налаштувати лише увімкнення використання заголовків. Для окремих заголовків не існує додаткової конфігурації. Усі заголовки ввімкнено або вимкнено.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-mediasec enabled="%USE_MEDIASEC_WXT%"/>
```

Наступний тег керує цією можливістю.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%USE_MEDIASEC_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає заголовки 3GPP SIP для узгодження SRTP.

6.1.4 Примусове використання TCP, TLS або UDP і збереження даних

Клієнт Webex для Cisco BroadWorks можна налаштувати на використання TCP, TLS або UDP для передавання сигналів SIP і RTP. Зверніть увагу, що клієнт за замовчуванням використовує TCP. Зауважте також, що без збереження активності TCP з 'єднання SIP TCP закриваються після періоду бездіяльності.

Наступний приклад зображує цей вузол конфігурації.

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
   <tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold>
```

Наступний тег визначає, чи використовує клієнт TCP або UDP.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення (у байтах)	Опис
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	0	0	Примушує використовувати TCP. Рішення про використання TCP або UDP для клієнта приймає постачальник послуг; однак рекомендується використовувати TCP зі значенням за замовчуванням «0».
	0	1 - 99,000	Використовує UDP, коли розмір повідомлення нижче зазначеного тут значення. Це значення за замовчуванням TCP, коли розмір повідомлення перевищує встановлене значення. Для використання UDP, 1500 є рекомендацією за замовчуванням.
	0	100000	Примушує використання UDP.

Цей же вузол конфігурації також має параметри для UDP, TCP та TLS keepalive, зображені в наступному прикладі.

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
       …
       <udp>
              <keepalive enabled="%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
                     <timeout>20</timeout>
                     <payload>crlf</payload>
              </keepalive>
       </udp>
       <tcp>
              <keepalive enabled="%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
                     <timeout>0</timeout>
                     <payload></payload>
              </keepalive>
       </tcp>
       <tls>
              <keepalive enabled="%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
                     <timeout>0</timeout>
                     <payload></payload>
              </keepalive>
       </tls>
</transports>
```

Можливі параметри:

- Увімкнення TCP або TLS keepalive, можливі значення - true/false, за замовчуванням - «false», якщо вузол відсутній. Зауважте, що коли цю функцію ввімкнено, активності збереження TCP надсилаються, навіть якщо для SIP використовується транспорт UDP.
- Увімкнення UDP для збереження живого, можливі значення – true/false, за замовчуванням – true, якщо вузол відсутній. Зауважте, що якщо цю функцію ввімкнено, збереження даних UDP надсилається, навіть якщо для SIP використовується протокол транспортування TCP. Крім того, навіть якщо для SIP використовується TCP, клієнт також приймає трафік через UDP відповідно до *RFC 3261*.
- Тайм-аут визначає максимальний час бездіяльності в секундах, після якого надсилається повідомлення keepalive. Жодне значення не означає, що підтримка активності вимкнена для протоколу.
- Корисне навантаження для повідомлень keepalive, можливі значення (відсутність значення означає, що keepalive вимкнено для протоколу):
  - Crlf
  - Null (не використовується)
  - Користувацький рядок (**не використовується**)

Підтримку активності можна використовувати для обходу NAT, щоб тримати прив 'язки NAT відкритими з невеликим додатковим трафіком.

IP-адреса та порт сервера для підтримки активності визначаються за допомогою звичайних процедур виявлення проксі-сервера SIP. Зверніть увагу, що порти SIP та вибір транспортного протоколу, отримані за допомогою динамічного виявлення проксі-сервера SIP, перевизначають будь-який статичний порт або транспортну конфігурацію. Додаткову інформацію про динамічне виявлення проксі-сервера див. в розділі *6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP.*

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	true	істина, хибна	Контролює, чи слід відправляти пакети з підтримкою життєдіяльності на транспорт UDP.
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	невірно	істина, хибна	Визначає, чи слід надсилати пакети під час передавання TCP.
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	невірно	істина, хибна	Визначає, чи слід надсилати пакети під час транспортування TLS.

6.1.5 Налаштовуваний час відкриття сокета SIP

Раніше тайм-аут для відкриття сокета SIP був жорстко закодований до 5 секунд для TCP та 10 секунд для TLS. Ці тайм-аути тепер можна налаштовувати.

```
<config>
    <protocols>
        <sip>
            <transports>
                <udp>
                    …
                </udp>
                <tcp>
                    …
                    <connect-
timeout>%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout>
                </tcp>
                <tls>
                    <connect-
timeout>%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout>
                </tcp>
            </transports>
```

Наступні теги керують тайм-аутом з 'єднання з сокетом (у мілісекундах).

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	5000	< integer> — тайм-аут у мілісекундах	Тайм-аут з 'єднання з сокетом при використанні TCP-транспорту.
%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	10000	< integer> — тайм-аут у мілісекундах	Тайм-аут підключення сокета під час використання транспорту TLS.

6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP

Щоб увімкнути функцію динамічного виявлення проксі-сервера SIP, див. наступний приклад.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy-discovery enabled="%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%” tcp=”%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%"
udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%" tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%">
    <record-name>%SBC_ADDRESS_WXT%</record-name>
    <domain-override>%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%</domain-override>
</proxy-discovery>
```

Можна контролювати, які записи транспортних протоколів використовуються з DNS SRV, коли багато з них доступні, дотримуючись процедур, передбачених у цьому розділі.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає динамічне виявлення проксі-сервера SIP для аудіо- та відеодзвінків. Рекомендоване значення - "true".
%SBC_ADDRESS_WXT%	порожній	Рядок	Цей тег Cisco BroadWorks зазвичай використовується для параметра імені запису. Це має бути дійсна URL-адреса, а не IP-адреса. Додаткову інформацію див. в розділі*5.6 Теги системи за замовчуванням*. Приклад: sbc.domain.com
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	порожній	Рядок	Цей користувацький тег використовується для заміни домену. Додаткову інформацію див. в розділі нижче. Приклад: other.domain.com

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	true	істина, хибна	Якщо значення цього параметра є "false", то результати DNS SRV для цього транспортного протоколу (TCP) відкидаються. Якщо «true», то використовуються результати DNS SRV для цього транспортного протоколу (TCP). Залежно від пріоритетів SRV, може бути обрано інший транспорт.
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	true	істина, хибна	"Якщо це значення параметра є ""хибним"", то результати DNS SRV для цього транспортного протоколу (UDP) відхиляються." Якщо "так", тоді використовуються результати DNS SRV для цього транспортного протоколу (UDP). Залежно від пріоритетів SRV, може бути обрано інший транспорт.
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	true	істина, хибна	"Якщо це значення параметра є ""хибним"", то результати DNS SRV для цього транспортного протоколу (TLS) відхиляються." Якщо "так", тоді використовуються результати DNS для цього транспортного протоколу (TLS). Залежно від пріоритетів SRV, може бути обрано інший транспорт.
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%	істина, хибна	true	Увімкнення/вимкнення служби резервного копіювання DNS. Якщо ввімкнено, то розв 'язання A/AAAA виконується для адреси проксі-сервера SIP. Він враховується лише тоді, коли ввімкнено виявлення служби SRV/NAPTR.
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%	істина, хибна	true	Якщо встановлено значення "true", а виявлення служби NAPTR не вдається або не повертає жодних результатів, то виявлення служби SRV виконується для налаштованого хоста. Якщо встановлено значення "false", виявлення SRV не виконується.
%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%	істина, хибна	false	Дозволяє обходити кеш DNS ОС.

DNS дозволяє клієнту отримати IP-адресу, порт і транспортний протокол для SIP-проксі відповідно до RFC 3263.

Підтримуються запити DNS SRV, Naming Authority Pointer (NAPTR) та A-record. Під час входу триетапний потік виглядає наступним чином:

1. Виконайте запит NAPTR, використовуючи поле вище, щоб отримати URI-адреси сервера з протоколами транспортування, якщо вони існують. Значенням параметра має бути повний домен, який потрібно вирішити DNS, і який не може бути IP-адресою.

2. Вирішіть елементи, знайдені в запиті NAPTR, за допомогою SRV-запиту, щоб отримати остаточний URI та порт сервера. Доменна частина, що використовується в SRV-запиті, береться з результату запиту NAPTR, щоб знайти остаточний URI сервера (і порт). Порт, отриманий від DNS SRV-запиту, використовується, коли записи DNS SRV доступні. Зверніть увагу, що порт, лише з файлу конфігурації, застосовується до статичного проксі-сервера в файлі конфігурації, а не до URI, розв 'язаних за допомогою SRV. Див. наведені нижче приклади використання різних імен записів.

   Якщо NAPTR не знайдено, клієнт намагається запит SRV із ім’ям запису, взятим із параметра , якщо відсутній параметр ; у цьому випадку використовується , і автоматично намагається знайти окремі записи для TCP, UDP і TLS (_sip_protocol [UDP, TCP або TLS]). Зверніть увагу, що протокол передачі керування потоком (SCTP) не підтримується. Якщо запити SRV не дають жодних результатів, виявлення проксі-сервера не вдається, і кінцевому користувачеві відображається помилка, що вказує на те, що виклики недоступні. У цьому випадку реєстрація SIP відсутня. Однак, навіть якщо всі запити SRV зазнають невдачі або якщо отримані там сервери не працюють, клієнт все одно перевіряє, чи працює налаштований статичний проксі, лише з запитами A до URI, зазначеним у , щоб побачити, чи він дає IP-адресу, яка забезпечує оперативну реєстрацію SIP. Порт і транспорт у цьому випадку крайнього випадку залежать від порогового значення tcp та параметрів .

3. Вирішити знайдені URI за допомогою запиту A-record. Отримані остаточні IP-адреси випробовуються в тому порядку, в якому вони отримані, щоб отримати робоче з 'єднання з SIP-проксі. Цей порядок може бути визначений постачальником послуг у DNS. Перший URI проксі-сервер SIP з успішним пошуком A-запису вибирається і використовується до тих пір, поки він більше не буде працювати, або клієнт не вийде з системи. На етапі A-запиту одночасно використовується лише одна IP-адреса, навіть якщо їх отримано багато. Однак всі записи SRV вирішуються до виходу з системи або втрати мережі.

Важливі примітки

ПРИМІТКА1. Якщо виявлення проксі-сервера DNS призводить до вибору транспортного протоколу на етапі SRV шляхом отримання робочого URI-проксі-сервера SIP для транспортного протоколу, він замінює параметр tcp-threshold, який зазвичай використовується для вибору UDP або TCP у файлі конфігурації. Те ж саме стосується конфігурації SIP/TLS. TCP або UDP використовується залежно від пріоритету в DNS.

ПРИМІТКА2. Елементи, отримані через SRV, мають пріоритет над статичним проксі-сервером у файлі конфігурації. Порядок NAPTR не розглядається; враховується лише пріоритет SRV. Коли SRV призводить до декількох елементів з однаковим протоколом транспортування, пріоритетом та вагою, будь-який отриманий елемент вибирається випадковим чином. Ваги NAPTR не підтримуються в цьому випуску, але підтримуються ваги SRV. Спочатку розглядається пріоритет SRV, а для елементів з рівним пріоритетом розглядається вага, щоб визначити ймовірність того, що певний сервер спробує наступний.

ПРИМІТКА 3: Необов ' *язковий* параметр domain-override дозволяє вирішувати ім' я A-запису, відмінне від імені в параметрі конфігурації домену SIP, за допомогою SRV, коли результати NAPTR опущені. Перегляньте наведені нижче приклади використання параметра domain-override.

ПРИМІТКА 4: Клієнт використовує примітиви операційної системи для операцій DNS, і, як правило, відповіді DNS кешуються для дотримання TTL відповіді DNS.

ПРИМІТКА 5: Тип (служба) DNS для записів NAPTR повинен відповідати процедурам RFC 3263, інакше розв 'язання DNS може завершитися невдало. Наприклад, необхідно використовувати SIPS + D2T для SIP через TLS.

ПРИМІТКА 6: Клієнт підтримує лише певні префікси для сервісів NAPTR. Нижче наведено список підтримуваних префіксів:

SIP+D2U -> _sip._udp

SIP+D2T -> _sip._tcp

SIPS+D2T -> _sips._tcp

SIPS+D2T -> _sips._tls

Якщо відповідь NAPTR містить запис з префіксом, який не відповідає типу послуги, то цей запис ігнорується.

Приклад 1. Використання виявлення DNS-проксі без параметра конфігурації заміщення домену

Нижче наведено приклад конфігурації з використанням виявлення проксі-сервера SIP, коли використовується лише SIP через TCP, а запит NAPTR на кроці 1 повертає результати.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true" >
    <record-name>record-domain.com</record-name>
     <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Це призводить до наступних кроків на рівні протоколу.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.
2. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.
3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

В результаті реєстрація SIP відбувається через TCP за допомогою порту 5061 (отриманого на етапі SRV) і до IP-адреси 1.2.3.4.

Приклад 2: **Використання параметра domain-override у файлі конфігурації**

Нижче наведено другий приклад конфігурації з використанням виявлення проксі-сервера SIP, де домен SIP відрізняється від домену проксі-сервера, і використовується лише SIP через UDP, а запит NAPTR не повертає результати.

```
<config>
<protocols><sip
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
```

```
<proxy-discovery enabled="true">
    <record-name>record-domain.com</record-name>
     <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Це призводить до виконання таких кроків на рівні протоколу.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, no answer.
2. SRV query for _sip._tcp.override-domain.com (from configuration file), answer
_sip._tcp.override-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.override-domain.com.
3. A-record query for test.override-domain.com, answer:
test.sipgeooverride-domain.com. 16 IN A 4.3.2.1
```

У результаті реєстрація SIP відбувається над UDP за допомогою порту 5061 (отримано в кроці SRV) і в напрямку IP-адреси 4.3.2.1.

Приклад 3: **Використання пріоритетів SRV**

Далі наведено ще один приклад конфігурації, яка використовує виявлення SIP-проксі, коли використовується лише SIP над TCP, а запит NAPTR у кроці 1 повертає результати, але отримано кілька записів NAPTR і SRV з різними пріоритетами. У цьому випадку лише пріоритет SRV має значення в цій події випуску, хоча також отримано кілька записів NAPTR з різними пріоритетами.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true">
    <record-name>record-domain.com</record-name>
     <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Це призводить до виконання таких кроків на рівні протоколу.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.
28591 IN NAPTR 120 10 "S" "SIPS+D2U" "" _sip._udp.test.sip.record-domain.com.

2. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.

SRV query for _sip._udp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR query),
answer
_sip._udp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
20 10 5062 test.sipgeo.record-domain.com.

3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

У результаті реєстрація SIP відбувається через TCP за допомогою порту 5061 (отримано в кроці SRV) і в напрямку IP-адреси 1.2.3.4, яка підтримує як UDP, так і TCP.

Приклад 4: Використання виявлення DNS-проксі з NAPTR, коли служба не відповідає типу служби

Нижче наведено приклад конфігурації, яка використовує виявлення SIP-проксі, коли використовується SIP через TCP і TLS, а запит NAPTR у кроці 1 повертає результати.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true" tcp="true" udp="false" tls="true">
    <record-name>record-domain.com</record-name>
     <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Це призводить до наступних кроків на рівні протоколу.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tls.test.sip.record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.

2. For the first record we have service type "SIPS+D2T" and the prefix is
"sip._tls.". Since this prefix doesn't match the service type (see Note 6 above)
it will be ignored.

3. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.

3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

В результаті реєстрація SIP відбувається через TCP за допомогою порту 5061 (отриманого на етапі SRV) і до IP-адреси 1.2.3.4.

6.1.7 Використання бажаного порту для SIP

Були випадки, коли інший пакет програмного забезпечення працював на тому ж комп 'ютері, що й клієнт, займаючи стандартний порт SIP. Щоб налаштувати клієнт на використання іншого порту для SIP, *можна використовувати* параметр preferred-port. Клієнт намагається використовувати налаштоване значення порту, вказане в параметрі preferred-port, але якщо воно приймається, клієнт поступово намагається використовувати значення порту вище налаштованого значення. Наприклад, якщо значенням пріоритетного порту є "6000", і цей порт використовується, клієнт намагається 6001, 6002, 6003 тощо, поки не знайде невикористаний порт. Після знаходження невикористаного порту він використовує його для власного SIP-зв 'язку.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SOURCE_PORT_WXT%	5060	номер	Вказує бажаний локальний порт SIP для зв 'язку. Приклад: 5060

6.1.8 Відмовне перемикання та зворотний зв 'язок SIP

Аварійне перемикання та аварійне завершення роботи SIP дотримуються процедур Cisco BroadWorks. Для цього необхідно налаштувати більше одного проксі-сервера (як правило, SBC).

На стороні клієнта проксі-сервер має бути розділений на кілька IP-адрес. Це може бути досягнуто шляхом:

- Виявлення проксі-сервера SIP увімкнено, і DNS-сервер має записи NAPTR та/або SRV для FQDN SBC (див. розділ *6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера SIP*), або
- Адреса проксі-сервера SIP надається як повне доменне ім 'я (FQDN) і роздільна на кілька IP-адрес (див. розділ *6.1.1 Параметри* SIP-сервера).

Кеш DNS операційної системи використовується для уникнення непотрібного трафіку DNS. Немає
жорстко закодованого обмеження для максимальної кількості IP-адрес у списку.

Під час входу, якщо вирішено кілька IP-адрес, вони впорядковуються за пріоритетом. Клієнт починає використовувати першу доступну IP-адресу.

6.1.8.1 Аварійне перемикання SIP

Перемикання на відмову SIP може бути викликане помилкою сокета, помилкою тайм-ауту запиту або остаточною відповіддю на помилку від сервера наступним чином:

- Помилка сокета – якщо сокет між клієнтом і сервером зламаний або закритий, як у випадку втрати підключення до мережі, клієнт негайно реагує і запускає перемикання на резервний ресурс.
- Тайм-аут (наприклад, коли SBC зависає) – на основі SIP T1:
  - ЗАПРОШЕННЯ SIP – якщо час очікування запиту ЗАПРОШЕННЯ закінчився, клієнт реєструється на наступний доступний SBC (IP) і повторює спробу ЗАПРОШЕННЯ.
  - Інший запит SIP – клієнт намагається зареєструватися на наступний доступний SBC (IP).
- Остаточна відповідь про помилку, отримана від сервера:
  - Наступні SIP-відповіді про помилки від сервера до SIP-реєстру викликають аварійне перемикання:
    - 5xx
    - 6xx
  - Наступні відповіді SIP 4xx на РЕЄСТРАЦІЮ SIP *не* призводять до перемикання при відмові:
    - Неавторизовано401 .
    - Заборонено 403
    - 404 Not Found

- Потрібна 407 автентифікація проксі
- 423 Інтервал занадто короткий

- Крім того, 4xx помилкових відповідей на ЗАПРОШЕННЯ SIP не викликають аварійного перемикання, а *5xx* і 6xx.

Коли спрацьовує аварійне перемикання, клієнт бере наступну доступну IP-адресу зі списку. Таймер SIP T1 визначає, як довго пробується проксі-сервер у списку, перш ніж перейти до наступного, зазвичай використовується значення 32 секунди (64*T1). Якщо всі IP-адреси не вдаються, клієнт відображає помилку інтерфейсу користувача для підключення SIP. Якщо VoIP-виклик виконується під час аварійного перемикання, виклик припиняється.

Логіка аварійного перемикання SIP залежить від декількох параметрів конфігурації:

- Таймери відмови SIP – таймери SIP T1, T2 та T4 відображаються у файлі конфігурації, але їх не рекомендується змінювати.

```
<config><protocols><sip>
<timers>
    <T1>500</T1>
    <T2>4000</T2>
    <T4>5000</T4>
</timers>
```

  - T1 – кількість часу, в мілісекундах, для затримки проїзду мережі в обидві сторони.
  - T2 – максимальна кількість часу, в мілісекундах, перед повторною передачею не запрошених запитів та запрошених відповідей.
  - T4 – максимальна кількість часу, в мілісекундах, щоб повідомлення залишалося в мережі.
- Виявлення SIP-проксі-адреси та SIP-проксі
  - Див. розділ *6.1.1 Параметри* SIP-сервера.
  - Див. розділ *6.1.6 Динамічне виявлення проксі-сервера* SIP.
- Зареєструвати налаштування аварійного перемикання (див. нижче)

У разі аварійного перемикання програма Webex надсилає РЕЄСТР SIP з двома заголовками контактів: одним для старого сеансу, а другим — для нового пристрою. Заголовок Contact для старого сеансу включений, щоб сповістити SBC про очищення даних. Цей заголовок включає expires=0 і q=0.5.

Заголовок "Контакт" з інформацією про новий пристрій також має значення q, яке прочитано з тега . Значення тега використовується, щоб вказати бажаний параметр або пріоритет конкретної контактної адреси. Вона коливається від 0 до 1,0, причому 1,0 є найвищою перевагою, а 0 - найнижчою. Цей тег не має спеціального тегу для керування значенням - він жорстко закодований до 1.0. Значення можна налаштувати вручну, якщо SBC, що використовується в розгортанні, має зворотну логіку і обробляє q=0.0 з максимальним пріоритетом.

Починаючи з випуску42,11, у шаблоні конфігурації вводиться новий розділ . Для керування тим, чи надсилатиме програма заголовок контакту для очищення інформації про старий пристрій, додано новий параметр . Деякі SBC очищають старий сеанс відразу після відключення роз 'єму, тому наявність заголовка Contact для старого сеансу не потрібна. За замовчуванням логіка очищення реєстрації ввімкнена.

Для забезпечення узгодженості тег також переміщено в той самий розділ .

Приклад:

```
<config>
<protocols><sip>
   <q-value>1.0</q-value> <!-- DEPRECATED -->
   <register-failover>
      <registration-
cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-cleanup>
      <q-value>1.0</q-value>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	true	істина, хибна	Керує очищенням інформації про старий пристрій у разі відмови SIP.

6.1.8.2 Аварійне завершення роботи SIP

Якщо клієнт підключений до проксі-сервера, який не є першим за пріоритетом, він намагається повторно підключитися до IP-адреси з найвищим пріоритетом. Час відмови залежить від конфігурації керування DNS TTL (див. розділ 6.1.8.4 *6.1.8.4 Керування DNS* TTL). Якщо виклик виконується, коли досягається таймер зворотного виклику, клієнт чекає, поки всі виклики не будуть завершені, і запускає процедуру зворотного виклику. Зверніть увагу, що це стосується лише настільних клієнтів, оскільки підключення SIP активне лише під час виклику на мобільному пристрої.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT%	true	істина, хибна	Увімкнення/вимкнення відмови SIP.
%SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%	900	Понад 60	Тайм-аут зворотного зв 'язку SIP в секундах.
%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	невірно	істина, хибна	Додає випадковий період [0-10]% відмови SIP.

6.1.8.3 Примусова версія IP-адреси

Можна налаштувати спосіб замовлення списку дозволених хостів за допомогою DNS, а потім повторювати їх у разі аварійного перемикання SIP. У всіх режимах дотримуються пріоритету та ваги.

Підтримувані конфігурації:

- dns - використовує всі адреси, повернуті DNS-запитами
- - ipv4 відфільтровує IPv6 адреси
- - ipv6 відфільтровує IPv4 адреси
- prefer-ipv4 – замовте IPv4 адреси до IPv6 (випуску 42,9)
- prefer-ipv6 – замовте IPv6 адреси до IPv4 (випуску 42,9)
- - nat64 ігнорує IPv6 адреси, замовляє їх IPv4 (випуск 44,2)

Рекомендується використовувати значення за замовчуванням (dns), якщо конфігурація середовища/мережі не вимагає іншого режиму.

"У конфігурації ""dns"" IPv4 адреси мають пріоритет над IPv6 адресами для заданого хоста." Якщо є два організатори з обома IPv4 й IPv6 адресами, замовлення буде IPv4(host1), IPv6(host1), IPv4(host2), IPv6(host2).

У режимі «бажано-ipv4» IPv4 адреси впорядковуються перед IPv6 адресами (порядок у межах IPv4 і IPv6 груп залишається).

Приклад: IPv4(host1), IPv4(host2), IPv6(host1), IPv6(host2).

У режимі «preferred-ipv6» порядок протилежний – IPv6 адреси розміщуються перед IPv4 адресами

Приклад: IPv6(host1), IPv6(host2), IPv4(host1), IPv4(host2).

У режимі "nat64" - IPv6 адреси ігноруються, IPv4 замовлення виконується. Виявлено IPv6 префікс(-и). Для кожної адреси IPv4 створюється комбінація з кожним префіксом Pref64 та/або суфіксом.

Приклад: Pref64(1)::IPv4(host1), Pref64 (2)::IPv4(host1):: Suff64 (2), IPv4(host1):: Suff64 (3), Pref64 (1)::IPv4(host2), Pref64 (2)::IPv4(host2):: Suff64 (2), IPv4(host2):: Suff64 (3).

```
<config>
<protocols><sip><transports>
<enforce-ip-version>%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%</enforce-ip-version>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%	dns	ipv4 ipv6 dns prefer-ipv4 prefer- ipv6 nat64	Керує послідовністю IPv4/IPv6 адрес, що використовуються клієнтом Webex для підключення сеансу SIP.

6.1.8.4 Керування DNS TTL

Додано окремий параметр конфігурації для керування способом повторного вирішення DNS, коли закінчується TTL запису DNS поточного сервера. Параметр у наведеній нижче таблиці, якщо його ввімкнено, змушує клієнта повторювати операції DNS після закінчення терміну дії TTL DNS SRV або A-запису поточного сервера.

Після повторного вирішення DNS цей параметр також змушує клієнта повторно підключитися до сервера з найвищим пріоритетом, якщо він відрізняється від поточного сервера, навіть якщо поточне з 'єднання працює повністю. Однак повторне підключення здійснюється лише після завершення поточних дзвінків.

Якщо TTL для записів серверів A та SRV відрізняються, вибирається менше значення.

Якщо цей параметр вимкнено, операції DNS повторюються не після закінчення терміну дії TTL, а кожні 15 хвилин.

Цей параметр працює лише для SIP.

Зауважте, що функція керування DNS TTL не може використовуватися, якщо IP-адреса використовується в параметрі адреси проксі-сервера.

> **ПРИМІТКА**. Це функція лише для настільних комп 'ютерів, оскільки мобільні клієнти мають підключення SIP лише під час дзвінка.

```
<config>
<protocols><sip>
<refresh-on-ttl enabled="%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%"
  use-random-factor="%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	false	хибно, вірно	Якщо встановлено значення "false", керування DNS TTL вимкнено для SIP. "Якщо встановлено значення ""true"", керування DNS TTL увімкнено для SIP."

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"	false	хибно, вірно	Якщо ввімкнено, додає випадковий період між 0-10% до DNS TTL.

ПРИМІТКА. Настійно рекомендується увімкнути випадковий коефіцієнт DNS TTL, щоб запобігти сплескам запитів до DNS та потенційним сплескам спроб повторного підключення до сервера додатків.

6.1.9 SIP SUBCSRIBE та РЕЄСТР Оновити та ПІДПИСАТИСЯ Повторити спробу

Комунікатор підтримує налаштування інтервалів оновлення для ПІДПИСКИ та РЕЄСТРАЦІЇ SIP. Для ПІДПИСКИ НА SIP є окремий параметр для інтервалу оновлення (в секундах) і скільки часу клієнт чекає, перш ніж повторити ПІДПИСКУ НА SIP, якщо є помилки (в секундах). Рекомендоване максимальне значення для інтервалу повторної *підписки* становить 2000000 секунд, тоді як будь-яке негативне, 0 або порожнє значення призводить до використання 1800 секунд. Будь-яке від 'ємне значення в для оновлення підписки залишає заголовок Expires і, таким чином, створює одноразову ПІДПИСКУ.

Таймер оновлення РЕЄСТРУ SIP, запропонований клієнтом, можна налаштувати за лічені секунди, але відповідно до специфікацій SIP сервер може перевизначити значення. Наразі клієнт запам 'ятовує значення, запропоноване сервером для подальших оновлень, замість того, щоб завжди використовувати налаштоване значення.

Нарешті, значення expires-value для сеансів SIP (для ЗАПРОШЕННЯ та ПІДПИСКИ SIP) також можна налаштувати (у секундах).

```
<config>
<protocols><sip>
<subscription-refresh-interval>10800</subscription-refresh-interval>
<subscription-retry-interval>60</subscription-retry-interval>
<registration-refresh-interval>300</registration-refresh-interval>
<session>
       <expires-value>3600</expires-value>
</session>
```

6.1.10 Використовувати P-Associated-URI у РЕЄСТРІ

Наступний параметр використовується при реєстрації та обробці відповідної відповіді 200 OK.

Якщо параметр встановлено на "false", то клієнт не використовує P-Associated-URI і замість цього використовує ідентифікатор зі свого власного SIP URI.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-alternative-identities>%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%</use-alternative-
identities>
```

Якщо параметр встановлено на «true», то клієнт отримує власну ідентифікацію з останнього заголовка P-Associated-URI
для всіх вихідних запитів SIP (ЗАПРОШЕННЯ, ПІДПИСКА, СКАСУВАННЯ, ІНФОРМАЦІЯ та ПОСИЛАННЯ) з відповіді 200 OK у РЕЄСТРІ. Крім того, ці URI не відображаються як контакти в списку контактів.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	false	істина, хибна	Дозволяє використовувати альтернативні ідентифікатори в РЕЄСТРІ SIP. Якщо встановлено значення "true", то клієнт отримує власну ідентифікацію з останнього заголовка P-Associated-URI для вихідних запитів SIP. Якщо встановлено значення "false", то його власний ідентифікатор для вихідних запитів SIP береться з власного SIP URI.

6.1.11 Заголовок SIP P-ранніх медіа (PEM)

Заголовок SIP *P-Early Media* (PEM) може використовуватися, наприклад, в середовищах IMS всередині домену довіри, щоб дозволити мережі авторизувати кілька ранніх медіа-діалогів SIP, наприклад, у випадках, коли інша мережа дозволяє всі ранні медіа.

Параметр конфігурації дозволяє рекламувати підтримку PEM в сигналізації SIP. Фактична рання логіка обробки медіа є однаковою як для випадків PEM, так і для випадків, що не є PEM, діючи на підтримувані значення заголовка PEM.

```
<config>
<protocols><sip>
<support-p-early-media>%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%</support-p-early-media>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	false	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб увімкнути підтримку PEM клієнта в сигналізації SIP. "Щоб вимкнути підтримку PEM клієнтської реклами в сигналах SIP, установіть значення ""хибно""."

6.1.12 Підтримка ОНОВЛЕННЯ SIP

ОНОВЛЕННЯ SIP необхідне, наприклад, в деяких розгортаннях IMS, замість альтернативного reINVITE. Він дозволяє клієнту оновлювати параметри сеансу, такі як набір медіапотоків та їх кодеки, але не впливає на стан діалогового вікна SIP.

Типові випадки використання пов 'язані з ранніми засобами масової інформації, коли, наприклад, використовується сигнал зворотного дзвінка та попереднє попередження одночасно.

Наразі ОНОВЛЕННЯ SIP підтримується лише тоді, коли воно отримується в варіантах використання до діалогу (ранні носії), а не під час активного діалогу, наприклад, для утримання/відновлення виклику, де все ще використовується reINVITE.

Неможливо додати відео до аудіо за допомогою ОНОВЛЕННЯ SIP (зміна носія) у цьому випуску. Крім того, клієнт не підтримує повний потік тривалих дзвінків IMS з резервуванням ресурсів.

```
<config>
<protocols><sip>
<support-update enabled="%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	false	істина, хибна	Якщо встановлено значення "false", підтримка ОНОВЛЕННЯ SIP вимкнена. "Якщо встановлено значення ""True"", ПІДТРИМКА ОНОВЛЕННЯ SIP ввімкнена."

6.1.13 Застаріла інформація про SIP FIR

Цей клієнт підтримує застарілий спосіб запиту ключових кадрів відео через запит керування медіаінформацією SIP. Це необхідно, оскільки деякі пристрої мають проблеми з реагуванням на RTCP-FB FIR, і іноді RTCP не отримує через віддалену кінцеву точку, що може призвести до відсутності відео або одностороннього відео. Додаткову інформацію див. в *RFC5168*.

```
<config>
<protocols><sip>
<force-sip-info-fir enabled="%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	false	істина, хибна	"Якщо встановлено на ""false"", підтримка FIR SIP INFO вимкнена." "Якщо встановлено значення ""true"", ввімкнена підтримка FIR SIP INFO."

6.1.14 Керування SIP rport для обходу NAT

Клієнт може бути налаштований на використання механізму SIP rport для обходу NAT. Зверніть увагу, що, як правило, це не може бути єдиним рішенням для проходження NAT, і SBC в основному використовується для цієї мети. Для опису специфікації rport див. *RFC 3581*.

Додаткову інформацію про рекомендації щодо порту SIP та протоколу транспортування, коли шлюзи рівня застосунку SIP (ALG) використовуються в мережі, див. в *Посібнику з вирішення Webex для Cisco BroadWorks*.

Зверніть увагу, що рядок "rport" завжди присутній у вихідних запитах SIP незалежно від конфігурації. Параметр впливає лише на використання IP-адреси та порту, отриманих від сервера в заголовках SIP "received" та "rport". Коли функція ввімкнена, значення з заголовків "received" та "rport" використовуються в заголовку SIP-контактів запитів SIP (навіть коли заголовок "received" відсутній у відповіді REGISTER).

Параметр Preferred-port пов 'язаний з тим, що він в іншому випадку визначає порт, який використовується в заголовку контакту SIP. Додаткову інформацію про виділення порту SIP див. в розділі *6.1.7 Використання бажаного порту для SIP*.

Існує окремий параметр конфігурації *use-local-port* , який змушує локальний порт клієнтського сокета встановлюватися в заголовку Contact. Це використовується для деяких SBC, які виявляють, що клієнт має реальну IP-адресу (з заголовка Contact), і SBC намагається встановити окремий сокет для клієнта для своїх запитів. У більшості випадків між SBC і клієнтом знаходиться брандмауер, який заперечує вхідні з 'єднання з клієнтом.

> **ПРИМІТКА**. У IPv6 середовищах усі адреси справжні, а SBC намагається встановити з'єднання з адресою клієнта прослуховування (з заголовка *Контакт*).

```
<config>
<protocols><sip>
<use-rport enabled="%ENABLE_USE_RPORT_WXT%" use-local-
port="%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення rport для аудіо- та відеодзвінків.
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	невірно	істина, хибна	Контролює, чи потрібно додавати локальний порт сокета клієнта в заголовок контакту SIP.

6.1.15 Ідентифікатор сеансу SIP

Якщо ввімкнено, при первинній реєстрації генерується локальний ідентифікатор сеансу. Ідентифікатор сеансу використовується протягом усього часу з 'єднання/сеансу для цього пристрою, для всіх діалогів поза викликом, РЕЄСТРАЦІЇ, ПІДПИСКИ, СПОВІЩЕННЯ тощо. Такий самий ідентифікатор сеансу використовується до тих пір, поки не буде втрачено прив 'язку. Коли прив 'язка реєстрації втрачена (пошук DNS, скидання з' єднання, скидання телефону тощо), генерується новий локальний ідентифікатор сеансу.

Значення ідентифікатора сеансу можна використовувати для пошуку повного набору діалогів, пов 'язаних з цим пристроєм.

```
<config>
<protocols><sip>
<sip-sessionid enabled="%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	false	істина, хибна	Контролює використання ідентифікатора сеансу SIP.

6.1.16 Поведінка відхилення вхідних викликів

Клієнт пропонує гнучкість, щоб відхилити дзвінок з номером *486* або *603*.

Зверніть увагу, що якщо клієнт налаштований на відхилення дзвінка з параметром *603 Decline (Відхилення)*, то служби Call Forward Busy (Переадресація дзвінка зайнята) та Call Forward No Answer (Немає відповіді на дзвінок)

```
<config>
<services><calls>
<reject-with-486 enabled="%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	true	істина, хибна	Керує кодом помилки SIP та причиною, що використовується для відхилення вхідних викликів SIP. Якщо ввімкнено, використовується *486 Temporary Unavailable (Тимчасово* недоступний). В іншому випадку використовується 603 Decline.

6.1.17 Діапазон портів протоколу транспортування в реальному часі

Клієнт може бути налаштований на використання визначеного діапазону портів для потоків транспортного протоколу реального часу (RTP), що також застосовується до SRTP. Ця конфігурація здійснюється шляхом встановлення граничних значень діапазону портів як для аудіо, так і для відеопотоків з тегами, показаними в наступному прикладі.

```
<config>
<protocols><rtp>
<preferred-audio-port-start>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-audio-port-start>
<preferred-audio-port-end>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-audio-port-end>
<preferred-video-port-start>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-video-port-start>
<preferred-video-port-end>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-video-port-end>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	8000	номер	Початок діапазону звукових портів.
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	8099	номер	Кінець діапазону аудіопорту.
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	8100	номер	Початок діапазону відеопортів.
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	8199	номер	Кінець діапазону відеопортів.

ПРИМІТКА. Діапазони портів повинні бути встановлені таким чином, щоб вони ніколи не перекривалися.

6.1.18 Підтримка ICE (тільки Webex Calling)

Клієнт підтримує узгодження інтерактивного встановлення зв 'язку (ICE), що дозволяє оптимізувати медіа-шлях між кінцевими точками (одноранговим способом). Це робиться для зменшення затримки даних, зменшення втрати пакетів та зниження експлуатаційних витрат на розгортання програми.

Зверніть увагу, що поточна реалізація підтримує STUN-сервер, тоді як TURN не підтримується.

Коли підтримка ICE увімкнена, повторне введення ключа для SRTP завжди буде виконуватися (див. розділ *6.1.2 SIP через TLS і протокол безпечного транспортування в* реальному часі).

Починаючи з випуску44,5, програма Webex додає підтримку ICE замість IPv6 використання NAT64.

```
<config>
<protocols><rtp>
```

```
<ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT%"
     enable-ipv6-support="%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%"
     mode="%RTP_ICE_MODE_WXT%"
     service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%"
     port="%RTP_ICE_PORT_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнути / вимкнути підтримку ICE.
%RTP_ICE_MODE_WXT%	icestun	icestun	Режим підтримки ЛЬОДУ. Наразі єдиним підтримуваним значенням є "icestun".
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	(порожньо)	дійсний URI СЕРВЕРА STUN або (порожній)	URI сервера STUN.
%RTP_ICE_PORT_WXT%	3478	Номер (0-65535)	порт сервера STUN.
%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%	невірно	істина, хибна	Вмикає перекриття ICE IPv6.

6.1.19 RTCP MUX

RTCP MUX налаштовується. Ця функція змушує клієнта використовувати один і той же порт для RTP і RTCP. На рівні сигналізації SIP/SDP до SDP додається рядок a= rtcp-mux. Крім того, можливі різні режими:

- Режим зворотної сумісності (тобто рядок a= rtcp-muxне з 'являється в SDP)
- Режим мультиплексування (лінія a=rtcp-mux з 'явиться двічі в SDP: один раз у розділі m=аудіо, а другий раз у розділі m=відео)

Відео та аудіо не використовують один і той же порт.

```
<config>
<protocols><rtp>
<mux enabled=”%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%”/>
```

Зверніть увагу, що RTCP MUX не можна використовувати з викликами SRTP.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	true	істина, хибна	Щоб увімкнути RTPC MUX, встановіть значення «true». Щоб вимкнути RTCP MUX, встановіть значення «false».

6.1.20 Перенесення

Клієнт Webex для Cisco BroadWorks підтримує відвідуваний (консультативний), напів-консультативний і Прямий (сліпий) переведення викликів.

Напівконсультативний переказ дзвінка дозволяє абоненту завершити переказ до того, як дзвінок буде прийнятий віддаленим абонентом. Кнопка напівконсультативного завершення активується для абонента лише після запуску дзвінка на стороні виклику та отримання відповідного повідомлення SIP (*180 Ringing*) на стороні виклику. Сліпий переказ називається «Перевести зараз» в інтерфейсі користувача.

> **ПРИМІТКА**. Дзвінок SIP *180* може не бути запущений в деяких середовищах, для деяких номерів або в деяких сценаріях міжсерверного зв'язку.

У випуску 43,9 програми Webex вводиться переведення на інший автономний поточний виклик того ж типу. Виклики, припинені в програмі Webex, можна перемістити на інші виклики, припинені в локальному кінцевому пристрої. А дзвінки, завершені на віддаленому пристрої, можуть бути переадресовані на дзвінки, завершені на віддаленій кінцевій точці Ця функція не має налаштувань.

"Починаючи з ""Випуск43,12"", програма Webex додає параметр конфігурації, щоб контролювати, чи потрібно автоматично поставити поточний виклик на утримання, коли вибрано пункт меню ""Переадресація""." Ця поведінка контролюється новим атрибутом автоматичного утримання. За замовчуванням автоматичне утримання вимкнено.

```
<config>
<services><calls>
   <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"
                  xsi-enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%"
                  type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%"
                  auto-hold="%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	false	істина, хибна	Якщо встановлено значення "true", переадресація дзвінків увімкнена. "Якщо значення ""Ні"" встановлено, переадресація виклику вимкнена."
%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%	невірно	істина, хибна	Вмикає опцію(и) передачі для віддалених дзвінків (XSI), завершених в іншому місці.
%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%	повний	говорити спочатку, сліпий, повний	Вказує типи передачі, доступні для користувача в конфігурації BroadWorks.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	невірно	істина, хибна	Контролює, чи активний виклик буде автоматично призупинено, коли користувач вибере опцію «Перевести» з меню екрана вхідного виклику.

6.1.21 Конференц-виклики N-Way

Указаний далі користувацький тег можна використовувати для керування доступністю спеціального (N-Way) конференц-виклику через SIP у клієнті Webex для Cisco BroadWorks. Крім того, власник N-way може переглянути повний перелік учасників через SIP SUBSCRIBE/NOTIFY та пакет заходів конференції. Клієнт власника вивчає URI для надсилання ПІДПИСКИ НА SIP через попередній заголовок *контакту SIP* повідомлення 200 OK, надісланого у відповідь на ЗАПРОШЕННЯ до URI конференції, тоді як для учасників така ж інформація знаходиться в попередньому СПОВІЩЕННІ ПРО виклик.

Для встановлення максимальної кількості учасників конференції використовується системне налаштування Cisco BroadWorks (*maxConferenceParties)* . "Для певного виклику він указує кількість активних одночасних сторін, які користувач може мати або додати за допомогою параметра ""Додати учасників"" під час виклику або за допомогою функції викликів Cisco BroadWorks N-way."

Цю інформацію можна отримати з сервера додатків (AS) за допомогою наведеної нижче команди інтерфейсу командного рядка (CLI).

```
AS_CLI/SubscriberMgmt/Policy/CallProcessing/Conferencing> get

Example output:
maxConferenceParties = 6
conferenceURI =
```

Після отримання значення для *maxConferenceParties* (яке має діапазон від 4 до 15) необхідно встановити тег *%MAX_CONF_PARTIES_WXT%* відповідно.

У разі випуску 45,7виключно для розгортання Webex Calling програма Webex вводить підтримку автоматичного переходу від спеціального конференц-виклику N-Way до сеансу виклику 1:1 за умови, що організатор і один додатковий учасник залишаться під час виклику. Для керування увімкненням цього покращення було додано новий параметр (*двостороння конференція*).

```
<config>
<services><calls>
<conference enabled="%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%" xsi-
enabled="%ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT%">
    <subscribe-conference-info enabled="%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%"/>
    <max-nway-participants>%MAX_CONF_PARTIES_WXT%</max-nway-participants>
    <drop-two-party-conference enabled="%ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT%"/>
</conference>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	false	істина, хибна	Контролює, чи слід увімкнути опцію Конференція для користувача.
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	невірно	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб увімкнути список учасників власника N-way. "Щоб вимкнути список учасників із N-way, установіть значення ""False""."
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	10	Кількість від 4 до 15 (порожньо)	Вказує максимальний номер учасника N-way, який застосовується клієнтом, наприклад, 10. Серверна сторона має свої обмеження. Порожнє значення вимикає клієнтське примусове виконання ліміту учасника N-way.
%ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT%	невірно	істина, хибна	Визначає, чи слід перетворити спеціальний конференц-виклик на сеанс виклику 1:1, лише якщо двоє учасників залишаться під час конференц-виклику.

6.1.22 Вилучення виклику

Програма Webex підтримує функцію вилучення викликів, яка дозволяє користувачам переміщати віддалені виклики, які було припинено на своїх пристроях, на поточний пристрій. Існує статичний (сліпий) параметр вилучення виклику, який користувачі можуть використовувати, навіть якщо немає поточного виклику.

Випуск 45,1 програми Webex покращує роботу функцій, додавши активний моніторинг викликів і пропонуючи можливість вилучення віддаленого виклику на поточний пристрій із самого виклику. Це доступно лише в разі, якщо для користувача є один поточний виклик, який буде припинено на іншому пристрої, що належить користувачу.

У застосунку для настільних ПК є новий налаштовуваний параметр, який можна налаштувати в налаштуваннях викликів програми Webex, що дозволяє різне оброблення віддалених викликів:

- Керування віддаленими викликами – це поточна поведінка програми Webex, де віддалені виклики відображаються з таймером у списку викликів. Якщо вибрано таймер, користувач може бачити екран керування викликами. "З новим удосконаленням користувач зможе використовувати новий параметр ""Перемістити виклик на комп'ютер"" в меню ""Додатково"", щоб ініціювати вилучення виклику"

- Переадресація виклику – якщо вибрано цей параметр, користувач не зможе відкрити екран керування викликами для віддалених викликів. "Користувач бачитиме параметр ""Перемістити"" для виклику лише тоді, коли з'явиться один віддалений виклик, який припинено на пристрої, що належить користувачу." Якщо вибрано параметр Перемістити, користувач побачить діалогове вікно підтвердження, перш ніж програма Webex ініціює вилучення виклику.
- Завжди запитувати – у цьому типі конфігурації користувач побачить таймер для віддаленого виклику в списку викликів, а якщо вибрано, користувача запитають, як продовжити – чи потрібно відобразити керування віддаленим викликом, чи потрібно ініціювати вилучення виклику (за наявності) чи скасувати операцію

Випуск 45,1 також покращує мобільний застосунок. Якщо ввімкнено режим активного вилучення викликів, він відображає всі віддалені виклики для користувача, активний моніторинг викликів і надає можливість переміщувати виклики в певних ситуаціях. "Якщо на віддаленому пристрої (що належить користувачу) припинено лише один виклик, для цього виклику буде доступний параметр ""Перемістити""." Однак, якщо користувачу кілька викликів або виклик було припинено на пристрої в спільному доступі, виклики все одно залишатимуться видимими, але лише в інформаційних цілях – можливість віддалено перемістити виклик або керувати ним не буде.

Для керування функцією існує кілька параметрів, які можна налаштувати: один для керування доступністю, а ще два — *режим* і *за замовчуванням-активний-переміщення-option* (тільки для робочого стола), щоб керувати поведінкою функції. Для *режиму* можна встановити один із таких параметрів.

- сліпий
    - режим за замовчуванням
    - Робочий стіл: кнопка вилучення виклику на панелі набору
    - Мобільний – параметр вилучення виклику на вкладці Виклики
- активний
    - Класична
        - "Немає кнопки вилучення виклику на панелі набору номера"
        - дозволяє відповісти на виклик, який активно відстежується
        - дозволяє конфігурування дії під час вибору виклику
    - Мобільний
        - "Немає параметра вилучення виклику на вкладці ""Виклики"""
        - дозволяє активний моніторинг усіх віддалених викликів користувача
        - дозволяє відповісти на виклик, який активно відстежується
- повний – поєднує в собі режим «сліпий» і «активний»

```
<config>
<services><calls>
<call-pull enabled="%ENABLE_CALL_PULL_WXT%"
```

```
        mode="%CALL_PULL_MODE_WXT%"
        default-active-move-option="%CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення Call Pull.
%CALL_PULL_MODE_WXT%	сліпий	сліпий, активний, повний	Керує доступними параметрами вилучення виклику для користувача. Це може бути один із поточних вилучення викликів зі сліпою, вилучення виклику на основі активного моніторингу або обидва варіанти.
%CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT%	перемістити_виклик	керування_викликом, виклик_переміщення, завжди_запитувати	Тільки настільний Якщо доступне активне переміщення (налаштовано активний або повний режим), це налаштування визначає дію за замовчуванням, яку ввімкнено для користувача в списку викликів

ПРИМІТКА. "Ця функція вимагає, щоб для користувача була ввімкнена службу отримання виклику з загального боку, увімкнувши прапорець ""Дозволити отримання виклику з іншого розташування"" на сторінці конфігурації зовнішнього вигляду спільних викликів на порталі CommPilot."

6.1.23 Виклик паркування/отримання

Функція групового паркування дзвінків дозволяє передавати поточні дзвінки VoIP на сервер парку дзвінків, що дозволяє абоненту робити щось інше і бути отриманим тим самим користувачем або іншим користувачем. Поточний дзвінок буде припарковано проти першого доступного розширення в межах Call Park Group.

Отримання виклику може бути виконано користувачем, який паркує виклик у діалоговому вікні протягом налаштовуваної кількості секунд одразу після паркування виклику. Або припаркований виклик може бути отриманий користувачем або іншим користувачем, вибравши опцію отримання виклику та ввівши номер або розширення.

```
<config>
<services><calls>
<call-park enabled="%ENABLE_CALL_PARK_WXT%"
timer="%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає паркування виклику/зняття утримання виклику.
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	10	Номер від 5 до 30	Вказує кількість секунд, протягом яких користувач бачить успішне діалогове вікно "Припарковані виклики" перед автоматичним закриттям.

6.1.24 Статистика викликів

Звітність про статистику завершення виклику в повідомленні BYE протоколу ініціації сеансу (SIP) дозволяє надсилати статистику викликів на віддалений кінець, коли виклик припиняється. Статистика дзвінків надсилається у вигляді нового заголовка в повідомленні SIP BYE або у відповідній відповіді 200 OK на повідомлення BYE. Статистика включає відправлені або отримані пакети транспортного протоколу реального часу (RTP), загальну кількість відправлених або отриманих байтів, загальну кількість втрачених пакетів, джиттер затримки, затримку в обидва кінці та тривалість виклику.

```
<config>
<services><calls>
<call-statistics enabled="%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	false	істина, хибна	Установіть значення «true», щоб увімкнути захоплення показників викликів. "Щоб вимкнути запис показників викликів, установіть значення ""false""."

6.1.25 Автоматичне відновлення виклику / Безперебійна передача виклику

Клієнт підтримує автоматичне відновлення виклику в мережах комутації, поки користувач здійснює поточний виклик VoIP. Автоматичне відновлення дзвінків працює в обох напрямках – стільниковий зв 'язок Data-to-WiFi та WiFi-to-Cellular Data, а також під час перемикання між мережами WiFi. Виклик намагаються відновити протягом однієї хвилини, а потім зупиняють. Якщо є кілька поточних дзвінків VoIP, відновлюється лише активний.

Під час переходу від стільникових даних до Wi-Fi клієнт зберігатиме поточні дзвінки VoIP на стільникових даних до тих пір, поки їх не буде припинено або стільникова мережа передачі даних не буде втрачена.

У разі автоматичного відновлення виклику через зміну мережі під час спроби повторного підключення виклику буде відтворено користувачеві.

```
<config>
<services><calls>
<auto-recovery enabled="%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	false	істина, хибна	Контролює, чи слід увімкнути механізм автоматичного відновлення для користувача.

ПРИМІТКА. Ця функція залежить від увімкнення для користувача функції вилучення виклику. Додаткову інформацію див. в розділі *6.1.22 Вилучення виклику*.

6.1.26 Запис викликів

Функція запису викликів підтримується клієнтом і залежить від доступності функції на сервері, а також від параметра конфігурації. Ця функція залежить від увімкненого каналу події XSI (див. розділ *6.1.32.2Динамічне виявлення проксі-сервера* XSI

Програма Webex надає доступ до служб XSI (XSI-Actions & XSI-Events) і служби керування пристроями (DMS) у XSP. Щоб знайти вузли служби XSI, програма Webex виконує пошук DNS SRV для _xsi-клієнта._tcp. SRV вказує на налаштовану URL-адресу для хостів XSP або балансувальників навантаження для служби XSI. Якщо пошук SRV недоступний, додаток Webex повертається до пошуку A/AAAA.

Клієнт намагається знайти вузли XSP за допомогою наступного потоку DNS:

- Програма Webex спочатку отримує URL-адреси Xsi-Actions/Xsi-Events із хмари Cisco Webex (введені під час створення пов'язаного кластера викликів BroadWorks). Ім'я хоста/домен XSI аналізується з URL-адреси, і клієнт виконує пошук SRV так:
    - Програма Webex виконує пошук SRV для _xsi-клієнта._tcp.
    - Якщо підстановка SRV повертає одну або кілька цілей:
        - Програма Webex виконує пошук імені хоста XSI за допомогою A/AAA, і якщо це допустима IP-адреса, ім'я хоста XSI додається в задній частині кешованого списку як служба резервного копіювання.
        - Клієнт підключається до однієї з цілей на основі пріоритету SRV, потім ваги (або випадкової, якщо всі вони рівні).
    - Якщо пошук SRV не повертає жодних цілей:
        - Програма Webex виконує пошук за допомогою A/AAA параметра Root XSI. Якщо він є допустимою IP-адресою, це єдина адреса, додана до кешованого списку. Це може бути крайовий елемент балансування навантаження, або це може бути сам XSP-сервер.

        - Запис A/AAAA має зіставити дозвіл на одну IP-адресу з тих самих причин.

- Користувацькі шляхи XSI-Actions/XSI-Events можна встановити у файлі конфігурації DMS, як описано в попередньому розділі:
    - Якщо наявна різниця в початковому кореневому каталозі XSI або Actions, клієнт повторно ініціалізує підключення XSI Actions/XSI Events. Першим кроком буде виконати той самий процес пошуку DNS, який наведено на кроці 1 - цього разу запит на пошук значення в параметрі %XSI_ROOT_WXT% з його файлу конфігурації.
    - Примітка. Переконайтеся, що створено відповідні записи SRV, якщо ви використовуєте цей тег для зміни інтерфейсів XSI.

Програма Webex також має параметр із можливістю настроювання для керування виявленням проксі-сервера XSI. Режим виявлення проксі-сервера XSI можна використовувати для керування комбінацією головного імені хоста XSI (використовується для пошуку SRV) і/або розділених цілей XSI, що використовуються для зв'язку XSI. Щоб завантажити файл конфігурації, програма Webex спочатку використовує режим *srv-host* . Після завантаження файлу конфігурації застосовується *режим* налаштованого виявлення проксі. *Режим* виявлення проксі-сервера може бути одним із:

- *тільки хост* : використовувати лише основне ім'я хоста XSI, не запускати пошук DNS SRV
- *srv-тільки* — не використовувати основне ім'я хоста XSI, покладатися лише на пошук DNS SRV
- *prefer-srv* – якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте лише їх. Якщо ні, використовуйте лише основне ім'я хоста XSI
- *srv-host* - (за замовчуванням) якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте їх з пріоритетом і додайте основне ім'я хоста XSI в кінці списку як резервну службу. Якщо ні, використовуйте основне ім'я хоста XSI

Після завантаження файлу конфігурації DMS:

- Якщо корінь XSI пустий або він має те саме значення, що й ім'я хоста головного XSI, а режим виявлення проксі відрізняється від *srv-хоста*:
    - *тільки організатор* : оновіть отримані цілі XSI і залиште лише основне ім'я хоста XSI
    - *srv-тільки* – оновіть отримані цілі XSI та залиште лише адреси SRV
    - *prefer-srv* - якщо існує тільки одна адреса, це має бути основним ім'ям хоста XSI. Якщо їх більше, основне ім'я хоста XSI видалено зі списку
- Якщо корінь XSI не пустий і його значення відрізняється від основного імені хоста XSI:
    - Виконати новий процес пошуку DNS за допомогою кореневого значення XSI
    - Замовити результати DNS відповідно до налаштованого режиму виявлення проксі-сервера

- Повторно ініціалізувати свої дії XSI і підключення подій XSI

```
<config>
<protocols><xsi>
   <proxy-discovery mode="%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%	srv-хост	тільки організатор, тільки srv, бажаний srv, srv-організатор	Керує тим, як програмі Webex слід створити список цілей XSI, що використовуються програмою після завантаження файлу конфігурації. Початкове виявлення перед завантаженням конфігурації DMS завжди використовує режим srv-хоста.

Канал подій XSI) і сервер програм (AS), налаштовані на надсилання *заголовка SIP X-BroadWorks-Correlation-Info* (див. *Посібник із вирішення Webex для Cisco BroadWorks*).

Якщо функцію вимкнено, для користувача немає кнопок запису та опцій. Зверніть увагу, що запис дзвінків працює на кожного користувача, а не на кожний дзвінок – це означає, що якщо один з учасників дзвінка підтримує запис дзвінка, то дзвінок може бути записаний.

Якщо функцію запису дзвінків увімкнено, завжди є візуальна індикація, коли дзвінок записується. Cisco BroadWorks підтримує такі режими запису викликів:

Завжди

- Запис виклику розпочнеться автоматично під час встановлення виклику.
- Користувач **НЕ** може зупинити/призупинити запис виклику.

Завжди з підтримкою призупинення/продовження

- Запис викликів буде розпочато автоматично після встановлення виклику, але користувач зможе призупинити й продовжити виклик.
- Можливі взаємодії з користувачами:
  - Триває запис – **Призупиніть дію** запису.
  - Запис призупинено – **Продовжити** дію запису.

На вимогу

- Після встановлення виклику на сервері починається запис виклику.
- Якщо користувач натисне опцію Start Recording (Почати запис) під час дзвінка, запис дзвінка буде збережено, і він збереже дзвінок від його запуску. В іншому випадку, якщо запис виклику не буде ініційовано користувачем, запис виклику буде видалено на сервері.
- Можливі взаємодії з користувачами:

- Запис ще не розпочато. **Почати** запис.
- Триває запис – **Призупиніть дію** запису.
- Запис призупинено – **Продовжити** дію запису.

На вимогу з ініційованим користувачем запуском

- Користувач може почати, зупинити, призупинити та відновити запис дзвінка в будь-який час, кілька разів під час дзвінка.
- Для кожного запуску запису дзвінків буде окремий запис дзвінків.
- Можливі взаємодії з користувачами:
  - Запис ще не розпочато. **Почати** запис.
  - Запис триває. Дія **Зупинити** й **призупинити** запис.
  - Запис призупинено. Дія **Зупинити** й **продовжити** запис.

Режим запису дзвінків, призначений користувачеві, можна вибрати в концентраторі керування.

```
<config>
<services><calls>
<record enabled="%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення елементів керування записом дзвінків.

6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення

Наведені нижче користувацькі теги можна використовувати для керування доступністю голосової пошти Cisco BroadWorks та візуальної голосової пошти в клієнті Webex для Cisco BroadWorks.

Візуальна голосова пошта (VVM) підтримується лише для аудіо. Підтримуваними форматами є wav, ulaw та mov, що містять відео H264 (відтворюється лише як аудіо). Він дозволяє користувачам переглядати вхідні голосові повідомлення у вигляді списку, а також відтворювати окремі елементи. Ця функція заснована на XSI, але сповіщення про нову голосову пошту надаються через SIP, тому для роботи сповіщень потрібно ввімкнути SIP. Крім того, для ОТРИМАННЯ сповіщень необхідна ПІДПИСКА SIP для конфігурації індикатора очікування повідомлень (MWI), а для роботи візуальної голосової пошти має бути ввімкнено MWI. Для отримання додаткової інформації про конфігурацію SIP див. розділ *6.1.1 Параметри* SIP-сервера.

Вимоги до випуску Cisco BroadWorks та виправлення для візуальної голосової пошти див. в *Посібнику з вирішення Webex для Cisco BroadWorks*.

Візуальна голосова пошта повинна бути окремо ввімкнена в конфігурації.

Для візуальної голосової пошти на порталі CommPilot потрібні такі налаштування:

- Голосові повідомлення увімкнено
- Увімкнено опцію "Коли надходить повідомлення, використовуйте уніфікований обмін повідомленнями"
- Увімкнено опцію "Використовувати індикатор очікування телефонного повідомлення"

Відсутність служби Visual Voicemail, призначеної користувачу на стороні Cisco BroadWorks, автоматично вимикає конфігурацію служби.

Зверніть увагу, що вимкнення реєстрації SIP також вимикає MWI для нових голосових повідомлень. Див. таблицю нижче для отримання додаткової інформації про включення MWI.

Щоб відобразити інформацію про повідомлення голосової пошти в інтерфейсі користувача, клієнт повинен отримувати сповіщення SIP MWI від сервера (тобто пакет подій голосової пошти). Перегляньте таблицю нижче, щоб дізнатися про варіанти підписки. Зауважте також, що MWI необхідний для роботи візуальних сповіщень голосової пошти.

Зверніть увагу, що якщо підписка SIP на пакет подій голосової пошти не вдається, клієнт продовжує повторювати спробу, коли налаштований на це. Для отримання додаткової інформації про конфігурацію повторної ПІДПИСКИ на SIP див. Розділ *6.1.9 SIP SUBCSRIBE та РЕЄСТР Оновити та ПІДПИСАТИСЯ Повторити* спробу.

```
<config>
<services><calls>
<mwi enabled="%ENABLE_MWI_WXT%" type="%MWI_MODE_WXT%"/>
<voice-mail enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%" visual-
voicemail="%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%">
    <transcription enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%"/>
    <forwarding enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%"/>
</voice-mail>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_MWI_WXT%	false	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб увімкнути MWI. Встановіть «false», щоб вимкнути MWI.
%MWI_MODE_WXT%	порожній	неявний, явний	Встановіть значення "EXPLICIT", щоб надіслати SIP-ПІДПИСКУ на пакет подій MWI, коли MWI ввімкнено. "Використання ""неявного"" не надсилає АБОНЕНТА SIP для пакета подій MWI, коли MWI увімкнено." Якщо залишити порожнім, MWI вимкнеться.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	невірно	істина, хибна	Установіть значення «true», щоб увімкнути підтримку голосової пошти. "Щоб вимкнути підтримку голосової пошти, установіть значення ""false""."
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	невірно	істина, хибна	"Якщо встановлено на ""false"", VVM вимкнено." "Якщо встановлено на ""true"", увімкнено VVM." Зверніть увагу, що голосова пошта увімкнена=false, перш ніж фактичний атрибут VVM все ще використовується для зворотної сумісності.

6.1.28 Текст стенограми голосової пошти для Webex Calling

За допомогою цієї функції повідомлення голосової пошти перетворюються на текст і відображаються в візуальному поданні повідомлень голосової пошти в класичних програмах і мобільних програмах Webex Calling.

Ця функція повинна бути ввімкнена для користувача, лише якщо:

1. Програма працює в розгортанні Webex Calling.
2. Для користувача ввімкнено функцію візуальної голосової пошти.
3. "Цю функцію ввімкнено в конфігурації (для ввімкненого атрибута в тезі потрібно встановити значення ""true"")."

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%	false	істина, хибна	[Тільки Webex Calling] Керує доступністю тексту стенограми голосової пошти, лише якщо ввімкнено візуальну голосову пошту.

6.1.29 Налаштування виклику

6.1.29.1 Постійна переадресація викликів

Указаний далі користувацький тег можна використовувати для керування доступністю служби завжди переадресації викликів Cisco BroadWorks у клієнті Webex для Cisco BroadWorks.

```
<config>
<services><supplementary-services>
<call-forwarding-always enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	false	істина, хибна	Контролює доступність послуги «Завжди переадресація дзвінків». За замовчуванням цю функцію вимкнено.

ПРИМІТКА. Переадресація викликів завжди та переадресація викликів на голосову пошту (*6.1.29.2 Переадресація викликів до голосової пошти*) можна використовувати разом, щоб відобразити або приховати налаштування переадресації викликів у програмах Webex. Якщо вимкнено обидва теги, параметр «Переадресація виклику» в програмах Webex приховано.

6.1.29.2 Переадресація викликів до голосової пошти

Починаючи з випуску43,9, програма Webex надає параметр для керування доступністю переадресації на голосову пошту. За замовчуванням функція ввімкнена, і для її вимкнення можна скористатися наведеною нижче опцією конфігурації.

```
<config>
<services>
   <voice-mail>
      <forwarding enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%	true	істина, хибна	Керує доступністю переадресації на голосову пошту. За замовчуванням цю функцію ввімкнено.

ПРИМІТКА 1: Ця функція залежить від одного з сервісів "Користувач голосових повідомлень" або "Стороння підтримка голосової пошти", призначених користувачеві.

ПРИМІТКА 2:Щоб відобразити або приховати налаштування «Переадресація викликів до голосової пошти» в програмах Webex, можна використовувати Переадресація викликів до голосової пошти й завжди переадресація викликів (*6.1.29.1 Постійна переадресація викликів*). Якщо вимкнено обидва теги, параметр «Переадресація виклику» в програмах Webex приховано.

6.1.29.3 BroadWorks Anywhere (Охоплення одним номером)

Наведені нижче користувацькі теги контролюють доступність BroadWorks Anywhere і доступність його налаштувань у клієнті Webex для Cisco BroadWorks. Зауважте, що назва цієї функції всередині клієнта - *Manage My Numbers (Керування моїми номерами)*.

```
<config>
<services><supplementary-services>
<broadworks-anywhere enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%">
       <description enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%"/>
       <alert-all-locations
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%"/>
       <call-control enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%"/>
       <diversion-inhibitor
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%"/>
       <answer-confirmation
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%"/>
</broadworks-anywhere>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає BroadWorks Anywhere (BWA) на рівні конфігурації.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	true	істина, хибна	Контролює, чи повинен бути доступний користувачеві Опис місцезнаходження BWA.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	невірно	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб зробити «Alert All Locations» для служби BWA доступною для користувача. "Установіть значення ""Ні"", щоб зробити сповіщення про всі розташування служби BWA недоступними для користувача."
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	невірно	істина, хибна	Контролює, чи повинен додаток увімкнути стан Alert All Locations (Оповіщення про всі місця розташування) при додаванні другого або кожного наступного нового місця розташування BWA.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	невірно	істина, хибна	Визначає, чи має користувачеві бути доступним елемент керування викликами розташування BWA.
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	невірно	істина, хибна	Керує станом керування викликами за замовчуванням для розташування BWA.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	невірно	істина, хибна	Визначає, чи повинен користувач бути доступний інгібітор відхилення розташування BWA.
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	невірно	істина, хибна	Керує станом за замовчуванням інгібітора відхилення розташування BWA.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	невірно	істина, хибна	Визначає, чи має користувач бути доступним для підтвердження відповіді розташування BWA.
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	невірно	істина, хибна	Керує станом за замовчуванням для підтвердження відповіді розташування BWA.

6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів

Клієнт Webex для Cisco BroadWorks надає доступ до порталу налаштувань (самообслуговування), де користувач може налаштувати деякі налаштування застосунку та служби.

Крім того, клієнт надає можливість використовувати веб-перегляд налаштувань виклику (CSWV). Це дозволяє користувачеві контролювати більше налаштувань викликів на сервері. Окремі теги можна використовувати для керування тим, чи повинні певні служби бути видимими в налаштуваннях веб-викликів.

> **ПРИМІТКА**. Бажано приховати налаштування, які вже відображаються в додатку, як-от Call Center (див. розділ 6.1.31 Call *6.1.31*) та BroadWorks Anywhere (див. розділ *6.1.29.3 BroadWorks Anywhere*).Центр обробки викликів / вхід/вихід із черги викликів Службу віддаленого офісу також бажано приховати, оскільки її змінила служба BroadWorks Anywhere.

Наступний користувацький тег можна використовувати для налаштування URL-адреси для порталу налаштувань (догляд за собою або CSWV). Якщо тег порожній, посилання на портал налаштувань не відображається для користувача в додатку.

```
<config>
<services>
<web-call-settings target="%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%"
 <url>%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%</url>
<branding-enabled="%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%">
  <service-settings>
   <service name="Call Forwarding Always"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Forwarding Busy"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Forwarding Not Reachable"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Forwarding No Answer"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%"/>
```

```
   <service name="Do Not Disturb" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Anonymous Call Rejection"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Simultaneous Ring Personal"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Sequential Ring"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Automatic Callback"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Waiting" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Calling Line ID Delivery Blocking"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Personal Assistant"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Call Center - Standard"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="BroadWorks Anywhere"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="BroadWorks Mobility"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Remote Office" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%"/>
   <service name="Voice Messaging User"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%"/>
 </service-settings>
<userportal-settings> <url>%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%</url></userportal-
settings>
</web-call-settings>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	зовнішнє	зовнішній, csw	Керує режимом порталу адміністратора. Встановіть «зовнішній», щоб відкрити налаштовану URL-адресу порталу у зовнішньому браузері. "Установіть значення ""csw"", щоб відкрити портал CSW у вбудованому браузері, використовуючи розділ додаткових параметрів для формування запиту POST."
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	порожній	Рядок URL-адреси	URL-адреса порталу налаштувань. Приклад: https://settings.webex.com
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Керує тим, чи повинен параметр "Завжди переадресація дзвінків" бути видимим для користувача в налаштуваннях на базі Інтернету.
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	"Контролює, чи повинен параметр ""Не турбувати"" (DND) бути видимим для користувача в вебналаштуваннях."
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр відхилення анонімного виклику (ACR) бути видимим для користувача в вебналаштуваннях.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Керує тим, чи повинен параметр переадресації викликів бути видимим для користувача в вебналаштуваннях.
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Керує тим, чи повинен параметр Переадресація викликів недоступна (CFNR) бути видимим для користувача в налаштуваннях на вебоснові.
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	"Контролює, чи повинен параметр ""Переадресація без відповіді"" (CFNA) бути видимим для користувача в вебналаштуваннях."
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр Simultaneous Ring Personal (SIMRING) бути видимим для користувача в налаштуваннях на вебоснові.
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр Sequential Ring (SEQRING) бути видимим для користувача в налаштуваннях на вебоснові.
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр Remote Office (RO) бути видимим користувачеві в вебналаштуваннях.
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр автоматичного зворотного виклику (ACB) бути видимим користувачеві в налаштуваннях на вебоснові.
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр очікування виклику (CW) бути видимим для користувача в вебналаштуваннях.
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр блокування доставки ідентифікатора лінії виклику (CLIDB) бути видимим для користувача в вебналаштуваннях.
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр особистого помічника (PA) бути видимим для користувача в вебналаштуваннях.
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Керує тим, чи повинен параметр BroadWorks Anywhere (BWA) бути видимим користувачеві в вебналаштуваннях.
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Керує тим, чи повинен параметр центру обробки викликів бути видимим користувачеві в вебналаштуваннях.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр BroadWorks Mobility (BWM) бути видимим для користувача в вебналаштуваннях. Зараз рекомендоване значення є «хибним» через проблеми здатності до взаємодії між Webex для Cisco BroadWorks і BroadWorks Mobility.
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Визначає, чи повинен параметр голосового керування (VM) відображатися користувачу в вебналаштуваннях.
%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%	невірно	істина, хибна	Контролює, чи використовувати новий брендинг "Налаштування дзвінків" WebView. Увімкніть, якщо версія CSWV на стороні сервера 1.8.6 або вище. В іншому випадку, залишайте його хибним.
%WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT%	true	істина, хибна	Контролює, чи відображаються параметри електронної пошти/голосових повідомлень у веб-налаштуваннях.
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	порожній	Рядок URL-адреси	Вказує URL-адресу порталу налаштувань користувача. Щоб увімкнути функцію та представити кнопку Access User Portal в інтерфейсі користувача, цей користувацький тег не повинен бути порожнім. Наприклад: https://settings.webex.com.
%USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT%	зовнішнє	зовнішні, внутрішні	Вказує, чи слід відкривати URL-адресу у вбудованому або зовнішньому браузері.
%USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT%	невірно	істина, хибна	Застосовується лише тоді, коли налаштовано вбудований браузер (USER_PORTAL_SETTINGS_Target_WXT=внутрішній). Якщо ввімкнено, використовується HTTP-запит POST, а недовговічний маркер BroadWorks додається як частина ТІЛА. Якщо вимкнено, URL-адреса відкривається за допомогою HTTP GET.

ПРИМІТКА 1: URL-адреса параметрів виклику WebView завжди повинна мати кінцевий «/». Наприклад: http(s): /// /

ПРИМІТКА2. Мінімальна версія програми "Налаштування дзвінків" WebView - 1.7.5.

Щоб установити на випуск Cisco BroadWorks21, перегляньте додаткові кроки, описані в *Посібнику з вирішення Webex для Cisco BroadWorks*.

6.1.31 Центр обробки викликів / вхід/вихід із черги викликів

Програма Webex надає доступ до налаштувань оператора центру обробки викликів (черга викликів). Якщо користувач підготовлений для колл-центру, ця функція дозволяє користувачеві входити в колл-центр і переглядати доступні черги дзвінків, а також приєднуватися/від 'єднуватися від черг і встановлювати статус автоматичного розподілу дзвінків (ACD).

Починаючи з випуску настільного 42,8 й мобільного випуску42,12, оператор центру обробки викликів (черга викликів) більше не базується на вебподанні налаштувань виклику (див. розділ *6.1.30 Портал налаштувань і налаштування вебвикликів*). Доступ до конфігурації оператора центру обробки викликів (черга викликів) можна отримати в нижньому колонтитулі «Робочий стіл» і «Налаштування» мобільної програми Webex.

```
<config>
<services>
<call-center-agent enabled="%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення підтримки колл-центру.

6.1.32 Інтерфейс розширених служб (XSI)

6.1.32.1 Корені й шляхи

Клієнт Webex для Cisco BroadWorks використовує наступні теги для керування кореневим шляхом, діями та подіями XSI, якщо їх потрібно налаштувати, щоб вони відрізнялися від тих, що використовуються для входу.

Основною причиною зміни кореня XSI є реалізація балансування навантаження на рівні конфігурації, хоча натомість рекомендується використовувати балансування навантаження на рівні http.

Шляхи подій і дій зазвичай змінюються через вимоги до брендингу щодо видалення посилання на домен *com.broadsoft* з шляхів URL запитів XSI HTTP, що виконуються клієнтом.

```
<config>
<protocols><xsi>
       <paths>
              <root>%XSI_ROOT_WXT%</root>
              <actions>%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%</actions>
              <events>%XSI_EVENTS_PATH_WXT%</events>
       </paths>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%XSI_ROOT_WXT%	Продовжує використовувати оригінальний, який використовується для отримання конфігурації.	Рядок URL-адреси	Корінь XSI для всіх операцій XSI. Приклад: https://domain.com/
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	/com.broadsoft.xsi-actions/	рядок	Вказує шлях дій XSI. Він повинен починатися і закінчуватися символом «/» і містити лише контекст дій. Приклад: /com.domain.xsi-actions/
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	/com.broadsoft.xsi-events/	рядок	Визначає шлях подій XSI. "Воно має починатися й закінчуватися на ""/"" і містити лише контекст подій." Приклад: /com.domain.xsi-events/

6.1.32.2 Динамічне виявлення проксі-сервера XSI

Програма Webex надає доступ до служб XSI (XSI-Actions & XSI-Events) і служби керування пристроями (DMS) у XSP. Щоб знайти вузли служби XSI, програма Webex виконує пошук DNS SRV для _xsi-клієнта._tcp. SRV вказує на налаштовану URL-адресу для хостів XSP або балансувальників навантаження для служби XSI. Якщо пошук SRV недоступний, додаток Webex повертається до пошуку A/AAAA.

Клієнт намагається знайти вузли XSP за допомогою наступного потоку DNS:

- Програма Webex спочатку отримує URL-адреси Xsi-Actions/Xsi-Events із хмари Cisco Webex (введені під час створення пов’язаного кластера викликів BroadWorks). Ім’я хоста/домен XSI аналізується з URL-адреси, і клієнт виконує пошук SRV так:
    - Програма Webex виконує пошук SRV для _xsi-клієнта._tcp.
    - Якщо підстановка SRV повертає одну або кілька цілей:
        - Програма Webex виконує пошук імені хоста XSI за допомогою A/AAA, і якщо це допустима IP-адреса, ім’я хоста XSI додається в задній частині кешованого списку як служба резервного копіювання.
        - Клієнт підключається до однієї з цілей на основі пріоритету SRV, потім ваги (або випадкової, якщо всі вони рівні).
    - Якщо пошук SRV не повертає жодних цілей:

- Програма Webex виконує пошук за допомогою A/AAA параметра Root XSI. Якщо він є допустимою IP-адресою, це єдина адреса, додана до кешованого списку. Це може бути крайовий елемент балансування навантаження, або це може бути сам XSP-сервер.
- Запис A/AAAA має зіставити дозвіл на одну IP-адресу з тих самих причин.

- Користувацькі шляхи XSI-Actions/XSI-Events можна встановити у файлі конфігурації DMS, як описано в попередньому розділі:
  - Якщо наявна різниця в початковому кореневому каталозі XSI або Actions, клієнт повторно ініціалізує підключення XSI Actions/XSI Events. Першим кроком буде виконати той самий процес пошуку DNS, який наведено на кроці 1 - цього разу запит на пошук значення в параметрі %XSI_ROOT_WXT% з його файлу конфігурації.
  - Примітка. Переконайтеся, що створено відповідні записи SRV, якщо ви використовуєте цей тег для зміни інтерфейсів XSI.

Програма Webex також має параметр із можливістю настроювання для керування виявленням проксі-сервера XSI. Режим виявлення проксі-сервера XSI можна використовувати для керування комбінацією головного імені хоста XSI (використовується для пошуку SRV) і/або розділених цілей XSI, що використовуються для зв'язку XSI. Щоб завантажити файл конфігурації, програма Webex спочатку використовує режим *srv-host* . Після завантаження файлу конфігурації застосовується *режим* налаштованого виявлення проксі. *Режим* виявлення проксі-сервера може бути одним із:

- *тільки хост* : використовувати лише основне ім'я хоста XSI, не запускати пошук DNS SRV
- *srv-тільки* — не використовувати основне ім'я хоста XSI, покладатися лише на пошук DNS SRV
- *prefer-srv* – якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте лише їх. Якщо ні, використовуйте лише основне ім'я хоста XSI
- *srv-host* - (за замовчуванням) якщо знайдено записи DNS SRV, використовуйте їх з пріоритетом і додайте основне ім'я хоста XSI в кінці списку як резервну службу. Якщо ні, використовуйте основне ім'я хоста XSI

Після завантаження файлу конфігурації DMS:

- Якщо корінь XSI пустий або він має те саме значення, що й ім'я хоста головного XSI, а режим виявлення проксі відрізняється від *srv-хоста*:
  - *тільки організатор* : оновіть отримані цілі XSI і залиште лише основне ім'я хоста XSI
  - *srv-тільки* – оновіть отримані цілі XSI та залиште лише адреси SRV
  - *prefer-srv* - якщо існує тільки одна адреса, це має бути основним ім'ям хоста XSI. Якщо їх більше, основне ім'я хоста XSI видалено зі списку

- Якщо корінь XSI не пустий і його значення відрізняється від основного імені хоста XSI:
    - Виконати новий процес пошуку DNS за допомогою кореневого значення XSI
    - Замовити результати DNS відповідно до налаштованого режиму виявлення проксі-сервера
    - Повторно ініціалізувати свої дії XSI і підключення подій XSI

```
<config>
<protocols><xsi>
   <proxy-discovery mode="%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT%	srv-хост	тільки організатор, тільки srv, бажаний srv, srv-організатор	Керує тим, як програмі Webex слід створити список цілей XSI, що використовуються програмою після завантаження файлу конфігурації. Початкове виявлення перед завантаженням конфігурації DMS завжди використовує режим srv-хоста.

6.1.32.3 Канал подій XSI

Канал подій XSI використовується для різних послуг, таких як:

- Керування середнім викликом Xsi
- Сповіщення про стан налаштувань дзвінків
- Запис викликів

СЕРЦЕБИТТЯ Xsi Events використовується для утримання каналу XSI Event відкритим, а інтервал серцебиття можна вказати за допомогою наступного параметра.

У випуску 45,11 буде введено кілька оптимізацій для використання каналу подій XSI.

- Новий параметр із можливістю налаштування для керування тайм-аутом неактивності каналу подій XSI. Якщо протягом налаштованого тайм-ауту неактивності не отримано жодних даних (подія XSI) або відповідь серцебиття, канал події XSI буде закрито.
- Якщо канал події закрито
    - Вказаного організатора додано до чорного списку впродовж 10 хвилин
    - Буде розпочато логіку повторного підключення, спробу повторно підключити наступного хоста XSI, після інкрементного таймера, починаючи з 5 секунд, а потім після номерів Fibonacci до 150 секунд, включно з випадковим фактором.

- Якщо всі хости XSI перебувають у чорному списку, чорний список очищується, і програма негайно почне повторне підключення до хоста з найвищим пріоритетом.

```
<config>
<protocols><xsi>
<event-channel enabled="%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%">
    <heartbeat-interval>%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%</heartbeat-interval>
    <inactivity-timeout>%CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT%</inactivity-timeout>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	true	істина, хибна	Контролює, чи ввімкнено канал подій XSI. Він повинен бути встановлений на «true», щоб отримувати, наприклад, події, пов 'язані з послугами контролю середнього виклику. Рекомендоване значення - "true".
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	10000	номер	Це серцебиття каналу подій XSI (у мілісекундах).
%CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT%	60000	(0-120000]	Вказує максимальний тайм-аут неактивності (у мілісекундах) каналу подій XSI — час, протягом якого слід очікувати на отримання події (відповідь із серцебитом або будь-яка інша подія XSI). Має бути більшим за 0 і меншим або дорівнювати 120000 (2 хв)

6.1.33 Конфігурація кодека

Webex для Cisco BroadWorks пропонує різноманітні аудіо- та відеокодеки. Відповідні списки кодеків розташовані в розділах *config/services/calls /audio/codecs* та video/codecs. Пріоритет кожного кодека можна змінити за допомогою пріоритету атрибута *XML*, який становить значення від 0,0 (найнижчий) до 1,0 (найвищий).

Програма Webex офіційно підтримує такі кодеки:

- Audio
  - Opus
  - G.722
  - G.729
  - PCMU (G.711U)
  - PCMA (G.711A)
  - iLBC
  - AI Codec

- Video
  - H.264

```
<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
    …
  <video>
    <codecs>
      <codec name="H264" payload="109" resolution="HD" framerate="30"
bitrate="2000000" priority="1.0">
        <packet-mode>0</packet-mode>
```

Клієнт підтримує H.264 як відеокодек. Атрибут роздільної здатності відео, що вказує на максимальну роздільну здатність відео, яку рекламує програма, можна встановити на одне з таких доступних значень: SUBQCIF, QCIF, CIF, 4CIFVGA, HD і WIDE_FULL_HD.

Починаючи з випуску45,8, максимальну роздільну здатність відео, яку використовує програма для настільних ПК, оновлюється з HD за замовчуванням до WIDE_FULL_HD, а роздільна здатність для мобільних і планшетних програм залишається 4CIF.

Якщо бітова швидкість не введена в конфігурації, використовуються значення бітової швидкості за замовчуванням. Значення бітової швидкості за замовчуванням на роздільну здатність та частоту кадрів наведені в наступній таблиці.

Роздільна здатність	Розмір відео*	FPS (кадрів На Секунду)	Значення швидкості передачі даних за замовчуванням на роздільну здатність та FPS
SUBQCIF	128 x 96	15	128000
QCIF	176 x 144	30	192000
CIF	352 x 288	15	384000
CIF	352 x 288	30	768000
VGA	640 x 460	15	2000000
4CIF	704 x 576	25	2000000
HD	960 x 720	30	2000000
WIDE_FULL_HD	1920 x 1080	30	4000000

***** Максимальна роздільна здатність відео, яку рекламують. Фактична роздільна здатність відео під час виклику між двома клієнтами Webex для Cisco BroadWorks залежить від можливостей обох клієнтів – вона буде нижчою серед двох клієнтів і буде такою ж для обох клієнтів.

Роздільна здатність відеовиклику узгоджується під час налаштування сеансу та ґрунтується на можливостях двох кінцевих точок. Роздільна здатність відеодзвінків однакова на обох кінцевих точках. Тобто, якщо кінцеві пристрої Webex для Cisco BroadWorks мають різні можливості (і тому підтримують різні дозволи), тоді узгоджується з нижчою роздільною здатністю для виклику. Роздільна здатність відео може змінюватися під час дзвінка, якщо стан мережі погіршується. У цьому випадку дві мобільні кінцеві точки можуть використовувати різну роздільну здатність відео.

Режим пакетизації може бути налаштований на SingleNAL (0) або Non-interleaved (1). У шаблоні за замовчуванням використовується SingleNAL (0).

Також підтримується конфігурація телефонної події, однієї або декількох. Під час узгодження кодеків клієнт надсилає всі налаштовані кодеки, включаючи телефонну подію. Після вибору аудіокодека він шукає телефонну подію в пропозиції. Якщо в пропозиції є телефонна подія з частотою дискретизації узгодженого аудіокодека, то ця телефонна подія вибирається. В іншому випадку використовується перша телефонна подія в списку.

Якщо узгоджено принаймні одну телефонну подію, двотональні багаточастотні (DTMF) надсилаються у вигляді пакетів RTP з використанням відповідного типу корисного навантаження. І якщо взагалі немає узгоджених телефонних подій, DTMF надсилаються у вигляді пакетів RTP з типом корисного навантаження узгодженого аудіокодека. Зовнішній механізм доставки DTMF не підтримується програмою Webex.

Приклади налаштованих кодеків:

```
<codec name="telephone-event" payload="100" in-band="false" />
<codec name="telephone-event" payload="101" clockrate="48000" in-band="false" />
```

Якщо узгоджується аудіокодек з частотою дискретизації 48 кбіт/с, використовується телефонна подія з корисним навантаженням 101.

6.1.33.1 Кодек ШІ

Починаючи з випуску44,8, програма Webex представляє підтримку нового аудіокодека – ШІ-кодека (xCodec). Цей аудіокодек використовується в несприятливих умовах мережі для досягнення кращої якості дзвінків. Медіамодуль Webex у програмі Webex перевіряє можливості пристрою, відстежує якість мультимедіа, а кодек ШІ можна використовувати, якщо він підтримується та ввімкнений у файлі конфігурації.

Кодек ШІ працює лише в комбінації з кодеком Opus. Це означає, що як Opus, так і AI Codec повинні рекламуватися та обговорюватися обома сторонами під час переговорів SDP.

6.1.34 Набір SIP-URI

Наразі набір SIP-URI через BroadWorks недоступний, і за замовчуванням всі виклики SIP-URI маршрутизуються через Locus, також відомий як "Безкоштовний виклик". У деяких середовищах це небажано, і такі дзвінки слід блокувати.

> **ПРИМІТКА**. Це застосовується, лише якщо виклик Locus вимкнено. Тільки в цьому випадку буде працювати блокування набору SIP URI.

Наступна конфігурація надає цю опцію.

```
<config>
    <services>
        <calls>
            <sip-uri-dialing enable-locus-
calling="%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	true	істина, хибна	Контролює, чи повинен SIP-URI бути спрямований через Locus (true) або заблокований (false).

6.1.35 Історія викликів

Програма Webex підтримує історію викликів для відстеження викликів для користувача. Для основної лінії користувача історія викликів синхронізується на всіх пристроях користувача. Для додаткових ліній (спільних і віртуальних) програма зберігає лише записи локальної історії викликів.

У випуску 45,11 додається уніфікована історія викликів також для додаткових ліній (спільних і віртуальних), які будуть синхронізовані на всіх пристроях користувача. Поточний параметр конфігурації тепер контролює уніфіковану історію викликів для основної та вторинної ліній.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT%	false	істина, хибна	Тільки для основної лінії визначає, чи потрібно програмі використовувати уніфіковану історію викликів або історію викликів на стороні клієнта (локальну).

6.1.36 Вимкнути відеовиклики

У випуску 41,9 додано можливість вимкнути відеовиклики. Існують окремі параметри конфігурації для керування цією функцією для викликів VoIP з підтримкою BroadWorks та Locus (безкоштовних).

Коли функцію ввімкнено, а тег функції встановлено на "false":

- користувач не побачить налаштування «Приймати вхідні дзвінки з моїм відео ввімкнено»
- всі вхідні відеодзвінки, якщо вони прийняті, будуть аудіо
- користувач не зможе переадресувати дзвінок на відео, а переадресація відео буде автоматично відхилена

Коли ввімкнено відеодзвінки, додається нова властивість конфігурації для керування значенням за замовчуванням параметра "Приймати вхідні дзвінки з включеним моїм відео". За замовчуванням цю функцію ввімкнено для настільного комп 'ютера та ВИМКНЕНО для мобільних пристроїв і планшетів.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT%	true	істина, хибна	Контролює доступність SIP-відеовикликів через BroadWorks.
%ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT%	true	істина, хибна	Контролює доступність відеодзвінків Locus (безкоштовних).
%VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT%	Настільний комп 'ютер - true Мобільний/ Планшет – хибно	істина, хибна	Керує значенням за замовчуванням параметра «Приймати вхідні дзвінки з моїм відео ввімкнено».

6.1.37 Екстрений (911) виклик – повідомлення про розташування E911 постачальнику

Клієнт Webex для робочого стола й планшета підтримує E911 звітування про розташування за допомогою RedSky, Intrado або іншого E911 постачальника екстрених розташувань для розгортання Webex для BroadWorks. Провайдер E911 надає підтримку розташування для кожного пристрою (для застосунків Webex для настільних ПК і планшетів, а також пристроїв MPP з підтримкою HELD), а також мережу, яка надсилає екстрені виклики до диспетчерських центрів екстреної допомоги (PSAP) у США, на їхніх територіях (Гуам, Пуерто-Рико та Віргінські острови) і лише в Канаді. Послуга ввімкнена для кожного місця розташування.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає E911 платформу аварійного розташування постачальника.
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%	порожній	рядок	Задає URL-адресу E911 постачальника платформи аварійного розташування, що підтримує протокол HELD.
%BWE911-CUSTOMERID%	порожній	рядок	Ідентифікатор клієнта (HeldOrgId, CompanyID), який використовується для E911 запиту HTTPS постачальника.
%BWE911-SECRETKEY%	порожній	рядок	Секрет автентифікації запиту E911 HTTPS постачальника.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%	порожній	Рядок CSV	Список екстрених номерів, які підтримується E911 постачальником.
%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	0 (користувач більше не отримуватиме запит)	номер [0 - 43200]	Тайм-аут у хвилинах, який буде використовуватися для нагадування користувачу оновити аварійне розташування, якщо поточне не введено або є неприпустимим. Запропоноване значення, якщо вирішено увімкнути: 1440 (один день).
%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	-1 (користувач може скасувати діалогове вікно завжди)	номер [-1 - 100]	Час, коли користувачу дозволено закрити діалогове вікно розташування, перш ніж розташування стане обов'язковим (тобто він не може закрити вікно розташування). Можливі значення: ▪ N = -1 (користувач завжди може скасувати діалогове вікно) ▪ N = 0 (користувачеві не дозволяється скасовувати діалогове вікно - обов 'язкове розташування завжди) ▪ N > 0 (користувач може скасувати діалогове вікно N разів, перш ніж воно стане обов 'язковим)
%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	агресивний, once_per_login	once_per_login	Визначає поведінку, що спонукає до розташування E911. Значення "aggressive" покаже діалогове вікно користувачеві при кожній зміні мережі на невідоме місце, тоді як значення "once_per_login" покаже діалогове вікно лише один раз, запобігаючи подальшому спливаючому вікну та відволіканню користувача.

ПРИМІТКА1. Теги BWE911-*** — це «динамічні вбудовані системні теги». Додаткову інформацію див. в розділі *5.7 Динамічні вбудовані теги системи Cisco BroadWorks*.

ПРИМІТКА2. Якщо виклики VOIP вимкнено, єдиним значним значенням для послідовності екстрених наборів (%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%) буде лише cs.

6.1.38 PAI як ідентичність

Для **вхідних викликів** цей новий параметр керує пріоритетом заголовків SIP From та P-Asserted-Identity (PAI), а також тим, що слід використовувати як ідентифікатор лінії виклику. Якщо у вхідному ЗАПРОШЕННІ SIP є заголовок X-BroadWorks-Remote-Party-Info, він використовується з пріоритетом над заголовками SIP From та PAI. Якщо в вхідному запрошенні SIP немає заголовка X-BroadWorks-Remote-Party-Info, цей новий параметр визначає, чи є заголовок SIP From пріоритетним над заголовком PAI, або навпаки.

"Якщо ввімкнено атрибут тега встановлено значення ""true"", буде використано заголовок ""PAI"" з пріоритетом над заголовком ""Від""." Ця ідентифікація абонента використовується для вирішення контакту та представлення його користувачеві.

Для **вихідних** дзвінків ця логіка не застосовується. "У відповіді ""18X"", 200 ""OK"", буде отримано ідентифікатор підключеної лінії, тому програма Webex завжди використовує заголовок SIP PAI з пріоритетом."

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT%	false	істина, хибна	Контролює, чи має ідентифікатор виклику, представлений користувачеві, бути взятий із заголовків SIP From або SIP P-Asserted-Identity. Встановіть значення «true», щоб використовувати заголовок PAI з пріоритетом.

6.1.39 Вимкнути спільний доступ до екрана

Випуск 42,5 додає можливість керувати доступністю спільного доступу до екрана. Якщо спільний доступ до екрана вимкнено:

- користувач не побачить можливість ініціювати спільний доступ до екрана під час дзвінків 1-1
- вхідні запити на спільний доступ до екрана відхиляються, і користувач побачить інформативне повідомлення

За замовчуванням цю функцію ввімкнено.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT%	true	істина, хибна	Вказує, чи слід увімкнути спільний доступ до екрана для користувача.

6.1.40 Індикація спаму-виклику

Якщо перемикач функції (залежно від типу розгортання) ввімкнено та ця функція ввімкнена у файлі конфігурації, програма Webex обробляє новий параметр, що вказує на стан перевірки спам-виклику, якщо він отриманий як частина сповіщень NewCall Push або записів історії викликів.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%	false	істина, хибна	Контролює доступність індикації спам-виклику на екрані вхідних викликів і історію викликів лише для Webex Calling.

6.1.41 Видалення шуму та розширення пропускної здатності для ТМЗК/мобільних викликів

Усунення шуму забезпечує кращу якість викликів для користувачів, які здійснюють виклик, коли вони спілкуються з користувачами, не пов'язаними з Webex, у ТМЗК або мобільних пристроях. З випуском 43.12 видалення шуму вмикається за замовчуванням.

У випуску 44,2 програми Webex представлені нові вхідні аудіоносії, покращення з використанням ШІ для викликів ТМЗК із вузькою смугою.

- Додано новий алгоритм розширення смуги пропускання для покращення якості звуку шляхом розширення смуги пропускання вузькосмугового спектра ТфОП та видалення шуму. Розширена смуга пропускання підвищить розбірливість і зменшить втому від прослуховування.
- Вже існуючий алгоритм видалення шуму вдосконалено, усунувши обмеження для функції «Музика в режимі очікування» та інших звукових сигналів (наприклад, звукових сигналів).
- Коли ця функція ввімкнена, користувачі бачать індикатор «Smart audio – external» (Інтелектуальне аудіо - зовнішнє) і можуть керувати вдосконаленнями Speech AI для вхідного аудіосистеми.

За замовчуванням ці функції покращення мовлення ввімкнено та увімкнено. Користувач може керувати початковим станом за допомогою налаштувань інтелектуального аудіо в налаштуваннях аудіо.

```
<config>
   <services>
      <calls>
         <speech-enhancements enabled="%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає покращення мовлення для зовнішніх (вхідних) носіїв.

ПРИМІТКА. Усунення шуму тепер є частиною додаткових підсилювань мовлення, а тег застаріло новим тегом . Користувацький тег видалення шуму %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% також застарілий.

6.1.42 Маркування QoS DSCP

Маркування QoS DSCP підтримується пакетами RTP для викликів програми Webex (аудіо й відео). DSCP визначає класифікацію трафіку для мережевих даних. Це можна використовувати для визначення того, який мережевий трафік вимагає більшої пропускної здатності, має вищий пріоритет і з більшою ймовірністю скидає пакети.

ПРИМІТКА. Останні версії операційної системи Microsoft Windows не дозволяють програмам безпосередньо встановлювати DSCP або UP на вихідних пакетах, натомість вимагають розгортання об'єктів групової політики (GPO) для визначення політик маркування DSCP на основі діапазонів портів UDP.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_AUDIO_QOS_WXT%	true	істина, хибна	Увімкнення QoS для аудіовикликів.
%AUDIO_QOS_VALUE_WXT%	46	0-63	Вказує значення QoS для вибраного типу QoS для аудіовикликів. Примітка. Значення за замовчуванням використовується, якщо значення не вказано, або значення не вдалося успішно проаналізувати.
%ENABLE_VIDEO_QOS_WXT%	true	істина, хибна	Вмикає QoS для відеовикликів
%VIDEO_QOS_VALUE_WXT%	34	0-63	Задає значення QoS для вибраного типу QoS для відеовикликів. Примітка. Значення за замовчуванням використовується, якщо значення не вказано, або значення не вдалося успішно проаналізувати.

6.1.43 Основний профіль

Під час інтеграції спільних ліній (*6.1.50.1 Робочий стіл: індикація спільних ліній*) якщо лінія користувача спільно використовується іншому користувачу, для користувача може бути налаштовано кілька профілів одного типу. Щоб вибрати правильний профіль для входу до послуг телефонії, Cisco BroadWorks було покращено, щоб указати, чи володіє користувач пристроєм. Наприклад, йому призначено основну лінію/порт для пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію про оновлення Cisco BroadWorks, установіть прапорець Власника У Списку пристроїв, Щоб Підтримувати спільні лінії клієнта Webex.



Первинна конфігурація лінії/порту для профілю ідентифікації/пристрою на порталі адміністратора

Починаючи з випуску 43,2додається новий параметр конфігурації (*device-owner-restriction*) для керування тим, чи потрібно застосовувати основне обмеження профілю. Його можна використовувати, щоб дозволити програмі Webex використовувати профіль неосновної лінії/порту для входу до послуг телефонії. Цей параметр конфігурації застосовується для всіх конфігурацій, незалежно від кількості профілів, налаштованих для користувача (**якщо ввімкнено обмеження власності на пристрій і немає пристрою з основною лінією/портом для відповідної платформи, телефонні служби не підключатимуться**).

Це обмеження застосовується до пристроїв, які користувач може підключатися до програми Webex для настільних ПК. Користувач може бачити та підключатися лише до пристроїв, якими він володіє. Це запобігає з 'єднанню з пристроями іншого користувача, якому призначено спільний або віртуальний рядок. Значення того самого параметра конфігурації також застосовується до цього обмеження.

```
<config>
<services><calls>
<device-owner-restriction enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%	true	істина, хибна	Контролює обмеження власника пристрою – якщо Телефонні служби повинні використовувати основний профіль для даного пристрою

ПРИМІТКА. Рекомендується ввімкнути обмеження власника. Якщо вимкнено, телефонні служби використовуватимуть перший знайдений профіль для входу, і можуть виникнути деякі проблеми, якщо для користувача одного типу налаштовано кілька профілів.

6.1.44 Список заблокованих осіб (тільки Webex Calling)

Починаючи з 43,5 програми Webex представляє список заблокованих користувачем номерів телефонів. Якщо функцію ввімкнено, користувач може вказати вхідні дзвінки з певних номерів, які будуть заблоковані на сервері і не будуть доставлені на жодному з пристроїв користувача. Користувач може бачити ці заблоковані дзвінки в історії дзвінків.

Користувач може налаштувати список блокування з двох місць - Налаштування викликів та Історія викликів. У налаштуваннях користувач може побачити список заблокованих номерів і відредагувати його. У Історії викликів користувач може бачити записи історії викликів для викликів, заблокованих списком блокування, визначеним користувачем. Ці записи мають індикацію "Заблоковано", якщо номер знаходиться в визначеному користувачем списку блокування, і користувач матиме можливість розблокувати номер безпосередньо для даного запису. Також доступна опція блокування.

Правила для номерів, доданих до визначеного користувачем списку блокування:

Числовий формат

- Блокування бажаних параметрів виклику застосовується обмеження формату E.164 локально в програмі Webex
- Блокування з історії викликів дозволено для всіх записів Webex Calling
- Cisco BroadWorks може дозволяти або відхиляти запити на нові номери, додані до списку блокування, залежно від формату номера.

Внутрішні номери - вхідні дзвінки з внутрішніх номерів будуть доставлені користувачеві, навіть якщо вони є частиною визначеного користувачем списку блокування

Список блокування, визначений користувачем, налаштовано в Cisco BroadWorks і застосовується до всіх пристроїв WxC для користувача. Ця функція працює разом із списком блокування, визначений адміністратором, який неможливо налаштувати користувачем і може керувати лише адміністратори через Control Hub. Немає записів історії викликів для вхідних викликів, заблокованих списком блокування, визначеним адміністратором.

Визначений користувачем список блокування застосовується після ПЕРЕМІШУВАННЯ/СТРУШУВАННЯ, визначеного адміністратором списку блокування та політики відхилення анонімних дзвінків.

```
<config>
<services><calls>
<call-block enabled="%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	true	істина, хибна	Увімкнення визначеного користувачем списку блокування Встановіть значення "true", щоб переглянути список блокування в налаштуваннях викликів та історії викликів

ПРИМІТКА. Ця функція залежить від призначення користувачу служби блокування викликів Cisco BroadWorks.

6.1.45 Впровадження медіаадаптації та стійкості (MARI)

6.1.45.1 Адаптація швидкості

Програма Webex уже інтегровала адаптивні методи якості мультимедіа, щоб переконатися, що втрата пакетів відео не впливає на аудіо, а також щоб відео могло використовувати адаптацію швидкості відео для керування обсягом пропускної здатності, що використовується під час перевантаження.

Адаптація швидкості або динамічні коригування швидкості передачі даних адаптують швидкість виклику до доступної змінної смуги пропускання, зниження швидкості або збільшення швидкості передачі біту відео залежно від стану втрати пакетів. Кінцева точка зменшить швидкість передачі бітів, коли вона отримує повідомлення від приймача, що вказують на втрату пакетів; і як тільки втрата пакетів зменшиться, відбудеться збільшення швидкості передачі бітів.

Немає налаштувань для керування використанням механізму адаптації тарифу.

6.1.45.2 Виправлення помилки переадресації (FEC) і ретрансляція пакетів (RTX)

Починаючи з випуску43,4, програма Webex додає до механізму адаптації мультимедіа підтримку виправлення переадресації помилок (FEC) і ретрансляції пакетів (RTX) для аудіо- та відеомедіа.

FEC забезпечує надмірність переданої інформації за допомогою заздалегідь визначеного алгоритму. Резервування дозволяє отримувачу виявляти та виправляти обмежену кількість помилок без необхідності запитувати у відправника додаткові дані. FEC дає приймачу можливість виправляти помилки без необхідності зворотного каналу (наприклад, RTCP) для запиту повторної передачі даних, але ця перевага досягається за рахунок фіксованої більш високої пропускної здатності прямого каналу (більше відправлених пакетів).

Кінцеві точки не використовують FEC на смузі пропускання нижче 768 кбіт/с. Крім того, до введення ПІО також має бути втрачено щонайменше 1,5% пакетів. Кінцеві точки зазвичай контролюють ефективність FEC, і якщо FEC не є ефективним, він не використовується.

FEC споживає більшу пропускну здатність, ніж повторна передача, але має меншу затримку. RTX використовується, коли дозволена невелика затримка та існують обмеження пропускної здатності. У разі великої затримки та достатньої пропускної здатності ПІО є кращим.

Програма Webex динамічно вибирає RTX або FEC залежно від узгодженої пропускної здатності та толерантності для певного медіапотоку. FEC призводить до більш високого використання пропускної здатності через надлишкові відеодані, але це не призводить до додаткової затримки для відновлення втрачених пакетів. Тоді як RTX не сприяє більш високому використанню пропускної здатності, оскільки RTP-пакети передаються повторно лише тоді, коли приймач вказує на втрату пакетів у каналі зворотного зв 'язку RTCP. RTX вводить затримку відновлення пакетів через час, необхідний для того, щоб пакет RTCP досяг одержувача від відправника, і для того, щоб повторно переданий пакет досяг одержувача від відправника.

Щоб увімкнути RTX, потрібно увімкнути FEC.

```
<config><services><calls>
<audio>
       <audio-quality-enhancements>
              <mari>
                     <fec enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%">
                            <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
                            <payload>111</payload>
                            <max_esel>1400</max_esel>
                            <max_n>255</max_n>
                            <m>8</m>
                            <multi_ssrc>1</multi_ssrc>
                            <non_seq>1</non_seq>
                            <feedback>0</feedback>
                            <order>FEC_SRTP</order>
                     </fec>
                     <rtx enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%">
                            <mari-rtx>90000</mari-rtx>
                            <payload>112</payload>
                            <time>180</time>
                            <data-flow>1</data-flow>
                            <order>RTX_SRTP</order>
                     </rtx>
              </mari>
...
<video>
       <video-quality-enhancements>
              <mari>
                     <fec enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%">
                            <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
```

```
                        <payload>111</payload>
                        <max_esel>1400</max_esel>
                        <max_n>255</max_n>
                        <m>8</m>
                        <multi_ssrc>1</multi_ssrc>
                        <non_seq>1</non_seq>
                        <feedback>0</feedback>
                        <order>FEC_SRTP</order>
                </fec>
                <rtx enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%">
                        <mari-rtx>90000</mari-rtx>
                        <payload>112</payload>
                        <time>180</time>
                        <data-flow>1</data-flow>
                        <order>RTX_SRTP</order>
                </rtx>
        </mari>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає FEC для аудіовикликів
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	невірно	істина, хибна	Увімкнення RTX для аудіовикликів (потрібен ввімкнений аудіо FEC)
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	невірно	істина, хибна	Вмикає FEC для відеовикликів
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	невірно	істина, хибна	Вмикає RTX для відеовикликів (потрібно ввімкнути FEC відео)

6.1.46 Одночасні виклики з тим самим користувачем

Додано підтримку одночасних дзвінків з одним користувачем на одному пристрої.

Ця функція корисна для деяких розгортань, де представлена ідентичність виклику відрізняється від підключеної ідентичності. Це призводить до неможливості ініціювати відвіданий переказ назад до початкової сторони. Увімкнувши цю функцію, користувач зможе обробляти кілька одночасних дзвінків з однією віддаленою стороною.

```
<config>
   <services>
      <calls>
         <simultaneous-calls-with-same-user
enabled="%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	false	істина, хибна	Визначає, чи може програма Webex мати лише один або кілька викликів WxC із одним користувачем.

6.1.47 RTCP-XR

Починаючи з випуску43,8, програма Webex додає переговори щодо обміну пакетами RTCP-XR під час виклику. Переговори відбуваються під час встановлення сесії ЗАПРОШЕННЯ SIP. Якщо обидва кінцеві пристрої підтримують пакети RTCP-XR, медіамодуль Webex почне обмінюватися цими пакетами та допоможе адаптивному механізму якості викликів. Цю функцію ввімкнено за замовчуванням.

Крім того, тільки для Webex Calling ці додаткові показники будуть надіслані через протокол SIP до побачення й таким чином розкриті в Control Hub.

```
<config>
<protocols><sip>
   <rtcp-xr>
      <negotiation enabled="%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	true	істина, хибна	Вмикає узгодження RTCP-XR та обмін пакетами для кращої якості дзвінків. Увімкнено за замовчуванням.

6.1.48 Інформація про переадресацію викликів

У випуску 44,2 програми Webex вводиться параметр, який можна налаштувати, щоб керувати видимістю інформації про переадресацію викликів і переспрямування на екранах, пов’язаних із викликами, і в історії викликів.

```
<config>
<services><calls>
<call-forwarding-info enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	true	істина, хибна	Керує видимістю інформації про переадресацію та перенаправлення дзвінків. Встановіть значення "true", щоб переглянути інформацію на екранах, пов 'язаних із викликами, та історію викликів.

6.1.49 Ідентифікатор абонента, що телефонує

6.1.49.1 Ідентифікатор абонента вихідного виклику

Програми Webex для мобільних пристроїв (випуск 44,2) і настільних ПК (випуск44,3) надають користувачу нову можливість вибирати бажаний ідентифікатор абонента, що телефонує, для вихідних викликів. Перелік доступних варіантів включає:

- Пряма лінія (за замовчуванням)
- Номер розташування
- Користувацький номер із тієї самої організації
- Черги викликів, частиною яких є користувач, що дозволяє агентам використовувати свій ідентифікаційний номер абонента
    - Якщо налаштовано будь-які параметри DNIS, вони будуть доступні для вибору
- Групи пошуку, частиною яких є користувач, що дозволяє операторам використовувати свій ідентифікаційний номер абонента, що телефонує
- Приховати ідентифікатор абонента, що телефонує

Примітки.

- Перелік опцій залежить від рядка:
    - Первинний рядок – повний набір опцій
    - Спільні лінії – недоступно
    - Віртуальні лінії – лише параметри черги дзвінків
- Якщо вже вибрана особа більше не доступна, використовується ідентифікатор абонента за замовчуванням
- Екстрені дзвінки завжди використовують номер екстреного дзвінка користувача
- Застаріє тег у розділі

Перелік доступних опцій налаштовується через портал адміністратора. Також існують окремі користувацькі теги DMS для керування доступністю цих покращень у програмі Webex.

```
<config>
<services><calls>
   <caller-id>
      <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
         <additional-numbers enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
         <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
         <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
         <clid-delivery-blocking enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
      </outgoing-calls>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення вибору ідентифікаційного номера лінії виклику для вихідних дзвінків.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	невірно	істина, хибна	Контролює доступність додаткових номерів, налаштованих для користувача.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	невірно	істина, хибна	Керує доступністю номерів центру обробки викликів (DNIS), налаштованих для користувача.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	невірно	істина, хибна	Керує доступністю номерів групи пошуку, налаштованих для користувача.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	невірно	істина, хибна	Вмикає блокування доставки ідентифікатора абонента, що телефонує, як вибір для вихідних викликів.

ПРИМІТКА. Версія програми для настільних ПК 44,3 підтримує лише Call Center CLID і 44,4 додає підтримку решти параметрів.

6.1.49.2 Ім’я віддаленого абонента, що телефонує

Під час отримання/ініціювання виклику Cisco BroadWorks надсилає відображуване ім’я віддаленої сторони в ЗАПРОШЕННІ SIP. Він використовується за замовчуванням програмою Webex. Водночас програма Webex розпочинає роздільну здатність контактів між кількома джерелами з таким пріоритетом:

- Загальна ідентичність (CI)
- Контактна служба (користувацькі контакти)
- Контакти Outlook (робочий стіл)

- Локальна адресна книга (мобільний телефон)

У разі успішного вирішення звернення щодо будь-якого з джерел пошуку відображуване ім 'я віддаленої сторони оновлюється. Крім того, якщо контакт знайдено в CI, сеанс виклику пов’язано з хмарними службами Webex того самого користувача, що надає можливість бачити аватар і присутність віддаленого абонента, мати чат, спільний доступ до екрана, можливість розширення на хмарну нараду Webex тощо.

У випуску 44,5 програми Webex додається параметр, що дає змогу ігнорувати роздільну здатність контакту та завжди зберігати відображуване ім’я Cisco BroadWorks для викликів із робочими областями або пристроями RoomOS, що використовуються для 1:1 виклику Cisco BroadWorks.

```
<config>
<services><calls>
   <caller-id>
      <remote-name>
         <machine mode="%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%	вирішено	вирішено, ковток	Керує відображуваним ім 'ям віддаленої сторони для робочих просторів та пристроїв RoomOS. Використовуйте «SIP», щоб ігнорувати роздільну здатність контакту та використовувати відображуване ім 'я, отримане під час сеансу ЗАПРОШЕННЯ SIP.

6.1.50 Багатолінійний

Користувач Webex може мати основну лінію та до 9 додаткових ліній. Другорядні лінії можуть бути спільними або віртуальними (тільки Webex Calling). У разі розгортання Webex для BroadWorks класична програма працює лише з Спільними лініями, а ця функція не підтримується в мобільному застосунку.

Програма Webex отримує конфігурацію лінії через файл конфігурації DMS, який завантажується під час входу й кожні 12год. Якщо виявлено оновлення конфігурації лінії, користувача буде запропоновано перезапустити програму, щоб застосувати зміни. Повторний вхід користувача негайно виявить і застосує будь-які оновлення конфігурації лінії.

Нижче наведено розділ шаблону конфігурації DMS, пов'язаний із підтримкою кількох ліній як для настільних ПК, так і для мобільних пристроїв.

```
<config>
<protocols>
   <sip>
       <lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
          <personal>
              <line-port>%BWDISPLAYNAMELINEPORT%</line-port>
          </personal>
          <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%">
              <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
              <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</voice-mail-number>
              <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-
1%</conference-service-uri>
              <domain>%BWHOST-1%</domain>
              <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
             ...
          </line>
          <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%">
              <external-id>%BWUSEREXTID-2%</external-id>
              <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-2%</voice-mail-number>
              <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-
2%</conference-service-uri>
              <domain>%BWHOST-2%</domain>
              <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>

             ...
          </line>
          ...
          <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%">
              <external-id>%BWUSEREXTID-10%</external-id>
              <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-10%</voice-mail-number>
              <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-
10%</conference-service-uri>
              <domain>%BWHOST-10%</domain>
              <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-10%</group-call-pickup>
             ...
          </line>
```

Щоб керувати функцією створення кількох ліній, використовуйте виділений користувацький тег.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає підтримку декількох ліній (якщо налаштовано). Якщо вимкнено (встановлено на "false"), програма використовуватиме лише перший налаштований рядок.

ПРИМІТКА1. Функція підтримки головного адміністратора (помічник виконавчого директора) недоступна у поєднанні з конфігурацією кількох ліній.

ПРИМІТКА 2: "Щоб дізнатися додаткові вимоги BroadWorks, див. розділ ""Індикація спільних ліній"" у Webex-for-Cisco-BroadWorks-Solution-Guide"."

6.1.50.1 Робочий стіл: індикація спільних ліній

Починаючи з випуску42,12, програма Webex додає підтримку спільних ліній. Адміністратор повинен налаштувати зовнішній вигляд спільних дзвінків для кожного спільного рядка.

Випустіть43,12, програму Webex покращено, щоб дозволити перенесення (локального продовження) утриманого виклику на спільній або віртуальній лініях, оброблені іншим користувачем або тим самим користувачем на іншому пристрої. Додаткову інформацію див. в розділі *6.2.12 Перемістити виклик*.

6.1.50.2 Робочий стіл — віртуальні лінії (тільки Webex Calling)

Тільки для розгортання Webex Calling програма Webex підтримує конфігурацію кількох ліній за допомогою віртуальних ліній. Функціонально конфігурація з віртуальними лініями збігається з мультилінією з використанням спільних ліній – можливість бачити віртуальні лінії, налаштовані для користувача, і використовувати їх для вхідних і вихідних викликів.

Після випуску 43,4 буде розширено підтримку віртуальних ліній, додавши паркування групових викликів і відновлення паркування викликів.

Випустіть43,12, програму Webex покращено, щоб дозволити перенесення (локального продовження) утриманого виклику на спільній або віртуальній лініях, оброблені іншим користувачем або тим самим користувачем на іншому пристрої. Додаткову інформацію див. в розділі *6.2.12 Перемістити виклик*.

6.1.50.3 Мобільний (тільки Webex Calling)

Тільки для розгортання Webex Calling випуск 45,4 додає підтримку кількох ліній (спільних і віртуальних) у мобільній версії програми Webex. Призначення ліній застосовується як до класичної, так і до мобільної версії Webex.

Завдяки специфіці мобільної платформи користувач може мати до двох одночасних дзвінків на будь-якій з ліній.

ПРИМІТКА1. Якщо функцію викликів за допомогою вбудованого набирача номера ввімкнено (див. *6.3.5.1 Виклик за допомогою Native Dialer*), багатолінійні вимкнено.

ПРИМІТКА2. Багаторядкова версія для планшета не підтримується.

6.1.51 Розширена авторизація SIP

Випуск програми 45,4 Webex надає параметр, який можна налаштувати для оптимізації зв'язку SIP, шляхом спільного доступу до авторизації між усіма сеансами SIP. Програма збереже авторизацію та використає її повторно, доки вона не стане дійсною.

Ця функція прискорює зв'язок SIP між сервером і програмою Webex, знижує трафік, знижує час підключення до викликів і покращує загальну продуктивність програми Webex.

```
<config>
<protocols>
  <sip>
    <enhanced-authorization enabled="%ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT%	false	істина, хибна	"Якщо значення ""так"" встановлено, посилення авторизації SIP ввімкнено."

ПРИМІТКА 1: Для деяких SBC може знадобитися нова авторизація SIP для кожного сеансу, тому ця функція має використовуватися відповідно до специфікацій розгортання.

ПРИМІТКА2. Навіть якщо цю функцію ввімкнено, якщо програма Webex отримає функцію 401 «Неавторизовано», у наступному запиті SIP буде використовуватися нова авторизація.

6.1.52 Особистий помічник (відсутня присутність)

Завдяки Release44,11, мобільній програмі Webex і 45,3класичній програмі Webex Release, додають інтеграцію зі службою особистого помічника Cisco BroadWorks (PA). Він працює в поєднанні з присутністю користувача «Відсутній», і вимагає синхронізації стану ПА з присутністю хмари Webex.

Послуга PA надає користувачеві можливість інформувати абонентів про причину, з якої викликана сторона недоступна, необов 'язково надаючи інформацію про те, коли викликана сторона повернеться, і чи є супроводжуючий для обробки виклику.

Якщо PA ввімкнено, для користувача буде доступна опція «Відсутня присутність». Його можна використовувати для налаштування ПА на стороні Cisco BroadWorks. Коли функцію активовано, користувачі бачитимуть присутність користувача на відстані у поєднанні зі статусом PA та налаштованою тривалістю.

Користувач може налаштувати лише ручну конфігурацію PA. Якщо є будь-які графіки, що впливають на послугу PA, присутність буде оновлена через Синхронізацію статусу особистого помічника. Однак програма Webex не розкриває конфігурації розкладів і розклади, які впливають на ПА.

```
<config>
<services>
  <personal-assistant enabled="%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	false	істина, хибна	Контролює, чи доступна користувачеві функція присутності на відстані.

ПРИМІТКА 1: Ця функція вимагає, щоб синхронізацію статусу особистого помічника було ввімкнено в Центрі партнерів.

ПРИМІТКА2. Стандартна маршрутизація викликів особистого помічника не набуде чинності, поки активні служби DND, завжди переадресації викликів або вибіркової переадресації викликів.

ПРИМІТКА 3: Стани "Не турбувати" та "Зайнята присутність" мають вищий пріоритет порівняно з "Віддаленими". Коли посібник користувача активує один із цих статусів присутності, увімкнення особистого помічника не призводить до зміни вашого статусу присутності на "Відсутній".

6.1.53 Наскрізне шифрування (тільки Webex Calling)

Починаючи з випуску 45,11тільки для розгортання Webex Calling, що програма Webex додає підтримку наскрізного шифрування аудіо- та відеомедіафайлів (E2EE) для 1-on-1 викликів у межах однієї організації. Лише E2EE учасники спілкування можуть розшифрувати контент.

Виклики починаються зі стандартного шифрування SRTP і ключами, якими обмінюються під час узгодження SDP. Якщо обидві сторони підтримуютьE2EE, буде обмінюватися новим набором ключів, доступним лише для двох учасників, і використовуватися для шифрування медіа.

```
<config><services>
<calls>
     <e2ee enabled="%ENABLE_CALLS_E2EE_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALLS_E2EE_WXT%	false	істина, хибна	Визначає, чи E2EE потрібно ввімкнути для викликів 1:1.

6.2 Функції лише для робочого стола

6.2.1 Примусовий вихід

Ця функція дозволяє Cisco BroadWorks відстежувати онлайн-екземпляри клієнта з одним типом пристрою та дозволяє перебувати в мережі лише один із них будь-коли. Коли Cisco BroadWorks сповіщає клієнта про вихід, SIP-з'єднання припиняється, а клієнт указує, що виклик не підключено.

Ця функція необхідна в деяких розгортаннях, де подібні клієнти можуть бути одночасно онлайн, викликаючи побічні ефекти. Одним із прикладів є користувач з настільним комп 'ютером на роботі та вдома, де вхідні дзвінки буде приймати лише один з клієнтів, залежно від того, яка реєстрація SIP активна.

Примусовий вихід заснований на SIP, клієнт надсилає SIP-підписку НА пакет подій call-info зі спеціальним appid-значенням у заголовку From, незалежно від значення параметра bsoft-call-info. Коли Cisco BroadWorks виявляє кілька екземплярів клієнта онлайн із тим самим *appid*, він надсилає спеціальне СПОВІЩЕННЯ SIP старішому екземпляру клієнта, у результаті чого він виходить із системи. Наприклад, клієнти для настільних комп 'ютерів *матимуть ідентичне значення appid,* хоча на стороні клієнта немає обмежень щодо використання цього ідентифікатора. *Значення* appid налаштовується постачальником послуг.

Зауважте, що для використання примусового виходу необхідно *увімкнути* підписку SIP Call-Info.

Інформацію про виправлення та випуски Cisco BroadWorks, необхідні для цієї функції, див. в розділі про вимоги до програмного забезпечення Cisco BroadWorks в *Посібнику з вирішення Webex для Cisco BroadWorks*.

Докладні відомості про конфігурацію див. у наведеному нижче прикладі (SIP є єдиним підтримуваним протоколом керування в цій версії).

```
<config>
<services>
<forced-logout enabled="%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%" control-protocol="SIP"
appid="%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає примусовий вихід.
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	порожній	рядок	Додаток, що використовується на стороні сервера для кореляції. Це може бути будь-який рядок. Приклад: "123abc"

6.2.2 Прийняти виклик

Call Pickup - це багатокористувацький сервіс, який дозволяє вибраним користувачам відповідати на будь-які дзвінки в межах своєї групи прийому дзвінків. Група прийому дзвінків визначається адміністратором і є підмножиною користувачів у групі, які можуть приймати дзвінки один одного.

Підтримуються такі випадки видачі:

- Отримання сліпого виклику
- Направлений дзвінок (який дозволяє користувачеві відповісти на дзвінок, спрямований на інший телефон у своїй групі, набравши відповідний код доступу до функції з подальшим продовженням дзвінка).

```
<config>
<services><calls>
<call-pickup blind="%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%"
directed="%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	false	істина, хибна	Встановіть значення "true", щоб увімкнути прийом сліпих дзвінків.
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	невірно	істина, хибна	"Установіть значення ""True"", щоб увімкнути кероване підхоплення викликів."

6.2.3 Підтримка боса-адміністратора (помічник виконавчого директора)

"Адміністратор боса", відомий як функція помічника виконавчого директора в Cisco BroadWorks, дозволяє помічнику працювати від імені виконавчого директора, перевіряти, відповідати та здійснювати виклики як ""виконавчого директора""." Один асистент може мати багато керівників, і можна:

- Виберіть потрібну роль під час здійснення дзвінка.
- Відповісти на вхідний дзвінок від імені керівника, а потім передати дзвінок керівнику. Крім того, доступні всі звичайні варіанти управління дзвінками.
- Переконайтеся, що вхідний дзвінок насправді для керівника.

Виконавчий директор і помічник виконавчого директора — це дві взаємопов’язані служби Cisco BroadWorks, які разом забезпечують наведену далі функцію.

- Користувач з послугою Executive може визначити пул помічників, які керують його дзвінками. Асистенти повинні бути обрані серед користувачів в тій же групі або на тому ж підприємстві, яким призначена служба Executive-Assistant.
- Користувач з послугою Executive-Assistant може відповідати та ініціювати дзвінки від імені своїх керівників.

- Як керівник, так і його помічники можуть вказати, які дзвінки повинні бути переадресовані помічникам, як помічники повинні бути сповіщені про вхідні дзвінки та які з дзвінків, переадресованих помічникам, повинні бути представлені керівнику для перевірки.

```
<config>
<services>
<executive-assistant enabled="%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	false	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб увімкнути функцію Boss-Admin.

ПРИМІТКА. Функція підтримки Boss-Admin (Executive-Assistant) недоступна в поєднанні зі спільними лініями.

6.2.4 Розширити виклики SIP до наради (тільки Webex Calling)

Клієнт надає функціональність для розширення поточного виклику SIP до наради через Webex Calling. Використовуючи цю функцію замість стандартної спеціальної конференції, користувач зможе використовувати відео, а також спільний доступ до екрана під час зустрічі.

```
<config>
<services><calls>
       <escalate-to-webex-meeting
enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	false	істина, хибна	"Установіть значення ""True"", щоб увімкнути параметр меню ""Розширити на нараду Webex""."

6.2.5 Виклик керування настільним телефоном – автоматична відповідь

Автоматична відповідь дозволяє користувачеві використовувати Desk Phone Control (DPC) для вихідних дзвінків на клієнті для керування телефонами MPP з нульовою відповіддю на дотик.

Вибраний телефон MPP буде нести аудіо/відео для вихідного виклику DPC.

Автоматична відповідь може працювати на первинних і неосновних пристроях. Якщо користувач має більше одного зареєстрованого стільничного телефону, який можна об 'єднати в пару, лише вибраний/об' єднаний у пару пристрій повинен автоматично відповідати.

```
<config>
<services><calls>
<deskphone-control auto-answer="%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	true	істина, хибна	Якщо встановлено значення «true», увімкнено автоматичне керування стаціонарним телефоном.

ПРИМІТКА. Автоматична відповідь не впливатиме на вхідні дзвінки в режимі DPC, тому стільничний телефон дзвонить для вхідних дзвінків.

6.2.6 Автоматична відповідь зі сповіщенням про сигнал

Ця функція дозволяє автоматично відповідати на вхідні дзвінки для локальних пристроїв, якщо це зазначено в запиті на вхідний дзвінок.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT%	false	істина, хибна	Якщо встановлено значення «true», вмикається автоматична відповідь на вхідний виклик, якщо це запитується з сервера.

6.2.7 Керування стільничним телефоном – Керування середніми дзвінками – Конференція

Ця функція вмикає параметри конференції та об’єднання для віддалених (XSI) викликів, припинених в іншому розташуванні.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT%	false	істина, хибна	"Якщо встановлено значення ""true"", вмикає параметри конференції та об'єднання для віддалених викликів (XSI), припинених в іншому розташуванні."

6.2.8 Сповіщення про отримання виклику

Сповіщення про прийом дзвінка надають користувачеві можливість знати, коли відбувається вхідний дзвінок користувачеві, якого він налаштований відстежувати. Сповіщення про прийом дзвінка можна отримувати для списків спостереження, налаштованих через групу прийому дзвінка та служби Busy Lamp Field.

Сповіщення про прийом дзвінка корисні, коли користувачі, за якими ведеться спостереження, фізично не знаходяться один з одним і не чують дзвінка телефону свого колеги.

6.2.8.1 Поле лампи зайнятості

Класична програма Webex відображає сповіщення, якщо учасник зі списку спостереження «Зайнята лампа» (BLF) має стан сповіщення про вхідний виклик. Повідомлення містить інформацію про абонента та користувача, який отримав вхідний дзвінок, з можливістю прийняти дзвінок, вимкнути звук або проігнорувати повідомлення. Відповідь на вхідний дзвінок користувача ініціює отримання направленого дзвінка.

Починаючи з випуску43,4, список користувачів, які відстежуються BLF, доступний у вікні обробки кількох викликів (MCW) для викликів (доступний лише для Windows). Інтеграція переліку BLF в MCW включає:

Відстежуйте вхідні дзвінки з можливістю прийняти дзвінок або проігнорувати попередження.

Перегляньте повний список користувачів BLF.

Відстежуйте присутність користувачів – багата присутність доступна лише користувачам із правами на використання хмари Webex. Базова (телефонна) присутність доступна лише для користувачів BroadWorks.

Почати дзвінок з користувачем BLF.

Почніть чат із користувачем BLF – доступний лише для користувачів із правами хмари Webex.

Додайте користувача BLF як контакт.

```
<config>
  <services>
    <calls>
      <busy-lamp-field enabled="%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%">
        <display-caller enabled="%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
```

```
<notification-delay time="%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення моніторингу поля лампи зайнятості та сповіщення про дзвінок для інших користувачів з можливістю прийому дзвінків.
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	true	істина, хибна	Вмикає відображення відображуваного імені/номера абонента в сповіщенні про дзвінок.
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	0	0-60	Контролює, скільки секунд сповіщення про дзвінок має бути затримано, перш ніж воно відобразиться користувачеві.

ПРИМІТКА. Ця функція залежить від послуги Directed Call Pickup.

6.2.8.2 Група підхоплення викликів (тільки Webex Calling)

Починаючи з випуску44,2, програма Webex додає підтримку сповіщень групового підхоплення викликів (GCP) для розгортання Webex Calling. Це дозволяє користувачам отримувати сповіщення про вхідні дзвінки для будь-якого з користувачів, за якими здійснюється моніторинг через групу збору дзвінків.

У разі вхідного дзвінка для користувацької частини групи "Отримання дзвінка", клієнту надається шанс відповісти на дзвінок. Існує затримка сповіщення GCP, яку можна налаштувати через Control Hub. Якщо абонент не обробляє виклик протягом налаштованого часу, групі надсилається сповіщення GCP.

У разі декількох дзвінків в межах однієї групи прийому дзвінків, вони обробляються послідовно залежно від часу їх отримання. Спочатку група отримує сповіщення про найстаріший дзвінок, а після його обробки група отримує наступне сповіщення в черзі.

Сповіщення можуть бути лише аудіо, лише візуальними або аудіо та візуальними залежно від конфігурації на порталі адміністратора Центру керування. Якщо є візуальне сповіщення GCP, користувач може забрати виклик за допомогою функції "Отримання виклику". Якщо налаштовано сповіщення тільки аудіо, користувач не побачить візуального сповіщення про вхідний виклик, почує конкретний сигнал дзвінка, і він зможе підхопити виклик із меню «Підхоплення виклику», доступного в програмі Webex, або набравши код FAC (*98) і внутрішній номер вручну.

Користувач може вимкнути сповіщення GCP через налаштування програми. Цей параметр застосовується до всіх сповіщень про прийом дзвінків (BLF та GCP), і за замовчуванням сповіщення вимкнені.

Ця функція працює для первинних ліній, а також для спільних або віртуальних ліній, призначених користувачеві.

```
<config>
<services><calls>
    <group-call-pickup-notifications enabled="%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%">
        <display-caller enabled="%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
        <max-timeout value="%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%"/>
    </group-call-pickup-notifications>
...
<protocols><sip>
    <lines>
        <line>
            <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
            ...
        </line>
        <line>
            <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>
            ...
        </line>
        ...
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення сповіщень про прийом групових дзвінків
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	true	істина, хибна	Вмикає відображення відображуваного імені/номера абонента, що телефонує, в сповіщенні про дзвінок
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	120	5-120	Визначає максимальний час, протягом якого сповіщення GCP доступне для користувача
%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%	невірно	істина, хибна	Вказує, чи у відповідному рядку налаштована група прийому викликів

ПРИМІТКА 1: Це функція лише Webex Calling.

ПРИМІТКА 2: Ця функція залежить від групи прийому дзвінків, налаштованої для користувача.

6.2.9 Пакет подій віддаленого керування

"Для клієнтів ""Набір номера"", як-от тонкий клієнт-секретар BroadWorks і інтегратор Go, де програма Webex є пристроєм, з якого телефонують." Під час отримання виклику або обробки натисніть кнопку ""Утримувати/продовжити"" програма Webex тепер враховує пакет подій віддаленого керування."

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT%	false	істина, хибна	Якщо встановлено значення «true», вказує, що пульт дистанційного керування повинен бути ввімкнений для користувача.

6.2.10 Шлюз Survivability (тільки Webex Calling)

Починаючи з випуску43,2, програма Webex додає підтримку режиму викликів стійкості. Якщо цю функцію ввімкнено та немає підключення до хмари Webex, програма Webex може працювати в режимі стійкості. У цьому режимі користувачеві доступна обмежена функція виклику.

Локальний шлюз живучості розгортається замовником.

```
<config>
<protocols>
<sip>
<survivability-gateway enabled="%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%" fallback-
time="%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%">%BWSURVIVABILITYGATEWAY%</survivability-
gateway>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає підтримку режиму живучості.
%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%	30	>=30	Визначає резервний час (шлюз живучості до SSE)

ПРИМІТКА. Ця функція забезпечує впевненість у міграції з локальних рішень до хмарних викликів.

6.2.11 Пакет подій віддаленого керування звуком (тільки Webex Calling)

Починаючи з випуску43,9, програма Webex додає підтримку віддаленого керування звуком викликами аудіопотоку. Це дозволяє запускати звук/увімкнути звук поточного виклику з іншого розташування, як-от тонкого клієнта-секретаря BroadWorks, де пристроєм, з якого телефонують, є програма Webex.

Ця функція залежить від нового інформаційного пакета SIP x-cisco-mute-status. Якщо заголовок *Recv-Info:x-cisco-mute-status* отримано під час створення сеансу ЗАПРОШЕННЯ SIP до виклику, то щоразу, коли відбувається оновлення (локального або віддаленого) стану вимкнення звуку сеансу аудіовиклику, програма Webex надсилає SIP INFO з пакетом *Info-Package:x-cisco-mute-status;muted=true* (або *muted=false*), де параметр вимкнення звуку відображає оновлений стан аудіопотоку.

Вимкнути або увімкнути звук можна локально або з віддаленого місця. Віддалене оновлення запускає СПОВІЩЕННЯ SIP з *подією: вимкніть звук* (або *увімкніть звук*), щоб бути надісланим в програму Webex із сервера програм. Програма Webex виконує віддалений запит, і після оновлення стану потоку аудіомультимедіа надсилає СПОВІЩЕННЯ SIP, яке містить пакет *Info-Package:x-cisco-mute-status;muted=true* (або *muted=false*).

```
<config>
<services>
   <calls>
       <remote-mute-control enabled="%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%	false	істина, хибна	"Якщо для користувача встановлено значення ""true"", для нього ввімкнено дистанційне керування викликами."

6.2.12 Перемістити виклик

Програма Webex забезпечує моніторинг викликів і керування викликами VoIP, припинені в іншому розташуванні. Наразі це доступно лише для основного рядка користувача.

Починаючи з випуску43,12, програму Webex покращено, щоб показувати виклики, завершені в іншому розташуванні, також для спільних і віртуальних ліній. Такі дзвінки відображаються в області поточних дзвінків в інформаційних цілях і без можливості керувати ними. Тільки якщо такий виклик буде переведено в режим очікування, користувач зможе перемістити його на локальний пристрій, вибравши його та відновивши його на екрані виклику. Цей механізм корисний, якщо виклик оброблявся тим самим користувачем в іншому місці або іншим користувачем, який використовував той самий рядок.

Зверніть увагу, що програма Webex не може перемістити утриманий виклик на сполучений пристрій. Якщо користувач об 'єднаний у пару з пристроєм, йому потрібно спочатку відключитися, а потім він може відновити утримуваний дзвінок локально.

Моніторинг викликів для спільної та віртуальної лінії залежить від пакету подій SIP call-info.

Моніторинг дзвінків для первинної лінії користувача залежить від подій XSI (пакет подій розширеного дзвінка), і переміщення дзвінка на локальний пристрій недоступне для цих дзвінків. Для цього типу дзвінків користувач може використовувати функцію Call Pull (*6.1.22 Вилучення виклику*). Call pull працює лише для останніх активних дзвінків користувача, тоді як механізм спільних та віртуальних ліній працює для всіх дзвінків користувача, які перебувають у стані очікування.

- Варіант використання 1:
    a. Алісі призначено рядок Боба для профілів телефонів Desktop та Desk.
    b. Аліса дзвонить Чарлі через стільничний телефон – Аліса може бачити поточний дзвінок у застосунку для настільних комп 'ютерів.
    c. Аліса переводить дзвінок у режим очікування з робочого телефону – дзвінок може бути відновлений Алісою з додатка Desktop.
- Варіант використання 2:
    a. Алісі призначено рядок Боба для профілів телефонів Desktop та Desk.
    b. Боб розмовляє з Чарлі – Аліса може бачити поточний виклик у застосунку для комп'ютера.
    c. Боб переводить дзвінок з Чарлі в режим очікування – Аліса може відновити дзвінок з Чарлі в застосунку для ПК.
- Варіант використання 3:
    a. Алісі призначено рядок Боба для профілів телефонів Desktop та Desk.
    b. Аліса об 'єднується в пару зі своїм настільним телефоном у застосунку для настільних комп' ютерів.
    c. Боб розмовляє з Чарлі – Аліса може бачити поточний виклик у застосунку для комп'ютера.
    d. Боб ставить виклик з Чарлі на утримання – Еліс не може продовжити виклик з Чарлі з класичної програми.
    e. Аліса відключає Desktop-додаток від Desk-телефона – Аліса може відновити дзвінок з Чарлі з Desktop-додатка.

```
<config>
<services><calls>
    <call-move>
        <move-here enabled="%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення переміщення викликів на локальному пристрої. Використовується для утримання/відновлення між локаціями/користувачами в багаторядковому варіанті використання.

6.3 Функції тільки для мобільних пристроїв

6.3.1 Екстрений виклик

Webex для Cisco BroadWorks підтримує вбудовані екстрені виклики.

Коли функція ввімкнена, при ініціюванні вихідного виклику VoIP програма аналізує набраний номер і порівнює його зі списком налаштованих номерів екстреної допомоги. Якщо номер ідентифікується як аварійний, програма виконує налаштовану поведінку набору. Його можна налаштувати за допомогою тега послідовності набору номера.

Підтримувані режими:

- тільки cs – клієнт здійснює екстрені виклики лише через стільникову мережу, якщо мережа доступна.
- cs-first – Після ініціювання екстреного виклику клієнт перевіряє тип мережі, до якої підключено поточний пристрій. Якщо стільникова мережа доступна, клієнт розміщує виклики через стільникову мережу. Якщо стільникова мережа недоступна, але доступна стільникова мережа передачі даних/Wi-Fi, клієнт розміщує виклик через стільникову мережу передачі даних/Wi-Fi як VoIP-виклик. Крім того, якщо екстрений виклик здійснюється через стільникову мережу, клієнт пропонує користувачу повторити спробу екстреного виклику як VoIP.
- тільки VoIP – клієнт здійснює екстрені виклики лише як VoIP, якщо мережа стільникових даних/WiFi доступна.
- cs-voip – Клієнт аналізує, чи може пристрій ініціювати його як власний виклик з комутацією каналів (CS) (без урахування того, чи доступна мережа CS). Якщо пристрій може почати власний виклик, номер екстреної допомоги набирається як екстрений виклик CS. В іншому разі виклик буде набрано як VoIP.

> **ПРИМІТКА**. Якщо виклики VOIP вимкнено, єдиним значним значенням для послідовності екстрених наборів (%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%) буде лише cs.

Під час входу в систему користувачеві відображається повідомлення про відмову від відповідальності за екстрені дзвінки. Він не контролюється за допомогою параметрів конфігурації.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	false	істина, хибна	Встановіть значення "true", щоб увімкнути виявлення екстрених викликів. Значення за замовчуванням порожнє.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	cs-only	тільки cs, cs-first, тільки VoIP, cs-voip	Керує режимом послідовності набору номера для екстрених викликів.
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	“911,112”	Список CSV	Список екстрених номерів CSV. Приклад: 911,112

6.3.2 Push-сповіщення про виклики

Коли приймається вхідний дзвінок, мобільний клієнт спочатку отримує push-сповіщення (PN). Існує параметр конфігурації, який можна використовувати для керування тим, коли буде встановлено сеанс РЕЄСТРАЦІЇ SIP:

1. Коли отримано push-сповіщення, або
2. Коли дзвінок прийнятий користувачем.

Рекомендується другий підхід. Однак, порівняно з першим випадком, це додає деяку затримку до встановлення виклику.

Згідно з вимогами iOS13 , VoIP PN слід використовувати лише для вхідних викликів. Решта подій, пов 'язаних із викликом, повинні використовувати регулярні PN.

Щоб задовольнити цю вимогу, вводиться новий API реєстрації PN, і він вимагає застосування відповідного патчу на сервері додатків. Якщо сервер не налаштований на підтримку PN iOS13 , параметр конфігурації можна використовувати для примусового використання застарілих push-сповіщень, під час яких усі події, пов’язані з викликами, передаються через PN VoIP.

Сервер додатків (AS) надсилає push-сповіщення, коли дзвінок приймається абонентом в іншому місці, закривається абонентом або, наприклад, перенаправляється на голосову пошту. З iOS 13, цей тип push-сповіщень тепер є звичайним і має деякі обмеження. Він може бути затриманий службою Apple Push Notification Service (APN) або навіть не доставлений взагалі. Для обробки відсутніх або затриманих дзвінків оновлення PN додається налаштовуваний тайм-аут дзвінка, щоб контролювати максимальний час дзвінка. Якщо досягнуто максимального часу дзвінка, дзвінок припиняється для дзвінка, і дзвінок розглядається як пропущений. На стороні абонента виклик може залишатися у стані дзвінка, доки не буде виконана політика "кільце без відповіді", налаштована на сервері додатків (AS).

Щоб поведінка застосунку була послідовною, налаштовуваний таймер дзвінків застосовується як до Android, так і до iOS.

Додається окрема опція конфігурації, щоб вказати поведінку відхилення виклику, коли вхідний виклик приймається як Push-сповіщення. "Клієнта можна налаштувати на ігнорування виклику або відповідь на сервер через XSI, у якому відхилення встановлено значення ""true"" або ""false"", у цьому випадку буде застосовано призначені служби обробки викликів Cisco BroadWorks." Якщо налаштовано "DECPON_false", дзвінок продовжує дзвінок до тих пір, поки ініціатор не відмовиться або не закінчиться таймер відсутності відповіді, і не почнуться пов 'язані служби обробки дзвінків. Якщо налаштовано "DECPONE_true", причина відхилення вказує на обробку дзвінка. Якщо причина відхилення встановлена на "зайнятий", сервер негайно змушує зайняту послугу лікування. Якщо налаштовано «TEMP_UNAVAILABLE», застосовується послуга тимчасового недоступного лікування.

```
<config>
<services>
    <push-notifications-for-calls enabled="true"
    connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"
    ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%"/>
    <calls>
        <reject-with-xsi mode="%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%"
        declineReason="%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	false	істина, хибна	Контролює, коли встановлено сеанс SIP REGSITER - після отримання Push-сповіщення про вхідний дзвінок або після його прийняття.
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	35	[0-180]	Керує максимальним часом дзвінка вхідного дзвінка для дзвінків, отриманих через PN. Якщо протягом вказаного періоду не буде отримано жодного CallUpd PN, дзвінок вважатиметься пропущеним.
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	decline_false	ігнорувати, decline_true, decline_false	Вказує поведінку відхилення виклику.
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	зайнято	busy, temp_unavailable	Вказує причину відхилення дзвінка, якщо режим відхилення встановлено на "DECPONE_true".

6.3.2.1 MWI

Якщо функцію MWI ввімкнено, клієнт мобільного Webex підписується на сповіщення MWI Push, щоб отримувати оновлення за допомогою голосової пошти користувача та сповіщати його.

Щоб зменшити кількість сповіщень та уникнути зайвого відволікання, у деяких випадках Push-сповіщення MWI пригнічуються. Наприклад, коли користувач прослуховує повідомлення голосової пошти або позначає їх як прочитані в клієнті Mobile Webex (кількість непрочитаних зменшується). Немає налаштовуваної опції для керування цим.

Додаткову інформацію про MWI див. в розділі *6.1.27 Голосова пошта, візуальна голосова пошта, індикатор очікування повідомлення*.

6.3.2.2 Короткий дзвінок

Служби BroadWorks (наприклад, DND) можуть надсилати кільцеві нагадування, коли вхідні дані перенаправляються. Клієнт для мобільних пристроїв Webex можна налаштувати на ввімкнення сповіщень Ring Splash Push і представлення їх користувачеві, коли вони запускаються BroadWorks.

```
config>
<services>
<ring-splash enabled="%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення Ring Splash у конфігурації BroadWorks.

6.3.2.3 Режим доставки (тільки Webex Calling)

Програма Webex використовує сервер надсилання сповіщень (NPS) для доставки push-сповіщень про виклики в APNS/FCM. Випуск програми 45,2 Webex тепер підтримує три різні режими доставки, щоб налаштувати спосіб доставки push-сповіщень, пов’язаних із викликами, до APNS/FCM:

- nps - поточний механізм, з використанням NPS
- хмара – розширений механізм, що використовує мікрослужбу Cisco Webex Cloud
- зовнішній - механізм, який використовує сторонню систему. Потрібна інтеграція сторонньої системи з рушієм Cisco WebHooks

```
<config>
<services><calls>
<push-notifications-for-calls enabled="true"
      connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"
      ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%"
      delivery-mode="%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%">
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	мережеві зв’язки	nps, хмара, зовнішній	Вказує режим доставки push-сповіщень для дзвінків.

6.3.3 Єдине оповіщення

Функція мобільного єдиного сповіщення призначена для розгортання фіксованої мобільної конвергенції (FMC) /оператора мобільної мережі (MNO), що використовує послугу мобільності BroadWorks. Без нього під час входу до клієнта Webex і отримання вхідного виклику користувач одночасно отримає два виклики: власний виклик і виклик за допомогою Push Notification (VoIP). Коли функція ввімкнена, програма вимикає сповіщення про мобільність на місці BroadWorks Mobility користувача під час входу та вмикає сповіщення під час виходу. Важливою передумовою для використання цієї функції є призначення користувачеві служби BroadWorks Mobility і налаштування саме одного місця розташування.

```
<config>
<services><calls>
<single-alerting enabled="%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	false	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб увімкнути одинарне сповіщення.

6.3.4 Клацніть, щоб набрати номер (зворотний виклик)

Вихідний натискання для набору гарантує, що кінцевий користувач може здійснити дзвінок на свій особистий мобільний телефон з комутацією каналів і доставити свій бізнес DN як ідентифікатор телефонної лінії.

Клієнт мобільного Webex підтримує виклики за допомогою служби BroadWorks Anywhere. Розташування BroadWorks Anywhere у програмі Webex називаються розташуваннями єдиного номера (SNR).

Коли функція ввімкнена, користувачі можуть вибрати розташування SNR в меню з 'єднання пристроїв. У поєднанні з місцезнаходженням SNR всі вихідні дзвінки ініціюються за допомогою викликів Click to Dial (Зворотній дзвінок). Щоб запобігти подвійному оповіщенню, push-сповіщення для вхідних дзвінків вимкнено.

Коли користувач ініціює виклик Click to Dial, він побачить екран вихідного виклику з інформацією про те, що очікується вхідний виклик у вибраному місці SNR. Цей екран автоматично закривається на основі налаштовуваного таймера.

При відключенні від мережі SNR програма знову реєструється для отримання push-сповіщень про вхідні дзвінки.

```
<config>
<services>
  <dialing>
    <call-back enabled="%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%"
timer="%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	false	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб увімкнути виклики Click to Dial (Зворотній дзвінок).
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	10	[3-20]	Керує кількістю секунд до автоматичного закриття екрана зворотного дзвінка.

6.3.5 Підтримка MNO

6.3.5.1 Виклик за допомогою Native Dialer

Ця функція додає підтримку розгортань оператора мобільної мережі (MNO), що використовують послугу BroadWorks Mobility (BWM). Передбачається, що користувач має призначений йому сервіс BroadWorks Mobility і має принаймні одне налаштоване місцезнаходження.

Можливість користувача ініціювати виклики через власний номеронабирач контролюється **власним тегом** конфігурації. Якщо ввімкнено, програма запустить власний номеронабирач і здійснить дзвінок. Крім того, доступність VoIP-дзвінків контролюється тегом voip – на основі вимог до розгортання VoIP-дзвінки можуть бути ввімкнені або вимкнені.

Якщо ввімкнено VoIP та Native call, користувач зможе вибрати, який варіант використовувати.

Тег визначає, чи можуть користувачі вибрати спосіб початку/отримання вхідних і вихідних викликів. Потрібно увімкнути як власний, так і VoIP-дзвінок.

Починаючи з випуску43,12, вбудована конфігурація набору номера розширена, що дає можливість попередньо очікувати користувацький префікс до вихідного номера виклику. Це застосовується до стільникових викликів, ініційованих програмою Webex, лише якщо набраний номер починається з коду FAC.

Ця функція корисна клієнтам, які використовують розгортання MNO, де виклики замість переспрямування на інтегрований сервер програм Cisco BroadWorks можуть оброблятися сервером Telecom. Новий тег додано у розділі , і телекоми можуть використовувати його для вирішення цієї проблеми.

```
<config>
<services>
  <dialing>
    <voip enabled="%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%"/>
    <native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility-
dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%">
      <fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%"/>
    </native>
    <dialing-mode enabled="%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%" default="%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	true	істина, хибна	Встановіть значення «true», щоб увімкнути опцію дзвінків VoIP.
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	невірно	істина, хибна	"Установіть значення ""True"", щоб увімкнути власний параметр виклику."
%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%	невірно	істина, хибна	Увімкнення вибору режиму виклику користувачем за допомогою налаштувань виклику в налаштуваннях.
%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%	voip	voip, native	Визначає вибраний режим виклику за замовчуванням.
%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%	невірно	істина, хибна	Контролює, чи повинна доступність нативного виклику залежати від призначення служби мобільності BroadWorks та розташування мобільності, налаштованого для користувача.
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	*порожній*	рядок	Вказує префікс, який слід додати, якщо вихідний виклик на номер, що починається з коду FAC, ініціюється як стільниковий виклик. За замовчуванням префікс FAC не визначено, а тег порожній.

ПРИМІТКА 1: Необхідно увімкнути принаймні один **із voip- і рідних** дзвінків.

ПРИМІТКА2. Якщо ввімкнено лише **власний** виклик, у розгортаннях MNO рекомендується вимкнути єдине сповіщення, щоб запобігти вимкненню клієнтом сповіщення BWM.

ПРИМІТКА3. Якщо ввімкнено як **власні , так** і voip-виклики, у розгортаннях MNO рекомендується ввімкнути одинарне попередження, щоб запобігти подвійному попередженню.

6.3.5.2 Елементи керування під час виклику

Ця функція дозволяє клієнту мобільного Webex через XSI керувати вбудованими викликами на мобільному пристрої, які прив'язані до Cisco BroadWorks. Керування викликами XSI доступне, лише якщо:

- Послуга BroadWorks Mobility (BWM) призначена користувачеві,
- Існує лише одна налаштована ідентифікація BMW Mobile,
- *Режим* нативного виклику вибирається користувачем (для отримання додаткової інформації перевірте розділ 6.3.5.1 *6.3.5.1 Виклик за допомогою Native Dialer),*
- На BroadWorks є дзвінок, який проходить через сервіс BMW,
- На мобільному пристрої триває стільниковий дзвінок.

У випуску 43,1 додається краще оброблення передавання консультацій, створюється зв'язок між двома стільниковими викликами, представлені в програмі Webex, і надається можливість для користувача завершити передавання. Крім того, якщо користувач має два незалежні стільникові виклики на одному пристрої, меню передачі вдосконалюється, щоб дозволити передавати один на інший, навіть якщо між ними не створено зв 'язку.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення керування викликами XSI для середовища MNO.
%XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT%	MNO_Access	MNO_Access, MNO_Network	Керує типом РОЗГОРТАННЯ XSI MNO, що використовується програмою. Можливими значеннями є: ▪ MNO_Access – показує всі віддалені (XSI) виклики з типами пристроїв, визначеними в вузлі нижче. ▪ MNO_Network - показує всі віддалені (XSI) виклики.
%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT%, %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT%, %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT%	""	рядок	Ім 'я(імена) типу пристрою, які слід використовувати в типі розгортання MNO_Access.
%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%	true	істина, хибна	Контролює, чи повинна бути доступна для користувача дія "Утримання дзвінків" для мобільних дзвінків XSI.

6.3.5.3 Ідентифікація лінії вихідного виклику (CLID) – подвійна особа

У разі використання мобільного випуску 42,12програма Webex дозволяє користувачам вибирати ідентичність лінії, з якої телефонують (CLID), представлену віддаленій стороні під час ініціювання вихідного виклику.

Якщо користувача налаштовано за допомогою Cisco BroadWorks Mobility, типової конфігурації для розгортання оператора мобільної мережі (MNO) і ввімкнено вбудовані виклики, користувач може вибрати, який ідентифікатор надати людям, які він викликає. Користувач може вибрати свою ділову або особисту ідентичність. Існує також можливість приховати власну особу та виклик, який буде представлений як анонімний.

```
<config>
<services><calls>
```

```
<caller-id>
   <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <mobility enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення особистого управління для власних викликів, коли тип розгортання налаштований як MNO_Access або MNO_Network. (BroadWorks Mobility використовується для власних дзвінків, і всі власні дзвінки прив 'язані до BroadWorks)

6.3.5.4 Сповіщення про рідні дзвінки

Для користувачів, розгорнутих з MNO, ця функція додає банер сповіщень про вбудовані виклики, які можна керувати за допомогою програми Webex. Це сповіщення основане на push-сповіщеннях, які надсилаються сервером програм після встановлення виклику.

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT%	true	істина, хибна	Увімкнення підписки на push-сповіщення MOBILE_CALL_INFO.

6.3.5.5 Перемістити власний виклик до конвергентної зустрічі

Для користувачів, розгорнутих із MNO, ця функція дозволяє розширити власний голосовий виклик на нараду для обох сторін виклику 1:1 (навіть якщо інша сторона не є користувачем Webex). Якщо віддалений користувач є користувачем Webex, під час наради сторони зможуть:

- Ініціювати Webex у чаті наради
- Додати відео (зверніть увагу, що аудіо буде продовжуватися в рідному виклику)
- Поділитися екраном / контентом
- Запис тригерних нарад

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	false	істина, хибна	Увімкнення ввімкнення живлення (запрошення та зустріч, дії відео-зустрічі).

6.3.5.6 Мобільність MNO — віджет під час виклику

У випуску програми 43,7 Android Webex (мобільний і планшет) офіційно представлений новий віджет керування викликами (бульбашка), що забезпечує додаткове керування викликами для вбудованих викликів, закріплених у Cisco BroadWorks, за допомогою служби Mobility. Віджет відображатиметься поверх нативного інтерфейсу користувача та дозволятиме користувачеві виконувати такі дії:

- Утримання/відновлення
- Передавання без узгодження/консультації– надає користувачеві доступ до діалогового вікна передавання в програмі Webex.
- Завершити передавання – надає можливість завершити консультативне передавання (випуск 43,1)
- Відеонарада – переміщення сторін до наради Webex.
- Завершити виклик

```
<config>
<services><calls>
       <hold xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%" widget-
enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%"/>
       <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi-
enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" widget-
enabled="%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%" type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%"/>
       <escalate-to-webex-meeting
enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" widget-
enabled="%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	true	істина, хибна	Керує доступністю дії "Утримання" у віджеті дзвінків.
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	true	істина, хибна	Керує доступністю дій « Переадресація» і «Завершити переадресацію » у віджеті виклику.

%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	true	істина, хибна	Керує доступністю дії Відеонарада у віджеті виклику.

6.3.6 Ідентифікатор вхідного абонента, що телефонує

Випуск 44,2 додає можливість керувати контактною інформацією, представленою користувачеві на основі імені та номера. Додано дві опції конфігурації для керування інформацією, представленою користувачеві на екрані вхідного виклику та сповіщення про вхідний виклик, а також сповіщення про пропущені виклики.

6.3.6.1 Екран вхідного виклику

Існують відмінності між Android та iOS, коли справа доходить до відображення даних на екрані вхідного виклику. Нативний досвід відображення інформації для вхідного дзвінка полягає в наступному:

Android - на екрані вхідних викликів є два окремі поля, щоб показати як ім'я, так і номер

iOS — є тільки одне поле для відображення імені або номера — якщо обидва доступні, ім’я має пріоритет

Новий параметр конфігурації вхідних викликів можна використовувати, щоб програма iOS Webex відобразила номер на екрані виклику поруч із іменем (формат: *Ім 'я (Номер)*). Це не впливає на поведінку програми Webex для Android.

6.3.6.2 Сповіщення про вхідний виклик

У деяких випадках вхідний дзвінок подається користувачеві як сповіщення. Через обмежений простір номер не завжди відображається там.

Нова опція конфігурації для вхідних дзвінків також керує інформацією, що відображається в сповіщеннях про вхідні дзвінки. Якщо ввімкнено й ім’я та номер доступні, програма Webex додасть номер поряд з ім’ям (формат: *Ім 'я (Номер)*). Така поведінка програми Webex застосовується як до Android, так і до iOS.

6.3.6.3 Сповіщення про пропущений виклик

Для сповіщень про пропущені дзвінки додано додатковий параметр конфігурації. Його можна використовувати для керування інформацією про віддалену сторону, подібно до сповіщень про вхідні виклики, що дозволяє додавати номер до відображуваного імені віддаленого користувача та відображати його в сповіщенні про пропущений виклик. Така поведінка програми Webex застосовується як до Android, так і до iOS.

```
<config>
<services><calls>
   <caller-id>
      <incoming-calls>
```

```
    <append-number enabled="%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
  </incoming-calls>
  <missed-calls>
    <append-number enabled="%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
  </missed-calls>
```

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	false	істина, хибна	Визначає, чи слід додавати номер до імені на екрані вхідного виклику (тільки iOS), і сповіщень.
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	невірно	істина, хибна	Визначає, чи слід додавати номер до імені в сповіщенні про пропущений виклик.

ПРИМІТКА. Якщо номер доставлено як відображуване ім'я або відображуване ім'я закінчується на ньому, програма Webex уникає дублювання й відобразить номер лише один раз.

7 Функції ранніх польових випробувань (БЕТА)

7.1 Екстрений (911) виклик – служба інформації про екстрене розташування Cisco (тільки Webex Calling) і очищення конфігурації

Програма Webex уже підтримує аварійне розташування для екстрених викликів за допомогою сторонніх постачальників, як зазначено в 6.1.36 1x37d="1" />*6.1.37*.Екстрений (911) виклик – повідомлення про розташування E911 постачальнику Ця функція застосовується лише до екстрених викликів до диспетчерських центрів екстреної допомоги (PSAP) у США, на їхніх територіях (Гуам, Пуерто-Рико та Віргінські острови) та лише в Канаді.

Виключно для розгортання Webex Calling Cisco додала власну службу інформації про екстрене розташування для обробки та зберігання взаємодій HELD/HELD+, підтримки дротових карт компанії та користувачів, зберігання адрес із їхніми атрибутами PIDF-LO та надсилання інформації про розташування для екстрених викликів.

Випуск 45,1 програми Webex додає інтеграцію зі службою екстреного розташування Cisco. Шаблон конфігурації DMS оновлено, щоб додати підтримку різних постачальників аварійного розташування:

- Поточний розділ в розділі шаблону конфігурації DMS застарілий. Натомість додано новий розділ , і він буде використовуватися програмою Webex надалі.
- Новий параметр *постачальника* тепер доступний у новому розділі, який дозволяє керувати постачальником екстрених розташувань, яким повинен використовувати програма Webex. Доступні параметри включають *redsky*, *intrado*, *9line* і *webex*. Перші три варіанти доступні для розгортання Webex для BroadWorks і здебільшого використовуються з метою відстеження з використанням протоколу HELD+ для зв'язку з сторонніми постачальниками. Параметр *Webex* доступний лише для розгортання Webex Calling і дозволяє програмі використовувати службу інформації про аварійне розташування Cisco, що має розширену карту дротів і підтримку PIDF-LO для екстрених викликів.
- Додано нові користувацькі теги, для яких потрібне їх налаштування вручну, щоб відповідати поточній конфігурації (якщо функція вже використовується). Без встановлення використовуватимуться значення за замовчуванням, що може вимкнути функцію або змінити поведінку
- Немає оновлень у системних тегах, які використовуються для , , і .
- [**Важливо**] Щоб запобігти вимкненню функції екстреного розташування через неправильну конфігурацію, переконайтеся, що новий користувацький тег, який керує доступністю функції екстреного розташування (%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%), налаштовано так само, як і застарілий тег (%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%).

- [**Важливо**] Щоб уникнути втрати цієї критичної функції через неправильну конфігурацію, до програми Webex додано логіку зворотної сумісності. Якщо в шаблоні відсутній новий розділ конфігурації або якщо новий користувацький тег (%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%) не налаштований, у результаті чого ввімкнений атрибут буде встановлено на "false", програма Webex спробує прочитати застарілий розділ конфігурації () і застосувати його значення.
- Якщо цю функцію вимкнено, екстрені виклики будуть маршрутизовані в ERC (Emergency Relay Center) для перевірки розташування абонента, що телефонує, перед маршрутизацією в відповідний PSAP, що може призвести до додаткової плати.

Наведений далі фрагмент показує зміни в шаблоні конфігурації DMS.

```
<config><services>
<emergency-dialing enabled="%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%">
   <redsky enabled="%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%">  <!-- DEPRECATED by <emergency-
location> -->
      <held-url>%BWE911-PRIMARY-HELDURL%</held-url>
      <held-org-id>%BWE911-CUSTOMERID%</held-org-id>
      <secret>%BWE911-SECRETKEY%</secret>
      <number-list>%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%</number-list>
      <user-reminder-timeout>%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%</user-reminder-
timeout>
      <user-mandatory-location>%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%</user-
mandatory-location>
      <user-location-prompting>%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%</user-location-
prompting>
   </redsky>
   <emergency-location enabled="%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%"
                       provider="%EMERGENCY_LOCATION_PROVIDER_NAME_WXT%">
      <held-url>%BWE911-PRIMARY-HELDURL%</held-url>
      <held-org-id>%BWE911-CUSTOMERID%</held-org-id>
      <secret>%BWE911-SECRETKEY%</secret>
      <number-list>%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%</number-list>
      <user-reminder-timeout>%EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%</user-reminder-
timeout>
      <user-mandatory-location>%EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%</user-
mandatory-location>
      <user-location-prompting>%EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%</user-
location-prompting>
   </emergency-location>
</emergency-dialing>
```

У наступній таблиці перелічено зіставлення нових і застарілих користувацьких тегів:

Параметр конфігурації	Застарілий користувацький тег	Новий користувацький тег
Атрибут увімкнено в тезі порівняно з тим самим у застарілому тезі	%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%
Тег	%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	%EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%

Тег	%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	%EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%
Тег	%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	%EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%	false	істина, хибна	Вмикає використання платформи розташування надзвичайних ситуацій.
%EMERGENCY_LOCATION_PROVIDER_NAME_WXT%	червоний	рудоволоса, інтродо, 9лінія, webex	Визначає, який постачальник аварійного розташування слід використовувати. "Webex" застосовується виключно до розгортання Webex Calling, і його має бути налаштовано на використання служби інформації про місцезнаходження Cisco.
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%	порожній	рядок	Задає URL-адресу E911 постачальника, який підтримує протокол HELD.
%BWE911-CUSTOMERID%	порожній	рядок	Ідентифікатор клієнта (HeldOrgId, CompanyID), який використовується для E911 запиту HTTPS постачальника.
%BWE911-SECRETKEY%	порожній	рядок	Секрет автентифікації запиту E911 HTTPS постачальника. Не використовується (пусто) з "webex" як E911 постачальником
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%	порожній	Рядок CSV	Список екстрених номерів, які підтримується E911 постачальником.
%EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	0 (користувач більше не отримуватиме запит)	номер [0 - 43200]	Тайм-аут у хвилинах, який буде використовуватися для нагадування користувачу оновити аварійне розташування, якщо поточне не введено або є неприпустимим. Запропоноване значення, якщо вирішено увімкнути: 1440 (один день).

Тег	За замовчуванням, якщо не вказано	Підтримувані значення	Опис
%EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	-1 (користувач може скасувати діалогове вікно завжди)	номер [-1 - 100]	Час, коли користувачу дозволено закрити діалогове вікно розташування, перш ніж розташування стане обов'язковим (тобто він не може закрити вікно розташування). Можливі значення: ▪ N = -1 (користувач завжди може скасувати діалогове вікно) ▪ N = 0 (користувачеві не дозволяється скасовувати діалогове вікно - обов 'язкове розташування завжди) N > 0 (користувач може скасувати діалогове вікно N разів, перш ніж воно стане обов 'язковим)
%EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	once_per_login	агресивний, once_per_login	▪ Визначає поведінку, що спонукає до розташування E911. Значення "aggressive" покаже діалогове вікно користувачеві при кожній зміні мережі на невідоме місце, тоді як значення "once_per_login" покаже діалогове вікно лише один раз, запобігаючи подальшому спливаючому вікну та відволіканню користувача.

8 Зіставлення користувацьких тегів між Webex для Cisco BroadWorks і UC-One

У наступній таблиці наведено список користувацьких тегів Webex для Cisco BroadWorks, що відповідають застарілим користувацьким тегам для UC-One.

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	%ENABLE_REJECT_WITH_486_DESKTOP%	%ENABLE_REJECT_WITH_486_MOBILE%
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	Н/Д	%REJECT_WITH_XSI_MODE_MOBILE%
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	Н/Д	%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_MOBILE%
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	%ENABLE_TRANSFER_CALLS%	%ENABLE_TRANSFER_CALLS_MOBILE%
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	Н/Д	%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_MOBILE%
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_DESKTOP%	Н/Д
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	%MAX_CONF_PARTIES%	Н/Д
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	%ENABLE_CALL_PULL_DESKTOP%	%ENABLE_CALL_PULL_MOBILE%
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	Н/Д	%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_MOBILE%
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%MWI_MODE_WXT%	%DESKTOP_MWI_MODE%	%MWI_MODE_MOBILE%
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL%	Н/Д
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	%ENABLE_FORCED_LOGOUT%	Н/Д
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	%FORCED_LOGOUT_APPID%	Н/Д
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	Н/Д	Н/Д

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%ENBLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	Н/Д	Н/Д
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	Н/Д	Н/Д
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	Н/Д	Н/Д
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	%USE_RPORT_IP%	%ENABLE_USE_RPORT_MOBILE%
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	Н/Д	%RPORT_USE_LOCAL_PORT_MOBILE%
%USE_TLS_WXT%	%USE_TLS%	Н/Д
%SBC_ADDRESS_WXT%	%SBC_ADDRESS%	%SBC_ADDRESS%
%SBC_PORT_WXT%	%SBC_PORT%	%SBC_PORT%
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	%USE_PROXY_DISCOVERY%	%USE_PROXY_DISCOVERY_MOBILE%
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	%USE_TCP_3_DNS%	Н/Д
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	%USE_UDP_3_DNS%	Н/Д

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	%USE_TLS_3_DNS%	Н/Д
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	%DOMAIN_OVERRIDE%	%DOMAIN_OVERRIDE%
%SOURCE_PORT_WXT%	%SOURCE_PORT%	%SOURCE_PORT%
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES%	Н/Д
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	%TCP_SIZE_THRESHOLD%	Н/Д
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	%SIP_REFRESH_ON_TTL%	Н/Д
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_DESKTOP%	%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_MOBILE%
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	%ENABLE_PEM_SUPPORT_DESKTOP%	Н/Д
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	Н/Д	Н/Д
%SRTP_ENABLED_WXT%	%USE_SRTP%	%SRTP_ENABLED_MOBILE%
%SRTP_MODE_WXT%	%SRTP_PREFERENCE%	%SRTP_MODE_MOBILE%
%ENABLE_REKEYING_WXT%	%ENABLE_RE_KEYING_DESKTOP%	%ENABLE_RE-KEYING_MOBILE%
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START%
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END%
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START%
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END%
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	%ENABLE_RTCP_MUX%	%ENABLE_RTCP_MUX%
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL%	Н/Д
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	%CHANNEL_HEARTBEAT%	%CHANNEL_HEARTBEAT_МОБІЛЬНИЙ%
%XSI_ROOT_WXT%	%XSI_ROOT%	%XSI_ROOT%
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	Н/Д	%XSI_ACTIONS_PATH_MOBILE%
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	Н/Д	%XSI_EVENTS_PATH_MOBILE%

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	Н/Д	%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_MOBILE%
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	Н/Д	%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_MOBILE%
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	Н/Д	Н/Д
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_URL%
%USE_MEDIASEC_WXT%	%USE_MEDIASEC_MOBILE%	%USE_MEDIASEC_DESKTOP%
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	%ENABLE_CALL_CENTER_DESKTOP %"	Н/Д
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	Н/Д	Н/Д
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE%

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_STANDARD_SETTINGS_CC_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	Н/Д	%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE%
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	Н/Д	Н/Д
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_DESKTOP%	Н/Д
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	Н/Д	%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_MOBILE%
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	%ENABLE_CALL_RECORDING_DESKTOP%	%CALL_RECORDING_MOBILE%
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	Н/Д	%ENABLE_SINGLE_ALERTING%
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	%ENABLE_CALL_PARK_DESKTOP%	Н/Д
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%RTP_ICE_MODE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	Н/Д	Н/Д
%RTP_ICE_PORT_WXT%	Н/Д	Н/Д
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	Н/Д	Н/Д
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	Н/Д	Н/Д

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT%	Н/Д	Н/Д
%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%	Н/Д	Н/Д
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	Н/Д	Н/Д
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	Н/Д	Н/Д

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_DESKTOP%	Н/Д
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_DESKTOP%	Н/Д
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	Н/Д	Н/Д
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Н/Д	Н/Д
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Н/Д	Н/Д
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	Н/Д	Н/Д
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	%DESKTOP_PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED%	%ENABLE_PERSONAL_ASSISTANT_PRESENCE%
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT%	Н/Д	Н/Д

Тег Webex для Cisco BroadWorks	Настільний застарілий тег	Тег мобільної спадщини
%CALL_PULL_MODE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	Н/Д	Н/Д
%EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	Н/Д	Н/Д
%EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CALLS_E2EE_WXT%	Н/Д	Н/Д
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT%	Н/Д	Н/Д
%CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT%	Н/Д	Н/Д

ПРИМІТКА. Н/Д вказує на відсутність відповідного користувацького тегу, що керує функцією в UC-One. Наявність Н/Д як для настільного комп'ютера, так і для мобільного зв'язку означає, що тег Webex для Cisco BroadWorks є новим і керує новою функцією або наявною функцією, які не були керовані за допомогою користувацького тега в UC-One.

9 Додаток A: Шифри TLS

Клієнт Webex для BroadWorks використовує CiscoSSL, який базується на OpenSSL з додатковим зміцненням безпеки.

10 Додаток B: Сценарій підготовки тегів DM

Кількість користувацьких тегів DM збільшувалася з кожним випуском, оскільки багато клієнтів віддають перевагу тегам для нових параметрів конфігурації. Щоб запропонувати механізми для легшого надання цих користувацьких тегів DM, у цьому розділі міститься сценарій, який можна запустити на стороні сервера додатків (AS) для призначення значень користувацьким тегам DM. Цей сценарій особливо призначений для нових розгортань, де призначена більшість користувацьких тегів DM.

Зверніть увагу, що цей сценарій дійсний лише для нових розгортань, де створюються користувацькі теги DM. Щоб змінити існуючі користувацькі теги DM, команду в наступному сценарії потрібно змінити з "add" на "set".

Шаблон сценарію з лише декількома встановленими користувацькими тегами (у реальному розгортанні вам потрібно буде заповнити більший список користувацьких тегів). Зауважте, що наступний приклад стосується мобільних пристроїв. Для комп 'ютера використовуйте набір тегів BroadTouch_tags замість Connect_Tags. Для планшета використовуйте набір тегів ConnectTablet_Tags замість Connect_Tags.

```
%% ********************************* Connect_Tags - read file *********************************
%%
%% Instructions:
%% ------------------
%% - This read file can be used to create, add and set Webex for BroadWorks
%% client custom tags
%% - Use %% to comment out any steps not required based on deployment specific
%% service requirements:
%% Step 1 -- for new deployments only, create initial tag set label
%% Step 2 -- add a new custom tag (an entry is required for each new tag)
%% Step 3 -- set value for an existing custom tag (entry required for each applicable tag)
%% Step 4 -- display and visually verify tag settings
%%
%% - Edit, modify file as needed respecting command syntax. Save file (e.g. WxT_Tags.txt)
%% - SFTP read file to AS under directory /tmp
%% - Login to AS, bwcli (login as admin)
%% - Execute the following command from bwcli: AS_CLI> r /tmp/ WxT_Tags.txt
%% - Verify results
%%
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 1: Create Connect tag set label - Connect_Tags
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
quit all;System;DeviceTagSet
add Connect_Tags
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 2: Add WxT for BWKS custom tags
%% EXAMPLE – for all mobile tags see the list below----------------------------------------------------
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% true
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 3: Set Connect custom tags (if tag already exists)
%% EXAMPLE – for all mobile tags see the list below
set tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% isOverridable true
tagvalue false
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
%% Step 4: Verify custom tags have been correctly defined and set
%% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
get tagSetName Connect_Tags
quit all
```

Нижче наведено список усіх користувацьких тегів, які використовує Webex для Cisco BroadWorks, із прикладом (за замовчуванням або рекомендованими) значень. Зверніть увагу, що для деяких тегів потрібні значення, специфічні для відповідного розгортання (наприклад, адреси серверів). Ось чому ці теги додаються в кінці скрипту, але залишаються порожніми, і для їх визначення слід додати додаткові команди set.

10.1 Робочий стіл

```
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%
false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName BroadTouch_tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
```

```
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT% 900
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login
```

```
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %FORCED_LOGOUT_APPID_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT% 120
add tagSetName BroadTouch_tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName BroadTouch_tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CALL_PULL_MODE_WXT% false
```

```
add tagSetName BroadTouch_tags %CALL_PULL_DEFAULT_ACTIVE_MOVE_OPTION_WXT% call_move
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_LOCATION_PROVIDER_NAME_WXT% redsky
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_E2EE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT% 60000
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT% srv-host
```

10.2 Мобільний

```
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName Connect_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName Connect_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName Connect_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName Connect_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
```

```
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName Connect_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName Connect_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline_false
add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName Connect_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
```

```
add tagSetName Connect_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% once_per_login
add tagSetName Connect_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
```

```
add tagSetName Connect_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName Connect_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %CALL_PULL_MODE_WXT% blind
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_LOCATION_PROVIDER_NAME_WXT% redsky
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% once_per_login
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_E2EE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT% 60000
add tagSetName Connect_Tags %XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT% srv-host
```

10.3 Планшет

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
```

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline_false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
```

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
```

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_MOBILITY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_ENHANCED_AUTHORIZATION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CONFERENCE_DROP_TWO_PARTY_CONFERENCE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CALL_PULL_MODE_WXT% blind
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_EMERGENCY_LOCATION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_LOCATION_PROVIDER_NAME_WXT% redsky
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_LOCATION_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_E2EE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CHANNEL_INACTIVITY_TIMEOUT_WXT% 60000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_PROXY_DISCOVERY_MODE_WXT% srv-host
```

10.4 Теги системи

Нижче наведено список системних тегів, які використовуються Webex для BroadWorks.

```
%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
%BWLINEPORT-n%
%BWHOST-n%
%BWAUTHUSER-n%
%BWAUTHPASSWORD-n%
%BWE164-n%
%BWNAME-n%
%BWEXTENSION-n%
%BWAPPEARANCE-LABEL-n%
%BWDISPLAYNAMELINEPORT%
%BWLINEPORT-PRIMARY%
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%
%BWE911-CUSTOMERID%
%BWE911-SECRETKEY%
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%
%BW-MEMBERTYPE-n%
%BWUSEREXTID-n%
```

11 Скорочення та абревіатури

У цьому розділі перераховані абревіатури та скорочення, що містяться в цьому документі. Абревіатури та скорочення перераховані в алфавітному порядку разом з їх значеннями.

ACB

Автоматичний зворотний виклик

ACD

Автоматичний розподіл викликів

АКР

Відхилення анонімних викликів

AES

Розширений стандарт шифрування

грн.

Шлюз прикладного рівня

API

Інтерфейс прикладного програмування

АПК

Пакет програм

APNS

Служба push-повідомлень Apple

АРС

Автоматичний вибір бітової швидкості

Як

Сервер програм (Cisco BroadWorks)

АВП

Аудіовізуальний профіль

BW

BroadWorks

BWA

BroadWorks скрізь

BWKS

BroadWorks

BWM

BroadWorks Mobility

BYOD

Використовувати власний пристрій

Копія

Центр обробки викликів

CFB

Переадресація викликів, якщо абонент зайнятий

CFNA

Переадресація викликів, якщо абонент не відповідає

CFNR

Переадресація викликів недоступна

КІФ

Загальний проміжний формат

Cli

Інтерфейс командного рядка

КЛІД

Ідентифікатор лінії, з якої телефонують

CLIDB

Блокування доставки ідентифікатора лінії, з якої телефонують

CRLF

Подача лінії повернення каретки

CS

Перемикання електричного ланцюга

CSWV

Вебподання налаштувань виклику

CW

Виклик на очікуванні

DB

База даних

DM

Керування пристроями

ДНД

Не турбувати

DNS

Система доменних імен

ДПК

Управління настільним телефоном

DTAF

Файл архіву типу пристрою

ECACS

Служба зміни адреси екстрених викликів

FmC

Конвергенція стаціонарних мобільних пристроїв

Повне доменне ім’я

Повне доменне ім’я

HMAC

Код автентифікації геш-повідомлення

ICE

Створення інтерактивного з’єднання

iLBC

кодек низької бітової швидкості інтернету

Миттєві повідомлення

Обмін миттєвими повідомленнями

Им&П

Обмін миттєвими повідомленнями та присутність

IOT

Тестування здатності до взаємодії

IP

Інтернет-протокол

JID

Ідентифікатор Jabber

M/O

Обов’язковий/необов’язково

MNO

Оператор мобільної мережі

MTU

Максимальний блок передачі

СЛИЗ

Багатокористувацький чат

MWI

Індикатор очікування повідомлення

NAL

Шар абстракції мережі

NAPTR

Вказівник-орган іменування

NAT

Переклад мережевої адреси

OTT

Зверху

Система оповіщення

Особистий помічник

PAI

P-заявлена-ідентифікація

ПЕМ

P-ранні медіа

PLI

Індикація втрати зображення

грн.

Наземна мобільна мережа загального користування

PN

Push-сповіщення

QCIF

Загальний проміжний формат кварталу

Якість обслуговування (QOS)

Якість обслуговування

РО

Віддалений офіс

РТХП

Протокол контролю в режимі реального часу

РТП

Протокол у реальному часі

SaaS

Програмне забезпечення як служба

САН

Альтернативне ім’я суб’єкта	
САСЛ	
Простий рівень автентифікації та безпеки	
САВП	
Безпечний профіль аудіо та відео	
ДБН	
Прикордонний контролер сесії	
SCA	
Індикація спільної лінії	
SCF	
Функція безперервності сеансу	
SCTP	
протокол передачі керування потоком	
СДП	
Протокол визначення сеансу	
SEQRING	Послідовний виклик
SIMRING	Одночасний дзвінок
SIP	
Протокол ініціювання сесії	
SNR	
Співвідношення сигнал/шум	
SNR	
Єдиний номер	
SRTCP	
Протокол безпечного керування в режимі реального часу	
СТО	
Протокол безпечного транспортування в реальному часі	
SSL	
Рівень захищених сокетів	
STUN	
Утиліти обходу сеансів для NAT	
SUBQCIF	Підквартал CIF
TCP	
Протокол управління передачею	

TLS

Безпека транспортного рівня

TTL

Час жити

ЧЕРГА

Обхід за допомогою NAT ретрансляції

UDP

Протокол датаграми користувача

Інтерфейсу

Інтерфейс користувача

УМС

Сервер обміну повідомленнями (Cisco BroadWorks)

URI

Уніфікований ідентифікатор ресурсу

УФС

Відеосервер (Cisco BroadWorks)

VGA

Графічний масив відео

VoIP

Передача голосу по протоколу IP

VVM

Візуальна голосова пошта

WXT

Webex

XMPP

Розширюваний протокол обміну повідомленнями та присутності

XR

Розширений звіт

XSP

Платформа розширених служб

Xsi

Інтерфейс розширених служб

Cisco та логотип Cisco є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками Cisco та/або її афілійованих осіб у США й інших країнах. Щоб переглянути список торговельних марок Cisco, перейдіть за цією URL-адресою: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Зазначені треті торговельні марки є власністю відповідних власників. Використання слова «партнер» не означає партнерські відносини між Cisco та будь-якою іншою компанією. (1721R)

©2025 Cisco Systems, Inc. Усі права захищені.