Webex WFO-Designleitfaden

Für Bereitstellungen mit klassischem WFM

Erstveröffentlichung: 10. Juli 2020
Zuletzt aktualisiert: 27. Dezember 2024

Hauptgeschäftsstelle Nord- und Südamerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman
Drive
San Jose, CA 95134-
1706 USA
http://www.cisco.co
m Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Telefax: 408 527-0882

DIE SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN ZU DEN PRODUKTEN IN DIESEM HANDBUCH KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. ALLE ANGABEN, INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN IN DIESEM HANDBUCH WURDEN IN DER ANNAHME ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, DASS SIE KORREKT SIND. JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IST JEDOCH AUSGESCHLOSSEN. DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANWENDUNG DER PRODUKTE LIEGT BEI DEN BENUTZERN. DIE SOFTWARELIZENZ UND BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DAS BEILIEGENDE PRODUKT SIND IM INFORMATIONSPAKET FÜR DAS PRODUKT ENTHALTEN UND WERDEN DURCH DIESE BEZUGNAHME IN DIE VORLIEGENDEN BESTIMMUNGEN EINGESCHLOSSEN. WENN SIE DIE SOFTWARELIZENZ ODER BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT FINDEN KÖNNEN, WENDEN SIE SICH AN EINEN VERTRETER VON CISCO, UM EINE KOPIE ZU ERHALTEN.

Die Cisco Implementierung der TCP-Headerkomprimierung ist eine Adaption eines Programms, das an der University of California, Berkeley (UCB), als Teil der Public-Domain-Version der UCB für das UNIX-Betriebssystem entwickelt wurde. Alle Rechte vorbehalten. Copyright © 1981, Regents of the University of California, USA.

UNGEACHTET ALLER HIERIN ENTHALTENEN GEWÄHRLEISTUNGEN WERDEN ALLE DOKUMENTDATEIEN UND ALLE SOFTWARE DIESER LIEFERANTEN „IM VORLIEGENDEN ZUSTAND" MIT ALLEN FEHLERN GELIEFERT. CISCO UND ALLE ZUVOR GENANNTEN LIEFERANTEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI, AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE, GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DIEJENIGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG ODER DIEJENIGEN, DIE AUS DEM VERLAUF DES HANDELNS, DER VERWENDUNG ODER DES HANDELSBRAUCHS ENTSTEHEN.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTEN CISCO ODER SEINE ZULIEFERER FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, KONKRETEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN, DARUNTER BEISPIELSWEISE ENTGANGENE GEWINNE ODER DATENVERLUSTE, DIE AUS DER VERWENDUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DIESES HANDBUCHS ERWACHSEN, SELBST FÜR DEN FALL, DASS CISCO ODER SEINE ZULIEFERER AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.

Alle in diesem Dokument verwendeten IP-Adressen (Internet Protocol) und Telefonnummern sind als Beispiele zu verstehen und beziehen sich nicht auf tatsächlich existierende Adressen und Telefonnummern. Die in diesem Dokument enthaltenen Beispiele, Befehlsausgaben, Netzwerktopologie-Diagramme und andere Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die Verwendung tatsächlicher IP-Adressen oder Telefonnummern in diesem Zusammenhang ist zufällig und nicht beabsichtigt.

Für gedruckte und kopierte digitale Versionen dieses Dokuments besteht keine Gewährleistung. Die aktuelle Online-Version enthält die neueste Version.

Cisco verfügt über mehr als 200 Niederlassungen weltweit. Adressen und Telefonnummern finden Sie auf der Cisco-Website unter www.cisco.com/go/offices.

Cisco und das Cisco-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Marken von Cisco finden Sie unter der URL www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1721R)

© 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Inhalt 3

Einleitung 7

Edge-Komponenten 9

Webex WFO-Datenserver 10

Webex WFO ACD Sync-Dienst 12

Webex WFO-Audioaufnahmeservice 13

Webex WFO GIS-Service 13

Webex WFO-Signalservice 14

Webex WFO-Service für gestaffelten Upload 15

Webex WFO QM ACD Capture-Service 16

Webex WFO WFM ACD Erfassungsservice 18

Webex WFO Local Web Services-Dienst 19

Webex WFO Smart Desktop-Client 20

Smart Desktop Client-Komponenten 21

Smart Desktop Client-Konnektivität 21

Systemanforderungen 23

Unterstützte Umgebungen 23

Desktop-Hardware 23

Desktop-Software 24

.NET Framework 24

Browser 24

Adobe Acrobat Reader 25

Desktop-Software und Audioaufnahme 25

PCI DSS-Konformität 25

Portnutzung 27

Edge-Komponenten 28

Datenserver-Komponenten 28

Informationen zur Speicherung 33

Administratorkonfiguration 33

Speicherebenen 34

Storage-Angebote 35

Massenimport und -Export von Daten 37

Exportieren von Kontakten in großen Mengen 37

Genehmigungsvoraussetzungen für den Export von Massenkontakten 40

Speichern von und Zugreifen auf Bulk-Kontaktdateien 40

Datenübertragungs-Flussdiagramme 41

Smart Desktop Capture-Datenflussdiagramme 41

Aufzeichnung, Erfassung und Wiedergabe von Datenflussdiagrammen 44

Datenflussdiagramm für die Audiowiedergabe 44

Datenflussdiagramm für die Bildschirmwiedergabe 45

Analytics-Datenflussdiagramm 45

Datenflussdiagramm der Sprachtranskriptionsanalyse 46

Datenflussdiagramm WFM 46

Datenflussdiagramm WFM 46

Datenflussdiagramme für Cloud-Speicher 46

SAML Ablaufdiagramm des Authentifizierungsprozesses 48

SAML Genehmigungsprozess 48

SAML Verweigerungsprozess 49

Aufzeichnungsverschlüsselung 50

Einführung

Der *Webex WFO Cloud Platform Design Guide* bietet einen allgemeinen Überblick über die Struktur und die Komponenten von Webex WFO. In der Anleitung wird Folgendes beschrieben:

- Edge-Komponenten
- Systemanforderungen
- Plattformkonfigurationen ACD
- Plattformerfassungs-Konfigurationen
- Flussdiagramme für die Datenübertragung

Der Cloud Design Guide vermittelt allgemeines Wissen zu den oben genannten Details.

Dieses Handbuch richtet sich an Implementierungs- und Supporttechniker von Cisco, Mitarbeiter der Vertriebstechnik, Partner und Kunden von Cisco. Aber auch für die Entwicklungs-, Marketing-, Vertriebs- und anderen Mitarbeiter von Cisco im gesamten Unternehmen könnte es nützlich sein.

Edge-Komponenten

Die Webex WFO-Edgekomponenten werden in der Regel an einem lokalen Standort oder an einem Remotekundenstandort bereitgestellt. Die Komponenten als Ganzes bilden die Webex WFO Smart Technology Suite. Die folgenden Abbildungen beschreiben die Edge-Komponenten von Webex WFO und des Datenservers:





Webex WFO-Datenserver

Der Webex WFO-Datenserver ist für Funktionen wie die ACD Synchronisierung und gestaffelte Uploads zuständig. Ein Mandantenadministrator kann den Datenserver für einen einzelnen Mandanten installieren, oder ein Systemadministrator kann einen Basisdatenserver installieren und ihn als gemeinsam genutzten Datenserver für mehrere Mandanten konfigurieren.

> **HINWEIS** Wenn der Datenserver eine Verbindung über einen Webproxy herstellen muss, müssen alle Webex darauf ausgeführten WFO-Dienste als Windows-Anmeldekonten mit Proxyeinstellungen ausgeführt werden. Bei der Konfiguration des Datenservers mit einem
> Proxyserver muss der Datenserverdienst so konfiguriert sein, dass er als lokaler Administrator ausgeführt wird. Webex WFO unterstützt die Verwendung von PAC-Skripts nicht, um Verbindungen mit dem Internet herzustellen.

Mit der Data Server-Software werden folgende Dienste installiert.

- CTI Signalisierungsdienst
- Datenserver
- Datenserver-Webdienste
- Netzwerkaufzeichnungsservice
- SIPREC Service

In Webex WFO sind die folgenden Funktionen des Datenservers, ihre Beschreibungen und der Service, an dem sie ausgerichtet sind, aufgeführt.

- Einstellungen für die ACD Synchronisierung des regionalen Datenservers – Wird verwendet, um Benutzer- und Teaminformationen von einem unterstützten ACD (Webex WFO-Datenserver) zu synchronisieren.
- Recording Capture Server Settings (Aufzeichnungserfassungsserver-Einstellungen): Wird für Audioaufzeichnungsumgebungen mit Edge-Servern oder Gateways (SBC) verwendet. Der primäre Signalservice (CTI oder SIPREC) weist Anrufe den Erfassungsservern in einem Round-Robin-Algorithmus (Webex WFO Network Recording Service) zu.
- Regionaler Datenserver GIS-Dateispeicherort – Wird verwendet, um externe Kontaktmetadaten aus einer CSV-Datei in Webex WFO (Webex WFO-Datenserver) zu importieren.
- Aufzeichnungs-SIPREC-Signalservereinstellungen – Wird verwendet, um Start- und Stoppereignisse zu verfolgen und Metadaten für Anrufaufzeichnungen zu erfassen. Ein SIPREC-Signalisierungsdienst wird für Edge-Gateway-Aufzeichnungsumgebungen (Session Border Controller) (Webex WFO SIPREC Service) verwendet.
- Aufzeichnungs- CTI Signalservereinstellungen – Wird verwendet, um Start- und Stoppereignisse zu verfolgen und Metadaten für Anrufaufzeichnungen zu erfassen. Für Edgeserver-Aufzeichnungsumgebungen wird ein CTI Signalservice verwendet (Webex WFO CTI Signaling Service).
- Einstellungen für den gestaffelten Upload des regionalen Datenservers – Wird verwendet, um Kontaktdaten lokal von Smart Desktop-Benutzern zu sammeln und die Dateien regelmäßig in die Webex WFO-Komponenten in der Cloud (Webex WFO-Datenserver) hochzuladen.
- Regional Data Server ACD Capture Settings (Einstellungen für die Erfassung von regionalen Datenservern): Wird verwendet, um benutzerdefinierte Metadaten zu erfassen und Anrufe abzugleichen, die über ein Gateway (Webex WFO-Datenserver) empfangen wurden.
- Regionale Datenserver-Echtzeit-Ereigniseinstellungen – Dient zum Erfassen von Verlaufs- und Echtzeit-ACD Daten für WFM und ACD Metadaten, die als benutzerdefinierte Metadaten an Anrufkontakte angehängt werden sollen (Webex WFO-Datenserver).
- Regionale Datenserver-Abstimmungseinstellungen – Der Abgleich ist ein Prozess, bei dem Gateway-Stammaufzeichnungen mit begrenzten Anrufdaten mit zusätzlichen Anrufdaten verbunden werden, die dem richtigen Agenten (Webex WFO-Datenserver) zugeordnet sind.

- Active Directory Sync (Active Directory-Synchronisierung): Ermöglicht Webex WFO, Webex WFO-Benutzer mit Active Directory-Benutzern (Webex WFO-Datenserver) abzugleichen und zu synchronisieren.
- Einstellungen für die Gerätesynchronisierung des Datenservers – Ermöglicht die Synchronisierung von Geräten über den Datenserver. Diese Geräte können dann über die Seite "Gerätezuordnungen" in der Anwendungsverwaltung (Webex WFO-Datenserver) Benutzern, Aufzeichnungsgruppen und Aufzeichnungstypen zugeordnet werden.
- Lokale Webdiensteinstellungen – Aktiviert API Integration auf diesem Datenserver. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Folgendes aktivieren:
  - Cisco IP Phone Services Controls (Steuerelemente für Dienste) – Ermöglicht Cisco-fähige Aufzeichnungssteuerungen von unterstützten Cisco-Geräten.
  - Simplified Recording Controls API – Ermöglicht die Verwendung der nativen Datenserver-Authentifizierung für die Aufzeichnungssteuerelemente von Cisco.
- HRMS-Konfiguration: Ermöglicht dem Datenserver das Exportieren von Daten in ein Personalmanagementsystem (Human Resource Management System, HRMS) (Webex WFO-Datenserver).
- SFTP Konfiguration – Ermöglicht die Konfiguration Ihres SFTP Servers (Webex WFO-Datenserver).
- Media Import Server Settings (Medienimport-Servereinstellungen): Ermöglicht den Import von Aufzeichnungsdateien von einem externen Speicherort (Webex WFO-Datenserver).

Webex WFO ACD Sync-Dienst

Der ACD Sync-Dienst wird verwendet, um Benutzer- und Teaminformationen von einem unterstützten ACD zu synchronisieren. Der Synchronisierungsprozess wird alle zehn Minuten ausgeführt, um alle im ACD vorgenommenen Änderungen in Webex WFO zu aktualisieren.



ACD Synchronisierungsdienst-Konnektivität

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungsfunktionen zum ACD Sync-Dienst aufgeführt:

Verbindung mit Service herstellen	Eingänge/Ausgänge
ACD Service für Mieter	Aktualisierungen ACD Agenten- oder Teaminformationen

Webex WFO-Audioaufnahmeservice

Webex WFO verwendet den Audio Capture-Dienst für Audioaufzeichnungsumgebungen mit Edgeservern oder Gateways (SBC). Er kann Clustern zugewiesen werden. Der primäre Signalisierungsdienst (CTI oder SIPREC) weist Anrufe den Erfassungsservern in einem Round-Robin-Algorithmus zu. Audioaufnahmedienste können als aktiv/aktiv oder aktiv/Standby konfiguriert werden.



Verbindung mit dem Audio-Capture-Dienst

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungsmöglichkeiten zum Audio Capture-Service aufgeführt:

Verbindung mit Service herstellen	Eingänge/Ausgänge
CTI-Dienst	Empfängt Signale für Audioaufnahmen
SIPREC-Dienst	Empfängt Signale für Audioaufnahmen

Webex WFO GIS-Service

Mithilfe des GIS-Service (Generic Interface Service) können Sie Metadaten für externe Kontakte aus einer . CSV Datei in Webex WFO ein.



GIS-Service-Konnektivität

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungen zum GIS-Service aufgeführt:

Verbindung mit Service herstellen	Eingänge/Ausgänge
ACD Service für Mieter	Aktualisierungen ACD Agenten- oder Teaminformationen
Äußerlich. CSV Datei	Externe Flatfile-Quelle für Aktualisierungen von Agenten- oder Teaminformationen Kann eine oder mehrere Dateien sein

Webex WFO-Signalservice

Ihr Signalisierungsservice kann entweder CTI oder SIPREC sein:

- Ein CTI Signaldienst wird für Edgeserver-Aufzeichnungsumgebungen verwendet, um Start- und Stoppereignisse nachzuverfolgen und CTI Metadaten für Anrufaufzeichnungen zu erfassen.
- Ein SIPREC-Signalisierungsdienst wird für Edge-Gateway-Aufzeichnungsumgebungen (SBC) verwendet, um Start- und Stoppereignisse zu verfolgen und SIPREC-Metadaten für Anrufaufzeichnungen zu erfassen.

Sie können entweder den CTI- oder den SIPREC-Dienst für Redundanz konfigurieren.

HINWEIS Der Audioaufnahmedienst kann nur mit einer Telefoniegruppe verknüpft werden, die einen CTI- oder SIPREC-Dienst enthält.



Signalservice-Konnektivität

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungsmöglichkeiten zum Signalservice aufgeführt:

Typ	Verbindung mit Service herstellen
CTI	PBX-Dienst
	Audio-Capture-Service
SIPREC	Gateway-/SBC-Service
	Audio-Capture-Service
	QM ACD-Capture-Service

Webex WFO-Service für gestaffelten Upload

Der Webex WFO-Dienst sammelt lokal Kontaktdaten von Smart Desktop Client-Benutzern und lädt die Dateien in regelmäßigen Abständen in die Webex WFO-Komponenten in der Cloud hoch.



Zweistufige Upload-Komponente

Mit der zweistufigen Upload-Komponente können Sie in regelmäßigen Abständen Daten vom Datenserver an die Webex WFO-Kernkomponenten senden.

Verbindung mit dem gestaffelten Upload-Dienst

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungsmöglichkeiten zum Service für den gestaffelten Upload aufgeführt:

Verbindung mit Service herstellen	Eingänge/Ausgänge
ACD Service für Mieter	Aktualisierungen ACD Agenten- oder Teaminformationen

Webex WFO QM ACD Capture-Service

Webex WFO verwendet den QM ACD Capture-Service, um benutzerdefinierte Metadaten zu erfassen und über ein Gateway eingehende Anrufe abzugleichen.



Komponenten QM ACD Capture Service

Der QM ACD Capture-Service besteht aus vier Komponenten:

- QM ACD Verlaufserfassungskomponente
- QM ACD Echtzeiterfassungskomponente
- QM GIS-Erfassungskomponente

QM ACD Historical Capture-Komponente

Die QM ACD Historical Capture-Komponente erfasst benutzerdefinierte Metadaten und Abstimmungsdaten aus dem ACD.

QM ACD Komponente "Echtzeiterfassung"

Die QM ACD Echtzeiterfassungskomponente erfasst Kontaktdaten.

QM GIS-Erfassungskomponente

Die QM GIS-Erfassungskomponente importiert Metadaten aus externen QM Kontakten.

QM ACD Capture Service-Konnektivität

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungsmöglichkeiten zum QM ACD Capture-Service aufgeführt:

Verbindung mit Service herstellen	Eingänge/Ausgänge
ACD Service für Mieter	Aktualisierungen ACD Agenten- oder Teaminformationen

Webex WFO WFM ACD Erfassungsservice

Der Webex WFO WFM ACD Capture-Service erfasst ACD Verlaufs- und Echtzeitdaten für WFM und ACD Metadaten, die als benutzerdefinierte Metadaten an Anrufkontakte angehängt werden.



Komponenten WFM ACD Capture Service

Der WFM ACD Capture-Service besteht aus vier Komponenten:

- WFM ACD Verlaufserfassungskomponente
- WFM ACD Echtzeiterfassungskomponente
- WFM GIS-Erfassungskomponente
- WFM WHIT-Erfassungskomponente

WFM ACD Historical Capture-Komponente

Die WFM ACD Historical Capture-Komponente erfasst historische und Echtzeit-ACD-Daten für WFM sowie Metadaten zur ACD, die als benutzerdefinierte Metadaten an Anrufkontakte angehängt werden können.

WFM ACD Komponente "Echtzeiterfassung"

Die WFM ACD Echtzeiterfassungskomponente erfasst Kontaktdaten.

WFM GIS-Erfassungskomponente

Die WFM GIS-Erfassungskomponente erfasst ACD Daten von nicht direkten ACDs.

WFM WHIT-Capture-Komponente

Mit der WFM WHIT-Erfassungskomponente können Sie historische ACD Daten importieren.

WFM ACD Capture-Servicekonnektivität

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungsfunktionen zum WFM ACD Capture-Service aufgeführt:

Verbindung mit Service herstellen	Eingänge/Ausgänge
ACD Service für Mieter	Aktualisierungen ACD Agenten- oder Teaminformationen

Webex WFO Local Web Services-Dienst

Der Webex WFO Local Web Services Data Server-Service ermöglicht Aufzeichnungssteuerungen und die systemeigene Datenserver-Authentifizierung.

HINWEIS: Der Local Web Services-Service wird bei Bereitstellungen von CCaaS-Anbietern nicht unterstützt.



Komponenten des lokalen Web-Services-Dienstes

Der Local Web Services-Service besteht aus zwei Komponenten:

- Cisco IP Phone Komponente "Services-Steuerungen"
- Vereinfachte Aufzeichnungssteuerung API Komponente

Cisco IP Phone Komponente "Services-Steuerungen"

Die Komponente "Cisco IP Phone Dienststeuerung" ermöglicht die Aufzeichnungssteuerung von Cisco unterstützten Cisco-Geräten.

Vereinfachte Aufzeichnungssteuerung API Komponente

Die Komponente "Vereinfachte Aufzeichnungssteuerungen API" ermöglicht die Verwendung der nativen Datenserver-Authentifizierung für die Aufzeichnungssteuerungen von Cisco.

Verbindung mit lokalen Web-Services-Diensten

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungen zum lokalen Web-Services-Service aufgeführt:

Verbindung mit Service herstellen	Eingänge/Ausgänge
Vereinfachte Aufzeichnungssteuerung API	Datenserver-Authentifizierung für Cisco-Aufzeichnungssteuerungen
Cisco IP Phone Services-Steuerelemente	Ermöglicht die native Datenserver-Authentifizierung für Cisco-Aufzeichnungssteuerungen

Webex WFO Smart Desktop-Client

Der Smart Desktop Client wird auf Agentendesktops oder auf einem Server installiert, der einen unterstützten Thin Client hostet. (Siehe Thin Client-Server (Thin Client-Server) Es erfasst alle Benutzerdaten (einschließlich Anrufaufzeichnung, Bildschirm und Desktop-Aktivitäten) auf dem Desktop eines Agenten. Sie müssen das Installationsprogramm auf der Seite "Downloads" in der Anwendungsverwaltung hinzufügen, damit der Tenant-Administrator darauf zugreifen kann.



Benutzer mit installiertem Smart Desktop Client, die über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können die Live-Audio- und Live-Bildschirmüberwachung durchführen.

Smart Desktop Client-Komponenten

Der Smart Desktop Client besteht aus vier Komponenten:

- Audio- und Bildschirmaufzeichnungskomponente
- Komponente "Desktop Analytics"
- Komponente "Live-Audioüberwachung" und "Live-Bildschirmüberwachung"
- Client API Komponente

Audio- und Bildschirmaufzeichnungskomponente

Die Komponente "Audio- und Bildschirmaufzeichnung" zeichnet die Anrufe der Agenten auf.

Komponente "Desktop Analytics"

Die Komponente "Desktop-Analyse" ermöglicht die analytische Analyse der Desktop-Aufzeichnungen des Agenten.

Komponente "Live-Audioüberwachung" und "Live-Bildschirmüberwachung"

Mit der Komponente "Live-Audio- und Live-Bildschirmüberwachung" können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen die Live-Audio- und Live-Bildschirmüberwachung durchführen.

HINWEIS Die Live-Audioüberwachung wird bei Bereitstellungen von CCaaS-Anbietern nicht unterstützt.

Smart Desktop Client-Konnektivität

In der folgenden Tabelle sind die grundlegenden Verbindungsmöglichkeiten zum Smart Desktop Client aufgeführt:

Komponente	Verbindet mit	Eingänge/Ausgänge
Audio- und Bildschirmaufzeichnung	PC des Agenten	Audio- und Bildschirmdaten des Telefons
Desktop-Analyse	PC des Agenten	Audio- und Bildschirmdaten des Telefons
Live-Überwachung	PCs anderer Agenten	Audio- und Bildschirmdaten anderer Agenten

Verbindung mit Server herstellen	Eingänge/Ausgänge
Gestaffelter Upload	Kontaktinformationen (Audio- und Bildschirmaufzeichnungen und Metadaten)

Systemanforderungen

Webex WFO-Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zu Änderungen der Systemanforderungen, Kompatibilitäten, Fehlerbehebungen und neuen Funktionen. Archive früherer Versionshinweise sind verfügbar.

Unterstützte Umgebungen

Webex WFO unterstützt eine Reihe von Umgebungen und Technologien.

Die neuesten Informationen zur unterstützten Kompatibilität finden Sie unter www.cisco.com.

Desktop-Hardware

Die Hardwareanforderungen für Webex WFO-Desktops lauten wie folgt:

Desktop-Hardware	
NIC	100 Mbit Netzwerkkarte Netzwerkkarten müssen den Promiscuous-Modus unterstützen. Konfigurieren Sie die Windows-Energieeinstellungen, um "Dem Computer erlauben, dieses Gerät auszuschalten, um Strom zu sparen" auf den Netzwerkkarten zu deaktivieren.
Festplattenspeicher	20 GB Sprachaufzeichnungsspeicher (MB) = Anzahl der Aufzeichnungen × durchschnittliche Anruflänge × 0,5 MB pro Minute **ANMERKUNG** Diese Formel basiert auf einer Audiobitrate von 64 KBit/s (Kilobits pro Sekunde). [(64 KBit/s × 60 Sek.) ÷ 8 Bit] ÷ 1024 KB = 0.46875 MB pro Minute Bildschirmaufzeichnungsspeicher (MB) = Anzahl der Aufzeichnungen × durchschnittlicher Anruflänge × 1,5 MB pro Minute

Desktop-Hardware	
	HINWEIS Die Speicheranforderungen für Bildschirmaufzeichnungen hängen von drei Faktoren ab: Aufzeichnungslänge, Monitorauflösung und Anzahl der Monitore, die aufgezeichnet werden. Der hier angezeigte Wert bezieht sich auf einen einzelnen Monitor. Da jeder weitere Monitor separat aufgezeichnet wird, müssen Sie diese Formel für jeden Monitor anwenden.
CPU	Intel Core 2 Duo 2,0 GHz, Core i3, AMD Athlon 64 X2 oder besser
Gedächtnis	2 GB

Desktop-Software

.NET Framework

Webex WFO Smart Desktop erfordert .NET Framework 4.5 für Webex WFO Analytics-Features. Wenn .NET Framework nicht installiert ist, kann Webex WFO keine Browserereignisse als Teil der Desktop Analytics-Daten erfassen. Sie können .NET Framework unter http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653 herunterladen.

Browser

Jeder Browser, den Sie verwenden, muss Dateidownloads zulassen. Popup-Blocker müssen deaktiviert werden.

Desktop Analytics-Plug-in/Erweiterung

Benutzer, die Felder für die Desktop-Analyse über die Seite "Feldmanager" in Webex WFO verwalten, sowie Agentendesktops, auf denen Smart Desktop installiert ist, müssen die Calabrio Analytics-Browsererweiterung/das Plug-In aktiviert haben. Das Plug-in wird nicht nur zum Markieren von Feldern im Browser benötigt, sondern auch zum Überwachen der Webaktivität von Agenten innerhalb des Browsers.

Aktivieren Sie die Erweiterung Desktop Analytics in Firefox

Wenn Sie sich das erste Mal mit Firefox bei Webex WFO anmelden, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die Calabrio-Browsererweiterung zu installieren. Wählen Sie **Diese Installation** zulassen und klicken Sie auf **Weiter**. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Aktivieren des Desktop Analytics-Plug-Ins in Microsoft Edge Chromium

Gehen Sie in Edge Chromium zu https://chrome.google.com/webstore/detail/calabrio-Analytics-plugin/hecgknieibccghjmmhhckdfeobjoffdf und klicken Sie auf **Zu Chrome hinzufügen**.

Aktivieren Sie das Plug-in "Desktop Analytics" in Chrome

Die Chrome-Erweiterung kann über die GPO-Einstellungen heruntergeladen oder installiert werden. Laden Sie das Calabrio Analytics Plug-In, Version 0.2.0.4, herunter und installieren Sie es. Das Plug-in befindet sich unter:

https://chrome.google.com/webstore/detail/calabrio-Analytics-plugin/hecgknieibccghjmmhhckdfeobjoffdf

HINWEIS Wenn das Klicken auf den Link nicht funktioniert, kopieren Sie die URL und fügen Sie sie in Ihren Browser ein.

Adobe Acrobat Reader

Der Adobe Reader wird benötigt, um exportierte PDF Dateien und Benutzerdokumentationen zu öffnen. Ein kostenloser Download von Acrobat Reader steht unter www.adobe.com zur Verfügung.

WICHTIG Es gibt bekannte Probleme mit Adobe Reader-Versionen, die die Funktion Sicherheit (Erweitert) verwenden. Wenn Sie die Funktion "Desktop Analytics" verwenden möchten, müssen Sie in Adobe Reader unter **"Voreinstellungen** " zu "Sicherheit (Erweitert)" **navigieren** und die **Option "Geschützten Modus beim Start aktivieren" deaktivieren** und **Erhöhte Sicherheit** , klicken Sie bei Warnmeldungen auf **Ja** und anschließend auf **OK** , um die Änderungen zu speichern. Wenn Sie fertig sind, starten Sie Adobe Reader neu, damit die Änderungen wirksam werden. Wenn Adobe Reader nicht korrekt konfiguriert ist, kann Desktop Analytics keine Ereignisse erfassen, die sich auf Adobe Reader beziehen.

Desktop-Software und Audioaufnahme

Damit Smart Desktop eine ordnungsgemäße Telefonerkennung und Audioaufnahme durchführen kann, ist die Fähigkeit erforderlich, bestimmte Netzwerkprotokolle (z. B. SIP, SCCP und RTP) zu erkennen und zu erfassen. Jede auf dem PC ausgeführte Software, die den Netzwerkverkehr stört, umleitet oder anderweitig verbirgt, führt dazu, dass Smart Desktop nicht richtig funktioniert.

BEISPIEL Der SonicWall VPN-Client mit aktiviertem DNE-Filter (Deterministic Network Enhancer) bewirkt, dass ausgehender Netzwerkverkehr vom Netzwerkadapter umgeleitet wird Die von Smart Desktop verwendet wird. In diesem Fall muss der Lightweight-DNE-Filter deaktiviert werden, damit Smart Desktop ordnungsgemäß funktioniert.

PCI DSS-Konformität

HINWEIS Webex WFO v10.3 und höher unterstützt TLS v1.2 und ist TLS v1.1 veraltet.

Portnutzung

Die Portanforderungen für die Webex WFO-Komponenten sind unten aufgeführt.

Im Allgemeinen müssen Port 80 und Port 443 zu einem Webserver geöffnet sein, um eine Verbindung zum Webex WFO für alle Cloud-Integrationen mit Webex WFO herzustellen. Die genauen Portanforderungen variieren je nach Cloud-Bereitstellungsmodell.

Edge-Komponenten:

- Intelligenter Desktop

Datenserverkomponenten:

- Datenserver – ACD Sync: Avaya CM mit Contact Center Elite
- Datenserver – ACD Sync: CCaaS-Integrationen
- Datenserver – ACD Synchronisierung: CUCM Netzwerkaufzeichnung
- Datenserver – ACD Synchronisierung: Cisco Unified Contact Center Enterprise (Unified CCE)
- Datenserver – ACD Synchronisierung: Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)
- Datenserver – GIS
- Datenserver – Aufzeichnen/Erfassen
- Datenserver – Signalisierung: CTI
- Datenserver – Signalisierung: CTI, Avaya Aura Communication Manager-Aufzeichnung
- Datenserver – Signalisierung: CTI Cisco Unified Communications Manager Netzwerkaufzeichnung
- Datenserver – Signalisierung: SIPREC

Edge-Komponenten

Port	Gebrauchen	Quelle	Ziel	Anmerkungen
Intelligenter Desktop				
UDP 49152–65535	Live-Audioüberwachung – RTP Live-Bildschirmüberwachung – RDP-Stream	PC des Agenten	Browser des Supervisors	—
TCP 52102	Kommunikation zwischen Cisco CTI Datenservern und SDC	Intelligenter Desktop	Datenserver	

Datenserver-Komponenten

Port	Ge	Quelle	Ziel	Anm
Datenserver – ACD Sync: CCaaS-Integrationen				
TCP 443	Kommunikation zwischen CCaaS-Integrationen und den folgenden Einstellungen auf dem Datenserver: Regionale Datenserver-ACD-Erfassungseinstellungen, Aufzeichnungs- CTI Signalisierungsservereinstellungen und Regionale Datenserver-ACD-Erfassungseinstellungen	—	—	—
Datenserver – ACD Synchronisierung: CUCM Netzwerkaufzeichnung				
TCP 22	Kommunikation zwischen der SFTP-Konfiguration und den regionalen Datenserver-Abstimmungseinstellungen auf dem Datenserver und dem CUCM Abrechnungsservice	SFTP, Datenserver	CUCM Abrechnung Dienstleistung	—

Port	Gebrauchen	Quelle	Ziel	Anmerkungen
TCP 8443	Kommunikation zwischen CUCM AXL und regionalem Datenserver ACD Synchronisierungseinstellungen auf dem Datenserver	Datenserver	CUCM AXL	—
Datenserver – ACD Synchronisierung: Cisco Unified CCE				
TCP 1433 TCP 1434	Kommunikation zwischen dem Cisco Unified CCE AW SQL Server -Datenbank und die Einstellungen für die ACD Synchronisierung des regionalen Datenservers auf der Datenserver	Datenserver	Cisco Unified CCE AWDB-SQL Serverdatenbank	—
TCP 1433 TCP 1434	Kommunikation zwischen dem Cisco Unified CCE HDS SQL Server Datenbank- und regionale Datenserver-Abstimmungseinstellungen und die Einstellungen für die Erfassung des regionalen Datenservers ACD für die Daten Server	Datenserver	Cisco Unified CCE HDS-SQL Serverdatenbank	—
TCP 42027	Kommunikation zwischen dem Cisco Unified CCE CTI Service (Seite a) und die Einstellungen des Aufzeichnungs- CTI Signalisierungsservers für die Daten Server	Datenserver	Cisco Unified CCE CTI Service (Seite A)	Seite A Standard, wenn PG1 verwendet wird. Ports werden variieren je nachdem, welches PG Sie verwenden. Der CTI Serverport, der im Unified CCE ACD Konfiguration.
TCP 43027	Kommunikation zwischen dem Cisco Unified CCE CTI Service (Seite b) und die Einstellungen des Aufzeichnungs- CTI Signalisierungsservers auf den Daten Server	Datenserver	Cisco Unified CCE CTI Service (Seite B)	Seite B Standardeinstellung, wenn PG1 verwendet wird. Ports werden variieren je nachdem, welches PG Sie verwenden. Der CTI Serverport, der im Unified CCE ACD Konfiguration.
Datenserver – ACD Synchronisierung: Cisco Unified CCX				

TCP 1504	Kommunikation zwischen der Unified CCX Informix-Datenbank und	Datenserver	Unified CCX	—

Port	Gebrauchen	Quelle	Ziel	Anmerkungen
	ACD Synchronisierungseinstellungen für den regionalen Datenserver und die regionalen Einstellungen für ACD "Data Server Capture"		Informix-Datenbank	
TCP 12028	Kommunikation zwischen dem Cisco Unified CCX CTI Service (Seite a) und die Einstellungen des Aufzeichnungs- CTI Signalisierungsservers für die Daten Server	Datenserver	Cisco Unified CCX CTI Dienst (Seite A)	Seite A Standardeinstellung. Das ist der RMCM TCP in Unified CCX konfigurierter Port Systemparameter. Der CTI Server Im Unified CCX konfigurierter Port ACD Konfiguration.
TCP 12028	Kommunikation zwischen dem Cisco Unified CCX CTI Service (Seite b) und die Einstellungen des Aufzeichnungs- CTI Signalisierungsservers auf den Daten Server	Datenserver	Cisco Unified CCX CTI Dienst (Seite B)	Seite B Standard. Das ist der RMCM TCP in Unified CCX konfigurierter Port Systemparameter. Der CTI Server Im Unified CCX konfigurierter Port ACD Konfiguration.
Datenserver – GIS				
—	—	—	—	Während GIS nicht direkt auf einem müssen die Dateien kopiert werden nach dem Datenserver. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist Über FTP werden die Ports 20 und 21 genutzt.
Datenserver – Aufzeichnen/Erfassen				
UDP 39500–43500	RTP wird aufgezeichnet	Telefon oder Sprachanruf Tor	Audio-Aufnahme (Aufzeichnungsserver)	—

Port	Gebrauchen	Quelle	Ziel	Anmerkungen
UPD 49152–65535	Live-Audioüberwachung – RTP	Audio-Aufnahme (Aufzeichnungs server)	Browser des Supervisors	—
Datenserver – Signalisierung: CTI				
TCP 443	Signalisierungsserver	Signalisierungsserver	Cisco API	—
TCP 52102	Signalisierung wird aufgezeichnet	Audio-Capture (Aufzeichnungsserver) oder Smartdesktop-Clients	Signalisierungsserver	—
TCP 52103	Hazelcast (Haselnussguss)	Signalserver-Partner	Signalisierungsserver	—
Datenserver – Signalisierung: CTI Cisco Unified Communications Manager Netzwerkaufzeichnung				
TCP 2748	JTAPI Signalisierung	Signalisierungsserver	Vereinheitlicht CM Herausgeber und Abonnenten	—
TCP 5060 UDP 5060	SIP-Signalisierung von Unified CM	Beliebiger Unified CM Herausgeber oder Abonnent	Signalisierungsserver	Nicht sicher
TCP 5060	Signalisierungsserver	primärer Signalisierserver	sekundärer Signalisierserver	Bidirektional

Port	Gebrauchen	Quelle	Ziel	Anmerkungen
TCP 5061	Sichere SIP-Signalisierung von Unified CM	Beliebiger Unified CM Herausgeber oder Abonnent	Signalisierungsserver	Sicher. Wird in der Regel nur verwendet, wenn das System für SRTP konfiguriert ist.
Datenserver – Signalisierung: SIPREC				
TCP 443	Cisco API Abfragen	Signalisierungsserver	Cisco API	—
TCP 5060 UDP 5060	SIP-Signalisierung vom Gateway	Gateway	Signalisierungsserver	—
TCP 59106	Signalisierung wird aufgezeichnet	Audio-Aufnahme (Aufzeichnungsserver)	Signalisierungsserver	—
TCP 59107	Hazelcast (Haselnussguss)	Signalserver-Partner	Signalisierungsserver	—

Informationen zur Speicherung

Es ist wichtig, den Unterschied im erforderlichen Speichertyp in Webex WFO zu beachten.

Der Medienspeicher ist der permanente Speicher für Mediendateien. Er eignet sich für die Langzeitspeicherung und wird nur dann für die Wiedergabe verwendet, wenn der Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicher für die Verwendung desselben Speicherorts konfiguriert ist.

Hochgeschwindigkeitsnetzwerkspeicher bezieht sich auf das Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, das zum Speichern temporärer Dateien, zum Speicherort des Ordners, in dem die gesamte Betriebsverarbeitung stattfindet, und zum Speichern von Analysedaten (Lucene) verwendet wird. Dazu gehören die Massenexportverarbeitung, der Lucene-Indexspeicherort, die Medienkonvertierung, die Medienwiedergabe und Dateien, die nach 24 Stunden im Laufe des Tages vom System gelöscht werden, mit Ausnahme von Analysen.

> **HINWEIS** : Analytics-Dateien werden im Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicher gespeichert, sind jedoch nicht in das Löschen von Dateien durch das System im Laufe des Tages einbezogen.

Wenn ein Anruf zur Wiedergabe angefordert wird, ruft das System die Datei aus dem permanenten Speicher ab und legt sie zum sofortigen Zugriff im temporären Verzeichnis auf der Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicherebene ab. Von dort aus führt es Transkodierung und Streaming durch.

Administratorkonfiguration

Bei der erstmaligen Konfiguration des Systems wird der **Standard-Medienspeicherort** auf der Seite "Systemadministratorspeicherort" konfiguriert.

> **HINWEIS:** Während der Ersteinrichtung ist der **Standard-Medienspeicherort** Ihr Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicher und Medienspeicherort. Weitere Maßnahmen sind erforderlich, um Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicher und Medienspeicher an verschiedenen Standorten zu trennen. Netzwerk- und Medienspeicherstandorte haben sich drastisch verringert. Unterschiedliche Leistungsmerkmale. Aus diesem Grund wird die Auswahl beider Optionen als Standardspeicherort nicht empfohlen, da dies zu Leistungsproblemen führen kann.

separate Netzwerk- und Medienspeicherorte konfigurieren

1. Bevor Sie einen Besitzer erstellen, navigieren Sie zum Systemadministratorportal > Anwendungsverwaltung

   > Systemkonfiguration > Speicherort an.

2. Klicken Sie auf **Neuen Lagerort anlegen**.

3. Geben Sie zum Erstellen eines Hochgeschwindigkeits-Netzwerkspeicherorts einen eindeutigen Namen in das **Feld "Name** " ein.

4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ die Option Netzwerk (Sofortzugriff) **aus**.

5. Aktivieren Sie unter **Standardeinstellungen** das **Kontrollkästchen Netzwerk** .

6. Konfigurieren Sie die verbleibenden **Felder der Netzwerkspeicherkonfiguration** .
7. Klicken Sie auf **Speichern**.
8. Um einen Medienspeicherort zu erstellen, navigieren Sie zurück zu Anwendungsverwaltung > Speicherort.
9. Klicken Sie auf **Neuen Lagerort** anlegen.
10. Um einen Medienspeicherort zu erstellen, geben Sie einen eindeutigen Namen in das **Feld Name** ein.
11. In der Dropdown-Liste Typ ist Netzwerk **(sofortiger Zugriff)** vorausgewählt.
12. Aktivieren Sie unter **"Standardeinstellungen**" das **Kontrollkästchen "Medien** ".
13. Konfigurieren Sie die verbleibenden **Felder der Netzwerkspeicherkonfiguration** .
14. Klicken Sie auf **Speichern**.

BEST PRACTICE : Löschen Sie den ursprünglichen **Standard-Medienspeicherort** , nachdem die neuen Speicherorte für den Netzwerk- und Medienspeicher konfiguriert wurden.

Tenant-Speicher konfigurieren

Führen Sie dieses Verfahren aus, wenn Sie über das Systemadministratorportal einen neuen Mandanten erstellen.

1. Navigieren Sie zu Anwendungsverwaltung > Mandantenverwaltung > Mandanten.
2. Suchen Sie im Abschnitt Speicherort den standardmäßigen Hochgeschwindigkeitsnetzwerkspeicherort, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verfügbar** .
3. Suchen Sie den Standard-Medienspeicherort, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen "Verfügbar **" und** " **Standard** ".
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Melden Sie sich zum Überprüfen beim Mandanten an, und navigieren Sie zu Anwendungsverwaltung > Systemkonfiguration > Speicherprofile.
6. Klicken Sie auf die **Dropdown-Liste Speicherort** . Die Netzwerk- und Medienspeicherorte werden in der Dropdown-Liste angezeigt.

   HINWEIS: Wählen Sie Netzwerkspeicher nicht als Speicherprofil aus.

Speicherebenen

Es gibt drei Speicherebenen für Kontaktdaten:

- Amazon S3 (sofortiger Zugriff) – Amazon S3-Speicher (Standard) wird für die kurzfristige Speicherung (12 bis 24 Monate) von alltäglichen Betriebsinhalten verwendet, z. B. Mediendateien (Sprache und Bildschirm) und Verlaufsdaten für Berichte, Prognosen und Planung. Die Antwortraten auf Benutzeranfragen können wie folgt lauten:

Nahezu sofort in Sekundenschnelle, kann jedoch je nach Datenmenge oder Datentyp leicht variieren.

- Amazon S3 Shared (Immediate Access) – Ähnlich wie die Amazon S3-Speicherebene, mit der Ausnahme, dass mehrere Mandanten ihre Daten innerhalb desselben Amazon S3-Speicher-Buckets in einem mandantenspezifischen Ordner speichern.
- Netzwerk (sofortiger Zugriff) – Netzwerkspeicher (Leistung) wird für benutzergesteuerte Medieninhalte, Analysen und Datamart-Inhalte verwendet. Hierbei handelt es sich um ein SAN (Storage Area Network) oder einen Dateiserver. Es bietet eine nahezu sofortige Antwortrate auf Benutzeranfragen. Diese Daten befinden sich für einen im Workflow definierten Zeitraum und werden anschließend gelöscht. Optional können Administratoren einen gestaffelten Uploadspeicherort angeben, an dem Daten gespeichert werden, bevor sie an den langfristigen Echtzeit-Datenspeicherort hochgeladen werden.

Sie können sich auch dafür entscheiden, Ihre Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von einem Drittanbieter speichern zu lassen. Nachdem die Daten gespeichert wurden, werden sie aus Webex WFO gelöscht. Wenn Sie gespeicherte Daten abrufen, müssen Sie andere Anwendungen als Webex WFO verwenden, um sie zu überprüfen.

- Mandanten: Verwenden Sie den Abschnitt "Mandantenspeicherort" auf der Seite "Mandanten", um den Speicherort für jeden Mandanten zuzuweisen und zu definieren.

Storage-Angebote

Webex WFO Cloud verwendet intelligentes Tiering für den Speicher mit einem einzigen Preis pro GB und Monat für Ihre Gesamtnutzung. Neue Dateien und Dateien, auf die kürzlich zugegriffen wurde, sind sofort verfügbar. Ältere Dateien, auf die in letzter Zeit nicht zugegriffen wurde, werden von einer etwas langsameren Speicherebene abgerufen, auf die sie möglicherweise verschoben wurden. Das Abrufen älterer Dateien dauert in der Regel nur wenige Sekunden.

Massenimport und -Export von Daten

In diesem Thema werden Methoden zum Importieren und Exportieren von Daten in Webex WFO beschrieben.

Massenimport und -Export von Daten über Webex WFO

Webex WFO können Sie verschiedene Datentypen importieren und exportieren. Im Folgenden wird beschrieben, welche Daten importiert und exportiert werden können und wie sie importiert und exportiert werden können. Datendateien, die importiert oder exportiert werden, weisen CSV Format auf. Folgende Datentypen können importiert und exportiert werden:

- Sie können Benutzer, Teams und Gruppen global importieren und exportieren.
- In Analytics können Sie Phrasen und Anwendungen importieren und exportieren.
- In Quality Management können Sie Evaluierungsformulare importieren und exportieren sowie Kontaktdaten exportieren.
- In WFM können Sie Verlaufsdaten und Prognosen importieren.

HINWEIS Der Massenexport von Stammaufzeichnungen durch Kontakte wird nicht unterstützt.

Import- und Export-APIs

Diese APIs stellen REST-ähnliche Endpunkte zum Importieren und Exportieren von Daten zur Verfügung:

- Importieren API: Ermöglicht das Abrufen von Informationen zu den Back-End-Objektmodellen (die Back-End-Modellfelder und die diesen Feldern zugeordneten Typen) und das Importieren dieser Daten aus CSV-Dateien in diese Back-End-Modelle
- Export API: Ermöglicht das Abrufen von Daten aus den Back-End-Modellen in einem CSV Format.

Weitere Informationen finden Sie im WFO API Reference Guide Webex.

Exportieren von Kontakten in großen Mengen

Sie können Daten für mehrere Kontakte exportieren, indem Sie die Option "Massen-Kontaktexport" in der Dropdown-Liste der Optionen der Seite "Interaktionen" verwenden. Exportierte Dateien werden in entsprechend benannten Ordnern an einem externen Speicherort gespeichert. Der externe Speicher kann so konfiguriert werden, dass er sofortigen oder sofortigen Zugriff ermöglicht. Weitere Informationen zu externem Speicher finden Sie unter "Konfigurieren von Speicherprofilen" im Webex WFO-Benutzerhandbuch.

HINWEIS: Kontakte und Metadaten werden als CSV Dateien exportiert.

Planen eines wiederkehrenden Massenkontaktexports

1. Erstellen und speichern Sie auf der Seite Interaktionen einen Filtersatz.

   WICHTIG: Sie müssen alle Filter, die Sie Ihrem Filtersatz hinzufügen, vollständig konfigurieren. Wenn Sie nicht alle Filter vollständig konfigurieren, schlägt der Massen-Kontextexport fehl.

   BEISPIEL Sie fügen den **Filter "Predictive Net Promoter Score** " zu Ihrem Filtersatz hinzu. Sie wählen **"Ist gleich"** aus der **Dropdown-Liste "Operator** ", geben aber im Feld "Ergebnis **" keine Zahl** ein. Wenn dieser Filter nicht vollständig konfiguriert ist, schlägt der Export von Massenkontakten fehl.

2. Klicken Sie auf das **Symbol Optionen** und anschließend auf Massenexport **von**Kontakten.
3. Klicken Sie auf die **Registerkarte Neuer Export** .
4. Konfigurieren Sie den Export entsprechend der Definition in den unten beschriebenen Feldern.

   Exportname – Geben Sie einen Namen für die Exportdatei für Massenkontakte ein.

   Gespeicherte Suche : Wählen Sie Ihren gespeicherten Filtersatz aus.

   Speicherort – Wählen Sie den externen Speicherort aus, in den Sie die Kontakte exportieren möchten.

   Medientyp – Wählen Sie das Dateiformat aus, in das Webex WFO Audio- und Videodateien exportiert.

   - **Audio-/Videoformate – Wählen Sie das Dateiformat** aus, in das die Audio-/Videomedien exportiert werden sollen. Nur für Kontakte mit Audio- und Bildschirmaufzeichnungen verfügbar.
   - **Nur-Audio-Formate** : Wählen Sie das Dateiformat aus, in das die reinen Audiomedien exportiert werden sollen. Nur für Kontakte mit Audioaufzeichnungen verfügbar.
   - **Keine** : Wählen Sie Nur **Transkriptionen aus** , um nur Transkripts zu exportieren.

   Analytics-Ausgabeformat : Wählen Sie das Dateiformat aus, in das Sie Analytics-Transkriptionsdaten exportieren möchten: JSON oder XML. Wenn Sie "Kein" **auswählen**, exportiert Webex WFO keine Analytics-Transkriptionsdaten. Wählen Sie **"Keine** ", um nur eine CSV Datei mit Metadaten zu exportieren.

5. Wählen Sie Geplante Ausfuhr **senden aus, und planen Sie**den Export wie unten beschrieben.

   Wöchentlich – Wählen Sie einen oder mehrere Wochentage aus, und wählen Sie dann die Uhrzeit aus, zu der Webex Kontakte von WFO exportiert werden sollen.

   Monatlich – Wählen Sie den Tag des Monats und dann die Uhrzeit aus, an der Webex WFO die Kontakte exportieren soll.

6. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Wenn Sie einen geplanten Massenkontaktexport erstellen, wird der Export Webex WFO gespeichert. Um den Export zu bearbeiten, klicken Sie auf die **Registerkarte "Export** gespeicherter Kontakte" und wählen Sie den Export aus der **Dropdown-Liste "Dateiname** des gespeicherten Exports" aus.

HINWEIS: Der erste geplante Export (wöchentlich oder monatlich) muss nach der nächsten geplanten Ausführung der Aufgabe "dynamische App-Aktualisierung" erfolgen. Andernfalls findet der erste geplante Export nicht statt.
Obwohl zukünftige Exporte dies tun werden. Standardmäßig wird die Aufgabe "dynamische App-Aktualisierung" alle fünfzehn Minuten ausgeführt. Wenden Sie sich an den Systemverwalter, um diesen Zeitplan zu überprüfen.

Sofortiges Exportieren von Kontakten

1. Erstellen und speichern Sie auf der Seite Interaktionen einen Filtersatz.

   WICHTIG: Sie müssen alle Filter, die Sie Ihrem Filtersatz hinzufügen, vollständig konfigurieren. Wenn Sie nicht alle Filter vollständig konfigurieren, schlägt der Massen-Kontextexport fehl.

   BEISPIEL Sie fügen den **Filter "Predictive Net Promoter Score** " zu Ihrem Filtersatz hinzu. Sie wählen **"Ist gleich"** aus der **Dropdown-Liste "Operator** ", geben aber im Feld "Ergebnis **" keine Zahl** ein. Wenn dieser Filter nicht vollständig konfiguriert ist, schlägt der Export von Massenkontakten fehl.

2. Klicken Sie auf das **Symbol Optionen** und anschließend auf Massenexport **von**Kontakten.
3. Klicken Sie auf die **Registerkarte Neuer Export** .
4. Konfigurieren Sie den Export wie unten beschrieben.

   Exportname – Geben Sie einen Namen für die Exportdatei für Massenkontakte ein.

   Gespeicherte Suche : Wählen Sie Ihren gespeicherten Filtersatz aus.

   Speicherort – Wählen Sie den externen Speicherort aus, in den Sie die Kontakte exportieren möchten.

   Medientyp – Wählen Sie das Dateiformat aus, in das Webex WFO Audio- und Videodateien exportiert.

   - **Audio-/Videoformate – Wählen Sie das Dateiformat** aus, in das die Audio-/Videomedien exportiert werden sollen. Nur für Kontakte mit Audio- und Bildschirmaufzeichnungen verfügbar.
   - **Nur-Audio-Formate**: Wählen Sie das Dateiformat aus, in das die reinen Audiomedien exportiert werden sollen. Nur für Kontakte mit Audioaufzeichnungen verfügbar.
   - **Keine** : Wählen Sie Nur **Transkriptionen aus** , um nur Transkripts zu exportieren.

   Analytics-Ausgabeformat : Wählen Sie das Dateiformat aus, in das Sie Analytics-Transkriptionsdaten exportieren möchten: JSON oder XML. Wenn Sie "Kein" **auswählen**, exportiert

Webex WFO keine Analytics-Transkriptionsdaten. Wählen Sie **"Keine** ", um nur eine CSV Datei mit Metadaten zu exportieren.

5. Wählen Sie "Export sofort **senden" aus**.
6. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Genehmigungsvoraussetzungen für den Export von Massenkontakten

Cisco fordert Sie auf, einen Lizenztyp für den Massenexport von Kontakten auszuwählen.

- **Standardlizenz** – Exportieren Sie täglich bis zu 1.000 Kontakte über die Benutzeroberfläche.
- **Leistungslizenz**: Exportieren Sie Kontakte in großen Mengen, indem Sie in regelmäßigen Abständen jeden Tag mehrere Kontaktexportaufträge konfigurieren.

HINWEIS Standardmäßig ist jeder Exportbatch auf 10.000 pro Auftrag beschränkt, wobei die maximale Anzahl der Gesamtkontakte pro Tag bei 40.000 mit der Performance-Lizenz liegt. Wenn eine Erhöhung dieser

Wenden Sie sich an Cisco Professional Services oder den Cisco Support Services.

Speichern von und Zugreifen auf Bulk-Kontaktdateien

Webex WFO exportiert und speichert Massen-Kontaktdateien im Ordner "Exporte" an dem von Ihnen konfigurierten externen Speicherort (siehe "Anwendungsverwaltung> globale >Systemkonfiguration > Externer Speicher").

Datenübertragungs-Flussdiagramme

Dieses Thema enthält Diagramme zur Veranschaulichung folgender Informationen:

- Webex WFO Smart Desktop-Datenfluss
- Webex WFO-Aufzeichnung – Aufnahme und Wiedergabe
- Webex WFO Analytics-Datenfluss
- Webex WFO-Speicherdatenfluss
- Webex WFO-Aufzeichnungsverschlüsselung

Smart Desktop Capture-Datenflussdiagramme

Dieses Thema enthält Diagramme, die den Smart Desktop-Datenfluss beschreiben.

Smart Desktop SIP/SCCP Signalisierung



Protokollierung von Smart Desktop-RTP



Smart Desktop Live-Audioüberwachung



Smart Desktop Live-Bildschirmüberwachung



HINWEIS Die Smartdesktop-Bildschirm- und Audioaufzeichnung verwendet AES 256-Bit-Verschlüsselung, wenn die Aufzeichnung innerhalb Webex WFO stattfindet.

Smart Desktop Live Monitor-Verbindungen



Verbindung	Anschlüsse	Protokoll	Anmerkungen
Signalisierung	80, 443	TCP	Per Websocket
Konfiguration	6379	TCP	STUN-/TURN-Verwaltung mit einer Systemadministratorrolle in Webex WFO
SRTP (Peer-to-Peer)	49152–65535	UDP	Audio- und Bildmedien

Verbindung	Anschlüsse	Protokoll	Anmerkungen
SRTP (nicht Peer-to-Peer)	49152–65535	UDP	Audio- und Bildmedien
IP Adressenerkennung	3478	UDP und TCP	—

Aufzeichnung, Erfassung und Wiedergabe von Datenflussdiagrammen

In diesem Thema wird das Wiedergeben von Kontaktaufzeichnungen beschrieben.

Datenflussdiagramm für die Audiowiedergabe

Während der Wiedergabe werden Audio- und Bildschirmaufzeichnungsdateien aus dem permanenten Speicher kopiert und in einem sicheren Cloud-Netzwerkspeicher abgelegt, entschlüsselt und für die Wiedergabe verarbeitet. Die Dateien werden gleichzeitig entschlüsselt und durch Netzwerkspeicher und HTTPS gesichert.



Datenflussdiagramm für die Bildschirmwiedergabe



Analytics-Datenflussdiagramm

In diesem Thema wird der Datenfluss für die Verarbeitung von Analytics-Daten beschrieben.

Datenflussdiagramm der Sprachtranskriptionsanalyse



Datenflussdiagramm WFM

In diesem Thema wird der Datenfluss für die Verarbeitung WFM Echtzeiteinhaltung und Verlaufsdaten beschrieben.

Datenflussdiagramm WFM



Datenflussdiagramme für Cloud-Speicher

In diesem Thema wird der Datenfluss für die Kontaktdatenspeicherung in Webex WFO für CCaaS- und vom Kunden gehostete Bereitstellungen beschrieben.

Cloud-Speicher für CCaaS-Bereitstellungen



Cloud-Speicher für vom Kunden gehostete ACD-Bereitstellungen



SAML Ablaufdiagramm des Authentifizierungsprozesses

In diesem Thema wird der Prozess für die SAML Authentifizierung beschrieben.

Die gesamte Autorisierung und Authentifizierung bekannter Benutzeridentitäten wird vom Kunden innerhalb des Identitätsanbieters (Autorisierungsserver) und außerhalb Webex WFO-Cloud verwaltet. Webex WFO agiert als Service-Provider (Ressourcenserver) und nutzt alle Benutzeridentitäten vom Identitätsanbieter (IdP) des Kunden. Bekannte Benutzeridentitäten, die im Identitätsanbieter des Kunden aktiv sind, erhalten über eine SAML-Autorisierungskommunikation zwischen dem Identitätsanbieter des Kunden und dem Ressourcenserver von Webex WFO die erforderliche Autorisierung für den Zugriff auf die URL Ihrer Organisation (z. B. https://Ciscocloud.com).

SAML Genehmigungsprozess



Schritte zum SAML der Authentifizierung:

1. Der Benutzer greift auf die Webex WFO-URL zu (z. B . https://Ciscocloud.com). Wenn der Benutzer über eine authentifizierte Sitzung mit dem IdP (Autorisierungsserver) verfügt, ist ihm der Zugriff gestattet.
2. Wenn der Benutzer nicht über eine authentifizierte Sitzung verfügt, erstellen Sie eine SAML-Authentifizierungsanforderung und leiten Sie diese zurück zum Browser zum IdP (Autorisierungsserver) um.
3. Wenn der Benutzer nicht bereits beim IdP (Autorisierungsserver) authentifiziert ist, wird er aufgefordert, sich anzumelden.
4. Nachdem sich der Benutzer erfolgreich beim Identitätsanbieter angemeldet hat oder bereits angemeldet war, sendet der Identitätsanbieter eine Weiterleitung mit einer SAML Antwort an den Browser zurück.
5. Webex WFO validiert die SAML Antwort, empfängt die Benutzerinformationen aus der SAML Antwort, erstellt eine authentifizierte Sitzung und ermöglicht den Zugriff.

SAML Verweigerungsprozess



Schritte zum SAML Authentifizierungsverweigerung:

1. Der Authentifizierungszugriff des Benutzers wurde im Identitätsanbieter beendet.
2. Wenn der Benutzer nicht über eine authentifizierte Sitzung verfügt, erstellen Sie eine SAML-Authentifizierungsanforderung und leiten Sie diese zurück zum Browser zum IdP (Autorisierungsserver) um.
3. Da der Benutzer nicht durch den IdP (Autorisierungsserver) authentifiziert ist, wird er aufgefordert, sich anzumelden.
4. Der Benutzer kann sich nicht beim Identitätsanbieter authentifizieren und ist nicht autorisiert.
5. Dem Benutzer wird der Zugriff verweigert.

Aufzeichnungsverschlüsselung

Das folgende Diagramm beschreibt die Verschlüsselung von Aufzeichnungen in Webex WFO.



Alle Daten werden verschlüsselt und über gesichertes HTTPS/SSL vom Kundenstandort zur Verarbeitung und Speicherung Webex WFO transportiert.

In Cloud-Bereitstellungen ist die verfügbare Verschlüsselungsmethode RSA-2048 (mit asymmetrischen Schlüsseln) und AES-256 für Medien, die von Webex WFO aufgezeichnet wurden.

In Cloud-Bereitstellungen von Webex WFO steuert nur der Mandant (nicht Webex WFO Cloud Operations) die Schlüssel, die zum Verschlüsseln von Aufzeichnungen verwendet werden, und diese Schlüssel werden in der Datenbank des Mandanten gespeichert. Darüber hinaus ist eine zweite Verschlüsselungsebene in Webex WFO eingebettet, auf die Webex WFO Cloud Operations ebenfalls keinen Zugriff hat.